## भौतिक विज्ञान

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक

### संपादकीय समिति

प्रां० डी० डी० पन्त (अध्यक्ष) रुड्की विण्यविद्यालय रुड्की

प्रो० बी० रामचन्द्र राव उपाध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली

प्रो० रईस अहमद कुलपति कण्मीर विण्वविद्यालय श्रीनगर

प्रो॰ एम॰ एस॰ स्वामी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ (उ॰ प्र॰)

प्रो० डी० डी० पन्त
प्रो० डी० रामचन्द्र राव
प्रो० एस० के० जोशी
प्रो० एच० एस० हंस
डा० के० डी० अभ्यंकर
डा० ए० बी० पाटनकर

डा० डी० पी० खण्डेलवाल जयपुर विश्वविद्यालय जयपुर

श्री एस० सी० सक्सेना उप निदेशक हिन्दी निदेशालय नई दिल्ली प्रो० एच० एस० हस पजाब विश्वविद्यालय चडीगढ

प्रो० एस० के० जोशी रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की

प्रो० बी० गरण अध्यक्ष, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग एन० सी० ई० आर० टी०, नई दिल्ली

डा॰ एस॰ जी॰ गंगोली रीडर एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टा॰, नई दिल्ली

## लेखक (ग्रंग्रेजी संस्करण)

श्री वी० एस० मूर्ती
श्री यू० एस० कुशवाहा
श्री एम० सी० दुर्गापाल
प्रो० बी० शरण
डा० एस० जी० गगोली

डी० डी० पन्त (मुख्य संपादक)

हिन्दी अनुवादक

डा॰ आर॰ एन॰ राय 10 ए/4 शक्ति नगर • नई दिल्ली

> श्री राजेन्द्र जोशी (सपादक, अनूदित संस्करण)

# अोतिक विश्वास

## उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यपुरतक

कक्षा XI-XII

भाग 2

(प्रथम खण्ड)



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्

प्रथम संस्करण 1978 1900

P. D. 5T

🖒 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्, 1978

मूल्य: रु० 3.65

#### प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक 10 1-2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत शैक्षिक धारा की 12वीं कक्षा के लिए भौतिकी के एक उपसत्नीय पाठ्यकम के लिए निर्दिष्ट है। अगले उपसत्न के लिए इस पुस्तक का दूसरा खण्ड भी शीझ ही प्रकाशित किया जायेगा।

भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए विषयानुसार दृष्टिकोण, वैचारिक स्पष्टता तथा उपयुक्त ज्ञान प्रदान करना इस पुस्तक की मुख्य विशेषता है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक इस उद्देश्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

मैं सम्पादकीय समिति के सदस्यों, लेखकों एवं संपादकों का आभारी हूँ जिन्होंने इस पांडुलिपि को तैयार किया तथा इसके प्रकाशित होने तक संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। अल्पकाल मे अथक परिश्रम द्वारा इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए मै आप सबका आभारी हूँ।

में श्री राजेन्द्र जोशी, श्री गंगासिह रौतेला (शोध छात्न), श्री मनमोहन सिंह सजवान (शोध छात्न) तथा श्री धर्म नारायण वैद्य का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस अनुदित संस्करण की पांडुलिपि का संपादन करने एवं बुटियों का संशोधन करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया।

पुस्तक के सुधार हेतु सभी सुझावों का हम स्वागत करेंगे।

शिव॰ के॰ मित्र

- ूनिदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

मार्च, 1978 नई दिल्ली

## विषय-सूची

## अध्याय 11/ऊष्मागतिकी

1 - 21

ा.1 ऊष्मा: ऊष्मागितिकी का णून्यवाँ नियम; 11.2 ऊष्मीय ऊर्जा; 11.3 आयतन परिवर्तन में किया गया कार्य; 11.4 कार्य और ऊष्मा; 11.5 आंतरिक ऊर्जा ऊष्मागितिकी का प्रथम नियम, 11.6 ऊष्मा गितिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग; 11.7 ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन: ऊष्मा इजन, 11.8 ऊष्मागितिकी का दूनरा नियम; 11.9 द्वितीय नियम और प्रशीतक; 11.10 उरकमणीय प्रक्रम; 11.11 कारनो इंजन; 11.12 कारनो इंजन की वक्षता; 11.13 कारनो इंजन की उरकमणीयता; 11.14 विकरण, 11.15 विकिरण का उरसर्जन और अवशोषण; 11.16 कृष्ण पिछ; 11.17 किरकाफ का नियम; 11.18 किरकाफ नियम के अनुप्रयोग; 11.19 स्टीफान का नियम; 11.20 कृष्णपिछ विकरण का प्रयोगात्मक अध्ययन; 11.21 वीन का विस्थापन नियम; 11.22 उत्तापमापी।

#### अध्याय 12/द्रव

22 - 39

12.1 अन्तराअणुक अन्योन्य किया; 12.2 पृष्ठ तनाव; 12.3 पृष्ठ ऊर्जा; 12.4 स्पर्श कोण, 12.5 पृष्ठ को परत के आर-पार दाब में अन्तर; 12.6 केशिकात्व; 12.7 द्रवो का प्रवाह; 12.8 श्यानता; 12.9 बर्नू ली-समीकरण।

### अध्याय 13/विद्युत

40 - 62

13 । विद्युत धारा; 13.2 किसी घात्वीय चालक में विद्युत धारा: अनुगमन वेग; 13.3 धारा का ऊष्मीय प्रभाव: ज्ल का नियम, 13.4 ताप के साथ प्रतिरोध का विचरण; 13.5 ताप-वैद्युत प्रभाव; 13.6 ताप वैद्युत-प्रगम से ताप का मापन; 13.7 विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव; 13.8 बायो-सावर्त नियम कुछ धारा वितरणों से उत्पन्न चुम्बकीय बलक्षेत्र; 13.9 एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति; 13.10 धारावाही चालक पर चुम्बकीय क्षेत्र में बल; 13.11 धारावाही कुंडली पर चुम्बकीय क्षेत्र के कारण बल-आधूण; 13.12 चल-चुम्बक धारामापी।

## अध्याय 14/विद्युत चुम्बकीय प्रेरण

63-86

14.1 चुम्बकीय फ्लक्स; 14.2 विद्युत चुम्बकीयप्रेरण के नियम; 14.3 प्रेरित वि० वा० व० उत्पन्न करने की विधियाँ; 14.4 जितव या डायनमों; 14.5 अन्योन्य प्रेरकत्व; 14.6 स्व-प्रेरण; 14.7 प्रेरण से संबंधित कुछ घटनायें; 14.8 प्रत्यावर्ती धारा; 14.9 प्र० धा० परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो; 14.10 प्र० धा० परिपथ जिसमें केवल प्रेरक हो; 14.11 प्र० धा० परिपथ जिसमें केवल संधारित हो; 14.12 LCR परिपथ; 14.13 द्रांसफामर।

## अध्याय 15/विश्व

87-110

15.1 प्रारंभिक परिचय; 15.2 खगोलीय यंत्र; 1.3 सौरमंडल का अध्ययन, 15.4 अंतरिक्ष अन्वेषण और पार्थिवेतर जीवन के लिए खोज; 15.5 सूर्य का अध्ययन; 15.6 तारागण; 15.7 तारों के भौतिक गुण; 15.8 तारों का विकास; 15.9 आकाश गंगा; 15.10 गैलेक्सियाँ और विश्व।

### अध्याय 11

## ऊष्मागतिको (Thermodynamics)

'ऊष्मा' शीर्षक के अंतर्गत हम गैसों के गुण, अवस्था परिवर्तन, कैलाँरीमापन आदि से परिचित हो चुके है। अभी हमें अनेक अन्य बातों का अध्ययन करना है, जिनमें दो हैं: ऊष्मा और यांतिक ऊर्जा का संबंध, और पिंडों द्वारा ऊष्मा का विकिरण। इनका विस्तृत विश्लेपण इस स्तर पर अभीष्ट नहीं है, इसलिए हम केवल कुछ सामान्य सिद्धांतों का ही अध्ययन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग भी करेंगे।

## 11.1 ऊष्मा : ऊष्मागतिकी का शुन्यवाँ नियम

(Heat: Zeroth Law of Thermodynamics) दो पिंडों A और B पर विचार की जिए। मान ली जिए A ऐसा है कि छूने पर हमारे हाथ को ठंडा लगे और B ऐसा कि हाथ को गर्म लगे। तब हम कहते है कि पिंड B का ताप पिंड A के ताप से उच्चतर है। अब दोनों को परस्पर सम्पर्क में रिखए। कुछ समय उपरान्त हम देखेंगे कि A और B हमारे हाथ को बराबर ऊष्णता का अनुभव देंगे, और तब हम कहते हैं कि ये दोनों परस्पर तापीय संतुलन में हैं।

वस्तुओं के तापीय संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण सार्व नियम है। मान लीजिए वस्तु A किसी वस्तु C से तापीय संतुलन में है और वस्तु B भी उसी वस्तु C से तापीय संतुलन में है; तो वस्तु A सदैव ही वस्तु B से तापीय संतुलन में होगी। इस कथन को ऊष्मागितकी का शून्यवाँ नियम कहते हैं। इस नियम के कारण हम वस्तुओं A,B, C की तापीय अवस्था को व्यक्त करने के लिए एक मापांक दे सकते हैं, जिसे इनका ताप कहा जाता है। अन्य पिडों को इससे अधिक या कम ताप का कहने का आधार ऊपर बता ही चुके हैं। तापमापन का एक निश्चित पैमाना बनाना फिर अगला कदम होता है।

#### 11.2 ऊष्मीय ऊर्जा (Heat Energy)

एक ठंडे पानी से भरे बर्तन में किसी गर्म पिंड को डालिए। पानी गर्म होता जायेगा और पिंड ठंडा, जब तक कि दोनों के ताप बराबर न हो जाएं। इस प्रक्रिया में गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। दो गेंदों की टक्कर में भी ऊर्जा का आदान-प्रदान होता है। किन्तु जहाँ यह आदान-प्रदान पिंडों के तापांतर के कारण होता है वहाँ स्थानान्तरित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है, या केवल ऊष्मा ही। पानी और पिंड के उपरोक्त उदाहरण में जब तक दोनों पर अलग-अलग विचार करते हैं, ऊर्जा का ऊष्मीय स्वरूप प्रकट नहीं होता। यह स्वरूप

तभी प्रकट होता है जब सम्पर्क में आने पर ऊर्जा एक से दूसरे में प्रवाहित होती है। जब दोनों समान ताप ग्रहण कर लेते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दर शून्य हो जाती है, और दोनों निकायों को तापीय संतुलन में कहा जाता है। ऊष्मागितकी में रूद्धोष्म प्रक्रिया उसे कहते हैं जिसमे ऊष्मीय स्वरूप मे ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, यद्यपि हम देखेंगे कि इस किया मे यांनिक कार्य के रूप में ऊर्जा का स्थानान्तरण होता है।


प्रथा के अनुसार किसी निकाय को ऊष्मा प्राप्त हो तो ऊष्मा को धनात्मक (+Q) मानते है, जबिक निकाय से ऊप्मा अन्यन्न जाए तो उसे ऋणात्मक (-Q) कहते हैं। इस प्रकार + या - चिह्न विचाराधीन निकाय पर निर्भर करता है।

उष्मीय स्वरूप में ऊर्जा को मापने का मानक कुछ समय पहले तक 'कैलाँरी' था। यह वह ऊर्जा है जो 1 प्राम पानी के ताप को 1° सेल्सियस बढ़ा दे। \* किन्तु अब अंतर्राष्ट्रीय सहमित यह हो गई है कि सभी ऊर्जा परिवर्तनों को एक ही ऊर्जा मानक जूल (J) में व्यक्त किया जाए। एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में एक मीटर चलाने में छत कार्य को एक जूल कहते हैं। कैलाँरी तथा जूल का संबंध है: 1 कैलाँरी = 4.18 जूल। यदि किसी निकाय को 5 कैलाँरी ऊष्मा दी गई, तो Q=+20.9 जूल।

#### 11.3 आयतन परिवर्तन में किया गया कार्य (Workdone in Volume Change)

चित्र 11.1 मे एक सिलिंडर तथा एक चल्य पिस्टन है। सिलिंडर में कोई गैंस भरी है। मान लीजिए गैंस का दाब P है, और सिलिंडर का काट-क्षेत्रफल A है। तो गैंस द्वारा पिस्टन पर लगाया हुआ बल PA होगा। यदि इस बल की दिशा में पिस्टन अल्प दूरी dl चलें, तो गैंस द्वारा पिस्टन पर कृत कार्य dW इस प्रकार होगा:

$$\begin{array}{l} dW = \underset{=}{P} \underset{A}{A} dI \\ = \underset{P}{P} dV \end{array}$$



चित्र 11.1: किसी सिलिंडर के भीतर गैस का प्रसार जिसमे dV गैस के आयतन में वृद्धि Adl के लिए है। यदि पिस्टन इतना चले कि गैस का आयतन प्रारंभिक मान  $V_1$  से बढ़कर अंतिम मान  $V_2$  पर पहुँच जाए, तो इस किया में गैस द्वारा कृत कार्य W का मान होगा।

$$W = \int_{V_1}^{V_f} P dV \qquad \dots (11.1)$$

<sup>\*</sup> वास्तव में 14.5° से. 15.5° से. तक भिन्न-भिन्न प्रा रंभिक ताप से पानी को 1° से. गर्म करने के लिए ऊर्जा की विभिन्न मालाएँ चाहिए।

इसमें हम मानकर चल रहे है कि किया इतनी धीरे सम्पादित हुई है कि गैस के भीतर का ताप सदा स्थिर बना रहा है।

इस कार्य को घनात्मक कहें या ऋणात्मक ? इसके लिए यह प्रथा अपनाई जाती है: विचाराधीन निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और विचाराधीन निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक कहा जाता है। ऊष्मागितकी में कोई पिंड या पिंड-समूह, जिन पर विचार करते हैं, विचाराधीन निकाय कहा जाता है, और उससे बाह्य जो कुछ हो उसे वातावरण या बाह्य तंन्न कहा जाता है। उपरोक्त उदाहरण में गैंस विचाराधीन निकाय है, और सिलंडर, पिस्टन तथा बाह्ररी वायुमंडल वातावरण है।

यह भी हो सकता है कि गैस का विस्तार न होकर संपीडन हो। यदि पिस्टन पर बाह्य दाव P' निरन्तर गैस के दाव P से जरा सा अधिक बनाए रखें तो गैस का संपीडन होगा। इस दशा में भी समीकरण (11.1) ही लागू होगा, किन्तु W का मान ऋणात्मक आएगा, क्योंकि  $V_I < V_I$ । ध्यान दें कि समीकरण में P' नहीं प्रयुक्त होगा, P (गैस का दाव) ही प्रयुक्त होगा, क्योंकि गैस ही हमारा विचाराधीन निकाय है।

यद्यपि समीकरण (11.1) गैंस के उदाहरण से प्राप्त किया गया है, यह ठोस तथा द्रव के लिए भी सार्व रूप से लागू होता है। यह और बात है कि उनके आयतन परि-वर्तन अल्प होने के कारण कार्य W का मान सामान्यत: नगण्य होता है।

उपरोक्त विचारों के अनुप्रयोग का एक उदाहरण नीचे दिया है।

उदाहरण 11.1 एक आदर्श गैस को स्थिर ताप 300 केल्विन पर आयतन 4 लीटर से 1 लीटर तक संपीडित किया जाता है। गैस की मान्ना 3 मोल है। संपीडन में किए गए कार्य की गणना कीजिए।

$$W = \int_{V_1}^{V_f} P dV$$

आदर्ण गस के लिए PV = nRT, जिसमें R गैस का मोलीय स्थिरांक है और n मोल-संख्या है। अतः

$$W = \int_{V_1}^{V_f} \frac{dV}{V} dV = nRT \int_{V_f}^{V_f} \frac{dV}{V}$$
$$= nRT \log_e \frac{V_f}{V_1}$$


क्योंकि परिवर्तन स्थिर ताप पर है। अब n=3, R=8.31 जूल/मोल डिग्री केल्विन T=300 केल्विन और  $\log_e x=2.30 \, \log_{10} x$  इसलिए

 $W = 3 \times 8.31 \times 300 \times 2.30 \log_{10}(\frac{1}{4})$  সুল = - 10320 সুল

ऋण(—) चिह्न बताता है कि गैस पर कार्य हुआ है।

इस उदाहरण में हमने P और V के बीच के संबंध के लिए समीकरण PV = nRT का उपयोग किया। यदि P और V के बीच संबंध ज्ञात न हो तो यह विश्लेषिक विधि काम नहीं देती। उस दशा में ग्राफीय विधि काम आती है, जिसका हम नीचे वर्णन कर रहे हैं।

सूचक आरेख (Indicator Diagram): किसी निकाय की कल्पना कीजिए जिसमें निकाय का आयतन V और दाब P हो; उदाहरणार्थ चित्र 11.1 में सिलिंडर के भीतर पिस्टन द्वारा बद्ध गैस। मान लीजिए निकाय का आयतन कमशः बदलता है, तो उसके साथ दाब के परिवर्तन को हम एक आरेख में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें V को X- अक्ष पर और P को Y — अक्ष पर बताया गया हो। चित्र 11.2 में ऐसा एक आरेख दिखाया गया है। गैस आदर्श हो या न हो, और आयतन परिवर्तन



चित्र 11.2 : संसूचक आरेख


रुद्धोष्म या स्थिपताप या किमी भी दणा के अंतर्गत किया गया हो, यह आरेख V के गाथ P के वास्तियिक परिवर्तन को व्यक्त करता है। इसे P-V आरेख या सूचक आरेख कहते हैं।

सूचक आरेख का महत्व यह है कि प्रारंभिक और अंतिम आयतन या दाब दिए हों तो आरेख के तत्संगत बिंदुओं से X— अक्ष पर लम्ब डालने पर वक्र के उम खण्ड तथा X— अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल आता है यह इस परिवर्तन में हुए कार्य JP.dV के बराबर होता है।

#### 11.4 कार्य और ऊष्मा (Work and Heat)

हम कह चुके है कि ऊष्मा ओर कार्य दोनों को एक ही मातक (जूल) में मापा जाता है। ऊष्मा भी पांजिक कार्य की भाति ऊर्जा का ही एक स्वरूप है और इन दो स्वरूपों मे परस्पर तुल्यता का संबंध है, यह सबसे पहले जूल ने स्थापित किया था। उसका प्रयोग इस प्रकार था।

बहुत से पैंडल लगी हुई एक मथनी को पानी से भरे एक निलंडिर में लगाया गया। फिर चित्र 11.3 की भॉति एक घरिनी तथा डोरी द्वारा इस मथनी को घुमाया गया।



चित्र 11.3 : जूल के प्रयोग का उपकरण

तम किया में पानी गरम हुआ। पानी ने कितनी ऊष्मा प्राप्त की यह तो पानी के द्रव्यमान तथा तापवृद्धि से जात हो गया, और मथनी को घुमाने में कितना कार्य किया गया यह धामे पर लटके भार तथा उसके गिरने की दूरी में जात किया गया।


विकिरण से ऊष्मा की कितनी क्षति हुई, घर्षण में कितना कार्य व्यय हुआ, तथा अन्य वातों के संशोधन लगाने के बाद जूल ने यह पाया कि किए गए कार्य W तथा उत्पन्न ऊष्मा H में निश्चित संबंध है, जिसे उसने इस प्रकार व्यक्त किया

W=JH ...(11.2) जिसमे W जूल में है, H कैलांरी में, और J एक स्थिरांक है, जिसे जूल स्थिरांक अथवा ऊष्मा का यात्रिक तुल्यांक कहते हैं। प्रयोगों रो J का मान 4.18 जूल प्रति कैलांरी प्राप्त होता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि 1 ग्राम पानी को 14.5° से० से 15.5° से० तक गर्म करने के लिए 4.18 जूल ऊष्मा चाहिए।

समीकरण (11.2) का आशय यह है कि यदि W जूल कार्यं को ऊष्मा में परिणत करे तो W/J कैलारी ऊष्मा प्राप्त होगी, और यदि H कैलारी ऊष्मा को कार्य में परिणत करे तो JH जूल कार्य प्राप्त होगा। किन्तु ये परिवर्तन हो सकते है या नहीं इसके बारे में यह समीकरण कुछ नहीं कहता। यह तो हम सामान्य अनुभव से जानते है कि यांत्रिक ऊर्जा को पूर्णतः ऊष्मीय स्वष्ट्प में बदला जा सकता है (यथा घर्षण मे)। किंतु कोई निकाय किसी होत से ऊष्मा लेकर पूर्णतः उसको कार्य में परिणत कर सकेगा या नहीं, इस पर हम बाद मे विवेचना करेंगे।

### 11.5 आंतरिक ऊर्जा: ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम (Internal Energy: First Law of Thermodynamics)

हम अब जानते हैं िक कार्य और ऊष्मा दोनों ही ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप है और इनमें परस्पर रूपान्तर हो सकता है। एक सिलिण्डर में चल्य पिस्टन द्वारा बद्ध गैस पर विचार कीजिए। पिस्टन पर बाह्य दाब डालकर गैस का संपीडन करने में गैस पर कार्य किया जाता है



चित्र 11.4 : स्थिरोध्म प्रयोग के लिए उपकरण

और इस प्रक्रिया में उसका ताप बढता है। यदि निकाय ऊप्ततः रोधित हो—अर्थात सिर्णिडर की दीवारें तथा पिस्टन ऊप्तारोधी हों —तो ऊप्तमा का स्थानान्तरण निकाय (गैस) मे या निकाय से नहीं होगा और संपीडन की यह प्रक्रिया रुद्धों होगी (चिल्ल 11.4)। निकाय पर किया गया कार्य ऊर्जा के अन्य स्वरूप में परिणत हो जायेगा, जिसे हम निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम को मानने के कारण आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को निकाय पर किए गए कार्य के बरावर मानना होगा। सूक्ष्मदर्शीय दृष्टि से विचार करें तो आंतरिक ऊर्जा निकाय के अणुओं के बीच परस्पर किया से संबंधित स्थितिज ऊर्जा के क्प में होती

है, गैस में सामान्यतः अणुओं की गतिज ऊर्जा ही आंतरिक ऊर्जा का प्रमुख अंग होती है।

कोई भी ऊष्मागितकी निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अनेक प्रकार से किया जा सकता है, और प्रत्येक दशा में हम किए गए कार्य W तथा स्थानां-तरित ऊष्मा Q की गणना कर सकते हैं। प्रयोगों से सिद्ध होता है कि किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने में आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि केवल प्रारं-भिक और अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करती है। आंतरिक ऊर्जा को U से व्यक्त करते है, और उपरोक्त कथन का अर्थ है कि यह राशि निकाय की अवस्था के लिए एकमानी फलन है।

कहोध्म परिवर्तन मे (Q=0) यदि निकाय पर किया गया कार्य — W हो और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि  $U_1$ — $U_1$  हो, तो


$$-W = U_1 - U_1 \dots (11.3)$$

मान लीजिए कोई गैस एक सिलिंडर में बन्द है, जिसकी दीवारे तथा पिस्टन तो ऊष्मारोधी है, किन्तु पेदा सुचालक है (चित्र 11.5)। यदि पेंदे को किसी तप्त वस्तु के सम्पर्क में लाए (यथा कोई ज्वालक) तो गैस उससे ऊष्मा की एक मादा Q प्राप्त करेगी। साथ ही गैस का ताप और दाव बढ़ेगा और फलत: उसका प्रसार होगा, जिसमे पिस्टन कुछ बाहर बढ़ेगा और गैस कुछ कार्य (W) बाह्य बातावरण पर करेगी। यदि इस प्रक्रिया में गैस की आंतरिक ऊर्जी  $U_1$  से  $U_1$  हो जाए तो हमारी व्याख्या इस प्रकार होगी:

गैस द्वारा ऊष्मीय रूप में प्राप्त ऊर्जा +Q है, जिसका एक भाग +W बाह्य कार्य करने में लगा, तथा शेष भाग आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि  $U_1 - U_1$  में लगा। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार \*

$$Q = W + U_1 - U_1$$
 ... (11.4)

<sup>\*</sup> समीकरण (11.3) वास्तव में (11.4) का ही एक विशिष्ट रूप है, जब Q शून्य हों।



चित्र 11.5 : किसी सिलिंडर में बंद गैस द्वारा ऊष्मा ग्रहण करना

समीकरण (11.4) को ऊष्मागितकी का प्रथम नियम कहते हैं। इसका वास्तविक आशय यह है कि इस समीकरण से प्राप्त  $U_1$ — $U_1$  अर्थात् आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करता है, परिवर्तन के पथ पर नहीं। दूसरे शब्दों में समीकरण  $U_1$ — $U_1$   $\equiv Q$ —W से परिभाषित आंतरिक ऊर्जा U निकाय की अवस्था का एकमानी फलन है। यश्चि

Q और W दोनों ही परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं, राशि Q-W केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं ( i और f ) पर ही निर्भर करती है।

किसी भी निकाय की अवस्था उसके आयतन V, दाव P और ताप T मे से किन्हीं दो राशियों को व्यक्त करने हैं से मुनिश्चित हो जाती है। अवस्था परिवर्तन अनेक प्रकार से हो सकते हैं, जिनमें अवस्था परिवर्तन (यथा द्वव से गैंस में) भी सम्मिलित है, और प्रत्येक परिवर्तन में हम निकाय को प्राप्त ऊष्मा Q तथा निकाय द्वारा कृत कार्य W की गणना कर सकते हैं। समीकरण (11.4)—उष्मागितकी के प्रथम नियम—का महत्व यह है कि निकाय की अवस्था को व्यक्त करने वाली एक और भौतिक राशि U (आंतरिक ऊर्जा) हमें प्राप्त होती है, अर्थात् अब हम V,P,T,U इन चार में से कोई दो राशियाँ निकाय की अवस्था को व्यक्त करने के लिए काम में ले सकते है।

उल्लेखनीय है कि जब P और T निकाय (यथा गैंस) की माना पर निर्भर नहीं होते, V और U दोनों ही निकाय की माना के अनुपात में होते हैं। प्रधा यह है कि समीकरणों में प्रयुक्त V और U एक मोल पदार्थ के लिए माने जाते हैं, यदि और कुछ न कहा गया हो।

### 11.6 अध्मागतिको के प्रथम नियम के अनु-प्रयोग (Applications of First Law of Thermodynamics)

(क) क्वथन किया (Boiling Process): हम जानते है कि ऊष्मा देने से कोई पदार्थ द्रव से वाष्प अवस्था में चला जाता है। उदाहरणतः पानी वायुमण्डलीय दाव के अंतर्गत 373 केल्विन ताप पर क्वथन करता है। इस प्रक्रिया की हम उष्मागितकी के प्रथम नियम से विवेचना करेंगे।

मान लीजिए द्रव का द्रव्यमान m है, और वह नियत दाब P पर वाष्पीकृत होता है। द्रव का प्रारंभिक आयतन  $V_1$  और वाष्प बनने पर आयतन  $V_2$  मान लीजिए। तो

या

आयतन के इस प्रसार में विचाराधीन निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा:

 $W = \int P dv = P \int dv = P (V_1 - V_1)$  क्यों कि किया स्थिर दाब पर हुई है। मान लीजिए वाष्पी- करण की गुष्त ऊष्मा L है। इसका अर्थ है कि एकांक द्रव्यमान को द्रव से वाष्प अवस्था में (दत्त नियत दाव और ताप के अंतर्गत) ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा L है। तो m द्रव्यमान के द्रव द्वारा शोपित ऊष्मा होगी Q = mL.

ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से

$$Q = U_t - U_1 + W$$
  
$$mL = U_t - U_1 + P(V_t - V_1)$$

इसमें  $m,L,P,V_1$  तथा  $V_1$  ज्ञात होने से हम आंतरिक कर्जा की वृद्धि ( $U_1 - U_1$ ) की गणना कर सकते है। उल्लेखनीय यह है कि दत्त ऊष्मा mL का कुछ ही भाग आंतरिक कर्जा वृद्धि में जाता है, शेष बाह्य कार्य करने में व्यय हो जाता है।

(ख) विशिष्ट ऊष्माओं का संबंध (Specific Heat Relation): गैसों के गतिज सिद्धान्त के अध्ययन में हमने आदर्श गैस की स्थिरदाब विशिष्ट ऊष्मा  $C_p$  और स्थिरायतन विशिष्ट ऊष्मा  $C_v$  के लिए समीकरण  $C_p - C_v = R$  की चर्चा की थी। अब हम इसे ऊष्मा-गतिकीय विचार से प्राप्त करेंगे।

किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मान्ना है जिसे एकांक द्रव्यमान पदार्थ को देने से उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। एक मोल द्रव्यमान के लिए परिभाषित करने पर उसे मोलीय विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, और C से व्यक्त करते हैं।

n मोल आदर्श गैंस पर विचार कीजिए। यदि इसके ताप को dT बढ़ाएँ और आयतन स्थिर रखें तो इस किया में आवश्यक ऊष्मा  $nC_vdT$  होगी, क्योंकि आयतन स्थिर रहने के कारण W=0 ऊष्मागितकी के प्रथम नियम से

$$dQ = dU + PdV$$

अतः यहाँ  $nC_v dT = dU$  क्योंकि dV = 0

अब यदि इसी गस को दाब स्थिर रखकर हम उतनी ही तापवृद्धि dT करें, तो इसके लिए आवश्यक ऊष्मा होगी  $nC_DdT$ । इस बार आयतन मे वृद्धि होगी, और इस में किया गया कार्य pdv होगा। अत. प्रथम नियम से

 $nC_{\mathbf{p}}dT\!=\!dU\!+\!PdV$ 

आदर्श गैंस के लिए आति कर्जा पूर्णत: गैंस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के रूप में ही होती है, और गतिज सिद्धांत में हम देख चुके है कि यह गतिज ऊर्जा केवल ताप पर ही निर्भर होती है। इसलिए उपरोक्त दोनो स्थितियों मे ताप परिवर्तन dT वरावर होने के कारण आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन dU भी वरावर होंगे। फलत:

 $nC_{v}dT-nC_{v}dT=PdV$ 


आदर्श गैस के लिए PV=nRT। अतः स्थिर दाव परिवर्तन के लिए PdV=nRdT इसके उपयोग से

$$n (C_p-C_v) dT = nRdT$$
  
 $at C_p-C_v=R$ 

#### 11.7 अल्मा का कार्य में परिवर्तन: ऊल्मा इंजन (Conversion of Heat into Work, Heat Engine)

उस परिचित उदाहरण पर विचार करें जिसमें भाप का उपयोग कार्य करने में होता है। इसमें भाप को कार्य-कारी पदार्थ कहते हैं, और उस यांत्रिक व्यवस्था को, जिसके कारण भाप कार्य कर पाती है, भाप-इंजन कहते हैं। ऊष्मा का स्रोत वाष्पित (बायलर) होता है, और इस ऊष्मा का कुछ भाग बाह्य वायुमंडल में चला जाता है, जिसे ऊष्मा का निकास कहते हैं। ये नामकरण ऊष्मा-स्रोत, ऊष्मा निकाय कार्यकारी पदार्थ और यांत्रिक व्यवस्था इंजन की प्रिक्रया को स्पष्टतः समझने में सहायक होते हैं।

ऊष्मा को कार्य में परिणत करने वाली किसी भी व्यवस्था में सार्व रूप से कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा  $Q_1$  लेता है, कुछ कार्य W करता है, और कुछ ऊष्मा  $Q_2$  निकास में फेंक देता है (चित्र 11.6)। विश्लेषण में हम यह मान कर चलते है कि स्रोत, जो उच्चतर ताप पर है



चित्र 11.6 : ऊष्मा इंजन

और जिससे ऊष्मा  $Q_1$  प्रत्येक चक्र में ली जाती है, ऊष्मा का बहुत बड़ा भंडार है, अतः ऊष्मा लेने से उसके ताप में उल्लेखनीय अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार निकास को भी हम विशाल आकार का मानते हैं।

इंजन की किया चकीय किया होती है। ऊष्मागितकी में इसका आशय यह है कि कार्यकारी निकाय किसी प्रारं-भिक अवस्था से चलकर कुछ प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वापिस उसी अवस्था को बार-बार आता रहे। इसका आक्षय यह नहीं है कि निकाय उसी पथ पर लौटे जिस पथ से वह बढ़ा था, वास्तव मे सूचक आरेख पर निकाय का पथ एक संवृत्त वक होता है, रेखा नहीं। प्रत्येक चक्र की समाप्ति पर निकाय के समस्त गुण आरंभ के समान हो जाते है। इंजन द्वारा कृत कार्य के विवेचन मे यह उचित और पर्याप्त होता है कि एक चक्र के विभिन्न भागों में प्राप्त या दत्त ऊष्मा और प्राप्त या कृत कार्य पर विचार करे।

ऊष्मा इजन को श्रेष्ठ तब माना जाता है जब स्रोत से प्रत्येक चक्र में प्राप्त ऊष्मा  $Q_1$  के अधिकतम भाग को वह कार्य W में परिणत कर सके। अनुपात  $W/Q_1$  को इंजन की दक्षता कहते है।

दक्षता (
$$\eta$$
) =  $\frac{\text{कार्य उत्पादन (W)}}{\text{ऊष्मा निवेश (Q_1)}}$  ...(11.5)

यदि प्राप्त ऊष्मा  $Q_1$  में से इंजन द्वारा ऊष्मा  $Q_2$  निकास (सिक) में फेंक दी जाती है, तो यह मानते हुए कि इजन के पुर्जे आदर्श है (घर्षण रहित) और अन्य कहीं ऊर्जा का आदान-प्रदान नहीं हो रहा है, हम ऊष्मा-गितकी के प्रथम नियम से लिख सकते हैं कि

$$W = Q_1 - Q_2$$

क्योंकि प्रत्येक चक्र के बाद कार्यकारी पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह बात उक्त समीकरण में निहित है। अब समीकरण (11.5) से

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \qquad ...(11.6)$$

इस प्रकार दक्षता का मान इकाई से सदा कम होगा। यदि  $\eta=1$  होना है तो  $Q_2=0$  होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता—आदर्श इंजन में भी—इस बात का ऊष्मागितकी के द्वितीय नियम से सीधा संबंध है।

## 11.8 ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम (Second Law of Thermodynamics)

हमारा अनुभव है कि यदि पानी के बर्तन में डूबी

मथनी को घुमाने में कार्य किया जाए तो पानी गर्म हो जाता है, अर्थात यात्रिक कार्य पूर्णतः उद्मा मे बदल जाता है। लेकिन यदि गर्म पानी के बर्तन मे मथनी को रखें तो मथनी चलना गुरू नहीं करती, अर्थात् उद्मा स्वयं यांतिक कार्य में नही परिणत होती।

ऊष्मा इंजन की महायता से ऊष्मा को कार्य में परिणत किया जा सकता है। किन्तु उच्च ताप स्रोत से ऊष्मा  $Q_1$  लें तो इस पूरी ऊष्मा को कार्य मे परिणत नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में इंजन की दक्षता सदैव एकांक से कम होती है। स्मरण रहे कि उष्मा इंजन के लिए स्रोत और निकास चाहिए, अर्थात ताप अंतर वाले दो ऊष्मा-भंडार चाहिए। स्रोत से प्राप्त ऊष्मा  $Q_1$  में से कुछ भाग  $Q_2$  निकास को देना होता है, तभी इजन चकीय किया पूरी कर सकता है। ऊष्मागितकी का दूसरा नियम इसी बात को व्यक्त करता है।

यदि किसी ऊष्मा इंजन को निरन्तर काम करना है और ऊष्मा को कार्य में परिणत करते रहना है तो या तो कार्यकारी पदार्थ अक्षय मात्रा मे होना चाहिए (इजन का आकार भी तदनुसार अनंत दीर्घ होना चाहिए) या इंजन को चिक्रय किया मे काम करना चाहिए। पहला विकल्प व्यवहारिक नहीं है, इसलिए इंजन के संदर्भ में हमें चक्रीय किया पर ही विचार करना चाहिए।

अब व्यवहार में हम पाते हैं कि जितने भी इंजन बनाए गए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उच्चतर ताप वाले स्रोत से ली गई ऊष्मा में से कुछ ऊष्मा निरन्तर ताप वाले निकास में फेंके बिना चक्रीय किया पूरी कर सकें। स्रोत से प्राप्त समस्त ऊष्मा को कभी भी कार्य में परिणत नहीं किया जा सका है। स्मरण रहे कि यहाँ हम इंजन के मशीन भाग पर विचार नहीं कर रहे हैं, उसमें घर्षण के कारण तथा ऊष्मा क्षरण के कारण जो क्षति होती है उसे हम शून्य मान रहे हैं। अर्थात् आदर्श अवस्था पर ही विचार कर रहे हैं। किन्तु कार्यकारी पदार्थ को पूर्वस्थित पर लाने — अर्थात् चक्रीय किया को पूरी करने — के लिए कुछ ऊष्मा निकास में फेकनी ही एड़ती है, यह महत्वपूर्ण बात है। इस व्यावहा-

रिक अनुभव को केल्विन ने, और प्लांक ने भी, विधिवत् वैज्ञानिक कथन के रूप मे व्यक्त किया, जिसे ऊष्मागितकी के दूसरे नियम का केल्विन-प्लांक कथन कहते है:


"ऐसे किसी भी इंजन की रचना असंभव है जो चकीय किया करते हुए किसी भंडार से ऊष्मा खीचे और विना अन्य कोई प्रभाव छोडे उस ऊष्मा के तुल्य कार्य कर दे।"

इस स्वरूप में यह नियम हमें केवल यह बताता है कि  $W < Q_1$ , अर्थात् इंजन द्वारा किया कार्य, आदर्श अवस्था में भी, स्रोत से जी गई ऊप्मा से कम होगा। कुछ ऊष्मा  $Q_2$  निकास में देनी ही होगी, और इसलिए इंजन की दक्षता सदैव एकाक से कम होगी। अंश  $Q_2/Q_1$  जब न्यूनतम होगा तब इंजन की दक्षता अधिकतम होगी; अर्थात् जी गई ऊष्मा का अधिकतम अंश कार्य में परिणत होगा। केल्विन-प्लांक स्वरूप मे ऊष्मागितकी का दितीय नियम यह नहीं बताता कि  $Q_2/Q_1$  का न्यूनतम मान कितना होगा, और किस बात पर निर्भर करेगा। बाद में हम देखेंगे कि यदि स्रोत और निकास के ताप कमण:  $T_1$  तथा  $T_2$  केल्विन हों, तो  $Q_2/Q_1$  का न्यूनतम सभव मान  $T_2/T_1$  के बराबर होता है।

ध्यान दें कि ऊष्मागितकी का प्रथम नियम ऊष्मा और कार्य के रूप में ऊर्जा को तुल्य मानता है। उसके अनुसार स्रोत से  $Q_1$  जूल ऊष्मा लेकर  $W=Q_1$  जूल यांत्रिक कार्य उत्पन्न किया जा सकता है। यही नहीं, यदि निकास को प्रदत्त ऊष्मा  $Q_2$  ऋणात्मक मानें (अर्थात् निकास से भी ऊष्मा लें) तो  $W>Q_1$  भी हो सकता है, अर्थात् इंजन की दक्षता  $\eta>1$  हो सकती है। किन्तु ऊष्मागितकी का द्वितीय नियम इन परिवर्तनों की सीमाएँ बाँधता है, जो स्रोत निकास के तापों पर निर्भर होती हैं।

## 11.9 द्वितीय नियम और प्रशीतक (Second Law and Refrigerator)

हमने देखा कि ऊष्मा इंजन में एक कार्यकारी पदार्थ, चक्रीय किया करते हुए, किसी उच्च ताप भंडार से ऊष्मा लेता है, उसके कुछ अंश को कार्य में परिणत करता है,



चित्र 11.7 ः प्रशीतक

और शेष को किसी निम्नताप निकास में फेंक देता है। व्यवहार में ऐसी युक्ति बताना संभव है जो इसके विपरीत किया करे। इसमे कार्यकारी पदार्थ किसी निम्नताप भंडार से ऊष्मा लेता है, उस पदार्थ पर कुछ कार्य किया जाता है, और ऊष्मा की उच्चतर मान्ना किसी उच्चताप भंडार में फेंकी जाती है। ऐसे यंत्र को प्रशीतक कहते हैं। इस पर अब हम विचार करते है।

मान लीजिए प्रशीतक पदार्थ द्वारा निम्नतर ताप पर ऊष्मा  $Q_1$  ली जाती है (चिल्न 11.7), और इस पर किसी

बाह्य साधन द्वारा कार्य W किया जाता है। उच्चतर ताप पर प्रणीतक पदार्थ द्वारा निकास को दत्त ऊर्जा  $Q_2$  है, तो यह स्मरण रखकर कि चक्रीय किया में कार्यकारी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में कुल अंतर शून्य होता है, और हम मणीन के अवयवों को आदर्श (घर्षणहीन और क्षरण-हीन) मान रहे है, ऊष्मागितकी के प्रथम नियम से

अथवा 
$$Q_1 - Q_2 = -W$$
  
 $Q_2 = Q_1 + W$  ....(11.7)

ऊष्मागितकी के द्वितीय नियम का यहाँ महत्व यह है : ऊष्मा  $Q_1$  निरन्तर ताप पर ली, और  $Q_2$  उच्चतर ताप पर दी जानी है, तो द्वितीय नियम के अनुसार  $Q_2$  का मान  $Q_1$  से अधिक होगा ही, और इसलिए प्रणीतक द्वारा  $Q_1$  ऊष्मा निम्नताप स्रोत में निकालने के लिए हमें बाहरी किसी साधन द्वारा कार्यकारी पदार्थ पर कार्य W करना ही होगा। यदि निम्न और उच्च ताप क्रमश:  $T_1$  और  $T_2$  केल्विन हों तो  $Q_2/Q_1$  का न्यूनतम मान  $T_2/T_1$  होगा, जिससे हम न्यूनतम W की गणना कर सकते हैं।

पारिवारिक प्रशीतकों में कार्य W विद्युत मोटर द्वारा किया जाता है। सामान्यतः प्रयुक्त कार्यकारी पदार्थं फीओन गैस होती है। यह प्रशीतक में रखे पदार्थों से ऊष्मा लेती है, और उसमें W जोड़कर अधिक ऊष्मा कमरे के वायुमण्डल में देती है।

#### 11.10 उत्क्रमणीय प्रक्रम (Reversible Process)

ऊष्मागितकी में किसी प्रक्रम को उत्क्रमणीय तब कहते हैं जब उसके प्रत्येक चरण को उलटी दिशा में पूरित करते हुए सर्वत्न उस निकाय तथा वातावरण में यथातथ वे ही परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकें जो सीधे प्रक्रम में तत्संगत चरणों पर थीं। स्पष्ट है कि प्रक्रम के अंत पर तो निकाय तथा वातावरण पूर्वावस्था पर आ ही जाएंगे। उत्क्रमणीय प्रक्रम को निम्नलिखित शतें पूरी करनी होती हैं, जिनके कारण प्रक्रम को बहुत ही धीरे-धीरे करना होता है:

> (क) निकाय सदा यांत्रिक संतुलन में रहना चाहिए, अर्थात् उसके भीतर या उसके और वातावरण

के बीच कोई असंतुलित बल नहीं रहने चाहिए।

- (ख) निकाय सदा ऊष्मीय संतुलन में रहना चाहिए, अर्थात् उसके सभी भाग तथा वातावरण एक समान ताप पर रहने चाहिए।
- (ग) निकाय सदा रासायनिक संतुलन में रहना चाहिए, अर्थात् उसके अणुओं की संरचना स्वतः नहीं बदलनी चाहिए। इसमें रासायनिक किया के अतिरिक्त विसरण आदि का भी प्रभाव हम शामिल कर लेते हैं।

इन सब शर्तों को पूरित करने वाले निकाय को ऊष्मा-गितकीय संतुलन में कहा जाता है, इसलिए हम उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कह सकते हैं कि प्रत्येक चरण पर उसमें निकाय का ऊष्मागितकीय संतुलन में होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षयकारी प्रभावों की अनुपस्थिति भी आवश्यक है—यथा घर्षण के कारण क्षय, आदि।

कुछ सामान्य प्रक्रमों पर विचार करें। घरती पर किसी पिंड का चलना उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं है, क्योंकि घर्षण के कारण जो ऊर्जा ऊष्मा में परिणत हो जाती है उसे वापिस उत्क्रमणीय रूप में यात्रिक ऊर्जा में परिणत नहीं कर सकते। किसी द्रव का विलोडन भी इसी प्रकार का प्रक्रम है। तापांतर की अवस्था मे ऊष्मा-चालन अनुत्क्रमणीय है, क्योंकि उन्हीं ताप दशाओं को रखते हुए ऊष्मा का उलटा प्रवाह संभव नहीं है। रासायनिक प्रक्रम सभी अनुत्क्रमणीय होते हैं, क्योंकि अवयवों की रचना में जिस दिशा में परिवर्तन की अनुकूल परिस्थितयाँ हैं उसके विपरीत परिवर्तन उन्हीं परिस्थितयों में नहीं होंगे।

अब इस विशिष्ट प्रक्रम पर विचार की जिए। एक गैस को उसी के बराबर ताप वाले एक स्रोत के सम्पर्क में रिखए। गैस का बहुत धीरे-धीरे प्रसार कराइए। प्रसार के कारण उसका ताप कम होने लगेगा, किन्तु स्रोत से ऊष्मा प्राप्त होती रहने के कारण ताप गिरेगा नहीं। वास्तव में इस प्रक्रम के पत्येक चरण पर गैस का ताप स्रोत के ताप से जरा-सा नीचे रहेगा, किन्तु हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रक्रम अनंत धीमे पूरा होता है, तो यह अंतर णून्य-तुल्य हो जायगा। इसे हम गैस का समतापीय प्रसार कहेंगे। इसका विपरीत प्रक्रम, यदि बहुत धीरे-धीरे किया जाय, तो गैस प्रत्येक चरण पर स्रोत से जरा-से ऊँचे ताप पर होगी, और ऊष्मा स्रोत मे चली जायेगी। प्रक्रम को अनंत मानने पर तापांतर फिर शून्य-तुल्य हो जायेगा। इसे हम गैस का समतापीय संपीडन कहेंगे। स्पष्ट है कि समतापीय प्रसार उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा; लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इसके लिए प्रक्रम को अत्यन्त धीमी गति से पूरा करना होगा।


एक और प्रक्रम पर विचार की जिए। एक गैस को उच्चदाब पर रखिए। अब बाह्य दाब तनिक-तनिक कम करते जाइए ताकि विचाराधीन गैस का प्रसार हो। इसमें विचाराधीन गैस बाह्य वातावरण पर कार्य करेगी और स्वयं उसका ताप कम होगा। किन्तू हम कल्पना करते है कि गैस ऊष्मारोधी परिस्थितियों में प्रसार कर रही है। इस प्रक्रम में बाह्य दाब सदा ही गैस के दाव से जरा-सा नीचे रहेगा, किस्तु अत्यन्त धीमे प्रक्रम की कल्पना से हम इस अंतर को शून्य-तुल्य मान सकते हैं। यह गैस का रूद्धोष्म प्रसार हुआ। इसके विपरीत प्रक्रम में हम बाह्य दाब को निरंतर गैंस के दाब से जरा-जरा ऊपर करते जाएँ, तो गैस का रूद्धोष्म संपीडन हो जायेगा। अत्यंत धीमें प्रक्रम में इस बार भी प्रत्येक चरण पर गैस उन्हीं अवस्थाओं से गुजरेगी जिनसे सीधे प्रक्रम में। इसलिए स्थिरोष्म प्रसार उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा, यदि उसे अनंत धीरे पूरा किया जाए।


#### 11.11 कारनो इंजन (Carnot Engine)


हमने देखा कि किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता एकांक से कम होती हैं। अब प्रश्न यह हैं कि किसी भी इंजन का प्रक्रम कैसा रखें कि हमें अधिकतम दक्षता प्राप्त हो। कुछ संभावित उपायों पर विचार कीजिए। माना हम एक ऊष्मा इंजन से समतापीय रूप में काम लेते हैं और कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैंस है। तो स्रोत से ऊष्मा लेने पर गैंस का प्रसार होगा और वह कार्य करेगी। अधिकाधिक कार्य लेने के लिए हम इंजन के आकार को अधिकाधिक बड़ा ले सकते हैं, किन्तु यह व्यायहारिक नहीं है। अतः इंजन को चकीय रूप में चलाना होगा, अर्थात् कार्यकारी पदार्थ बार-बार लौटकर पूर्वावस्था में आए और प्रत्येक बार कुछ ऊष्मा लेकर कार्य में परिणत करे। यदि समतापीय प्रसार के बाद कार्यकारी पदार्थ को समतापीय संपीडन से ही पूर्वावस्था पर लाएँ तो समूचक आरंख उसी रेखा पर उलटा चलता है जिससे प्रसार को व्यक्त किया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि समतापीय गंपीडन में उतना ही कार्य पदार्थ पर हुआ जितना प्रसार के समय पदार्थ ने किया था, या यों कहे कि पूर्ण प्रक्रम को व्यक्त करने वाले संसूचक आरंख को व्यक्त करने वाले वक में घरा क्षेत्रफल गून्य हो गया, और कुल प्राप्त कार्य इस प्रक्रम में गून्य हो गया।

यि रुद्धोष्म प्रसार पर विचार करें तो उसमें कार्य-कारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा नहीं खींचता है, स्वय अपनी आंतरिक ऊर्जा के कुछ भाग को कार्य मे परिणत करता है। अब पदार्थ को पूर्वावस्था पर लाने के लिए हमें पदार्थ पर कार्य करना होगा, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा वढ़-कर पूर्ववत हो जाए। रुद्धोष्म संपीडन में पदार्थ पर किया गया कार्य रुद्धोष्म प्रसार में पदार्थ द्वारा किए गए कार्य के बराबर ही होगा (क्योंकि कुल प्रक्रम में dQ=0, dU=0 अतः dW=0, प्रथम नियम से); उरा प्रकार कुल प्राप्त कार्य शून्य हो गया।

एक फांसीसी इंजीनियर सादी कारनो न बताया कि यदि चकीय किया में संसूचक आरेख का क्षेत्रफल—अर्थात् प्रक्रम में प्राप्त कार्य — अशून्य रखना है तो हमें समतापी और रुद्धोप्म परिवर्तनों का समुचित संयोजन काम मे लेना होगा। उसने इन प्रक्रमों का एक पूरा चकीय संयोजन बताया जिसे कारनो चक्र कहते है; किसी भी इंजन में इस प्रकार का प्रक्रम-समूह काम में लिया जाए तो उसे कारनो इंजन कहते हैं। इसकी महत्ता इसलिए है कि कारनो ने सिद्ध किया कि चकीय किया वाले इंजन के लिए (i) अष्मा-स्रोत के अतिरिक्त एक उष्मा-निकास की भी अनिवार्य आवश्यकता है, (ji) स्रोत और निकास के








चित्र 11.8 कारनो इंजन

दत्त तापों के बीच किया करने वाले किसी भी इंजन में से श्रेण्ठतम दक्षता उसकी होती है जिसका प्रक्रम पूर्णतः उत्क्रमणीय हो, और (iii) यह महत्तम दक्षता ( $1-T_2/T_1$ ) होती है, जिसमे  $T_1$  स्नोत का और  $T_2$  निकास का केल्विन ताप है। कारनो चक्र पर हम चित । 1.8 की सहायता से विवार करते है।

मान लीजिए  $S_1$  स्रोत है जिसका ताप  $T_1$  है, और S, निकास हे जिसका ताप T, है। C इंजन का सिलिंडर है, जिसकी दीवारे और पिस्टन ऊष्मारोधी है (अचालक), और पेदा मुचालक है, जिस पर आवश्यकतानुसार एक अचालक टोपी लगाई जा सकती है। सिलिंडर में भरा कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैंस है। कारनो चक्र के चार चरणों में इस गैंस पर हुए प्रक्तमों पर हम चित्र 11.9 की सहायता से विचार करते है।

प्रथम चरण में सिलिंडर के पेंदे पर अचालक टोपी नहीं लगाते और पेंदे का सम्पर्क ऊष्मीय स्रोत से रखते है।



चित्र 11.9: कारनी चक्र

गैस का प्रारंभिक दाब और आयतन संमूचक आरेख के विंदु A से व्यक्त होता है। अब गैस का प्रसार होने वीजिए, इस प्रकार कि पिस्टन बहुत धीरे-धीरे बढे और प्रसार में जितना कार्य गैम करे उतनी ही ऊष्मा स्रोत से चालन हारा गैस को मिलती रहे। प्रमार से गैस का ताप गिरने की प्रवृत्ति होगी, किन्तु  $S_1$  से ऊष्मीय सम्पर्क के कारण गैस को ऊष्मा निरंतर मिलती रहेगी, इसिलए समस्त किया के दौरान गैस को  $T_1$  ताप पर ही मान सकते है, अर्थात् यह प्रसार समतापीय है। जैसा हम पहले बता चुके है यह प्रकम उत्कमणीय है। इस समतापीय प्रसार में कार्यकारी पदार्थ को व्यक्त करने वाला बिन्दु A से B पर चला जाता है, जो एक समताप वक्र है।

अब प्रक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। सिर्लि-इर के पेंदे पर अचालक टोपी P पहना दी जाती है ताकि गैस पूर्णतः ऊष्मारुद्ध हो जाए। अब पिस्टन को आगे बढ़ने देते हैं। कल्पना यह है कि गैस का दाब वायु-मडलीय दाब से अधिक है, किंतु हम निरंतर बाह्य दाब को ऐसा निय-वित रखते है कि वह गैस दाब से अत्यल्प ही कम रहे, ताकि प्रसार धीरे-धीरे हो। इस प्रकार यह प्रसार उत्क्रम-णीय होगा। इस प्रसार में ऊष्मा का आदान-प्रदान नही होता, किन्तु गैंग की आतिरक ऊर्जा आयतन प्रसार में कार्य करती है, और फलतः उसका ताप गिरता जाता है। इस प्रक्रम को इतनी दूरी तक चलने देते है कि गैंस का ताप घट कर निकास के ताप  $T_2$  के बराबर हो जाए। ससूचक आरेख मे यह प्रक्रम वक BC से व्यक्त है।

विन्दु C से संगत अवस्था में गैस का दाब काफी कम हो जाता है अब और कार्य करने के लिए आवश्यक है कि गैस को प्रारंभिक अवस्था तक ले जाएँ, जो बिन्दु A से व्यक्त है। गैस के सपीडन की यह किया तीसरे और चौथे चरण में होती है, और उत्क्रमणीय रखने के लिए धीरे-धीरे होती है।

प्रक्रम के तीसरे चरण में सिलिंडर से टोपी P हटाकर गैस को T2 ताप के निकास के ऊप्मीय संपर्क में ले आते हैं। गैस का समतापीय संपीडन किया जाता है। संपीडन में गैस के ताप में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी, किन्तु निकास से ऊप्मीय संपर्क के कारण ऊप्मा निकास में चली जायेगी और ताप T3 के बराबर ही बना रहेगा। इस समतापीय सपीडन में मंसूचक बिन्दु C से D तक चला जायेगा। यह सपीडन तब तक चलाया जाता है कि D से चौथे चरण की रुद्धोष्म संपीडन किया द्वारा गैस प्रारंभिक अवस्था A पर पहुंच जाए।

चौथे चरण के लिए सिलिंडर के पेंदे पर अचालक टोपी P पहना देते हैं, और फिर गैस का रुद्धोष्म संपीडन करते हैं, जिसे उत्क्रमणीय रखने के लिए किया धीमे-धीमे करते हैं। रुद्धोष्म संपीडन मे ताप-वृद्धि होती है और अंततः गैस प्रारंभिक अवस्था A पर पहुंच जाती है। इस प्रकार एक चक्र पूरा होता है।

इंजन द्वारा एक चक्र मे किया गया कार्य वक्र ABC DA से घिरे क्षेत्रफल से व्यक्त होता है। गैस को बार-बार चक्रीय प्रक्रम में ले जाकर इंजन से अधिकाधिक काम करा सकते है।

<sup>\*</sup> प्रक्रम A से B को कितनी दूर तक ले जाएँ, यह इजन के आकार पर निर्भर करता है, किंतु B नय कर लेने के बाद शेप प्रक्रम BC,CD,DA हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं हैं, दत्त तामों पर ही निर्भर होते हैं।

## 11.12 कारनो इंजन की दक्षता (Efficiency of a Carnot Engine)

कारनो इंजन प्रथम चरण में स्नोत से उष्मा  $Q_1$  लेता है, और तृतीय चरण में निकास को ऊष्मा  $Q_2$  दे देता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण रूद्धोष्म है, इसलिए ऊष्मा के आदान-प्रदान से संबंधित नहीं है। हम यह भी जानते है कि कारनो इंजन में चकीय प्रक्रम है, अतः कार्यकारी पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है; उसकी आंत-रिक ऊर्जा में परिवर्तन जून्य होता है। इसलिए बंद वक ABCDA द्वारा बताया गया कार्य W कार्यकारी पदार्थ द्वारा प्राप्त और निर्गत ऊष्माओं के अतर  $Q_1$ — $Q_2$  के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार

$$W = Q_1 - Q_2$$

अतः कारनो इजन की दक्षता

$$\eta = \frac{p_{\Pi} \sin u}{q_{\Pi} \sin u} = \frac{W}{Q_{1}}$$

$$= \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

आदर्श गैंस के लिए हम  $Q_1$  और  $Q_2$  की गणना कर सकते हैं। इस गणना से हम पाते है कि

$$Q_2 = T_2$$
  
 $Q_1 = T_1$  ...(11.8)

जिसमे ताप  $T_1$  और  $T_2$  आदर्श गैस तापकम पर हैं। इसलिए

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$
 ...(11.9)

### 11.13 कारनो इंजन की उत्क्रमणीयता

(Reversibility of Carnot Engine)

कारनो इंजन एक काल्पनिक आदर्श इंजन है, क्योंकि सब पुर्जों को घर्षणहीन और सारे तंत्र को ऊष्मा क्षय से मुक्त माना गया है। इसके प्रक्रम में चारों चरण अनंत धीरे-धीरे पूरित करने होते है, क्योंकि उत्क्रमणीयता की गतें हम पूरी करना चाहते हैं। गून्य-तुल्य तापांतर रखते हुए समतापीय प्रसार या संपीडन, और गून्य-तुल्य दाबांतर रखते हुए रूढ़ोध्म प्रसार या संपीडन उत्क्रमणीय होते है, यह हम पहले बता चुके है। कारनो चक्र में ये ही कियाएँ सम्मिलत है, इसलिए कारनो इंजन उत्क्रमणीय है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसूचक आरेख के अनुसार यदि किया को AD (रूढ़ोध्म प्रसार), DC (समतापीय प्रसार), CB (रूढ़ोध्म संपीडन), BA (समतापीय संपीडन)—इस कम में करें तो इंजन प्रत्येक चक्र में निकास से ऊष्मा Q2 लेगा, स्रोत को ऊष्मा Q1 देगा, और कार्यकारी पदार्थ पर बाह्य किसी साधन द्वारा कार्य W (=Q1—Q2) किया जायेगा।

कारनो के आदर्श इंजन और उसकी उत्क्रमणीयता का महत्व यह है कि इसी के आधार पर सिद्ध कर सकते है कि (i) दो नियत तापों के बीच कार्य करने वाला कोई भी अनुत्क्रमणीय इंजन उत्क्रमणीय इंजन से अधिक दक्षता का नही हो सकता और (ii) दो नियत तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजन-चाहे कार्यकारी पदार्थ कुछ भी हो-बराबर दक्षता के होते हैं। हम इन्हें सिद्ध नहीं करेंगे। इतना ही कहेगे कि केल्विन तथा प्लांक ने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का जो कथन दिया है उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, इस आधार पर उपरोक्त परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। कथन(i)तथा(ii) को संयुक्त रूप से कारनो का सिद्धांत कहते हैं। स्पष्ट हैं कि यह ऊष्मागतिकी के दितीय नियम पर आधारित है। समीकरण (11.9) अब दो तापों के बीच काम करने वाले किसी भी इंजन की महत्तम संभव दक्षता व्यक्त करता है। यह परिणाम कार्य-कारी पदार्थं पर निर्भर नहीं करता । इसलिए उत्क्रमणीय इंजन में कोई भी कार्यकारी पदार्थ लें, समीकरण (11.9) उसकी दक्षता के लिए लागृ होगा।

व्यवहार में सभी इंजन—यथा भाप इंजन, डीजल इंजन आदि अनुत्क्रमणीय होते हैं और इसलिए उनकी दक्षता कारनो इंजन से कम होती है। लेकिन यह स्पष्ट है कि स्रोत तथा निकास का ताप-अनुपात  $\mathbf{T}_1/\mathbf{T}_2$  जितना

अधिक हो उतनी ही इंजन की दक्षता बढ़ेगी।

#### 11.14 विकिरण (Radiation)

ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानान्तरण की तीन विधियाँ होती हैं: चालन, संवहन और विकिरण। किसी पदार्थ के अंदर ऊष्मा के चालन में ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में कमणः स्थानांतरित होती जाती है और पदार्थ के कण (या अणु) स्वयं स्थानान्तरित नहीं होते। संवहन किया में पदार्थ के कण स्वयं गीत करके ऊष्मा को स्थानान्तरित करते है। विकिरण की किया में ऊष्मा एक पिंड से दूसरे पिंड तक वीच में किसी माध्यम के अभाव में भी स्थानान्तरित हो जाती है।

माध्यम के बिना ऊर्जा का यह स्थानान्तरण वैसा ही है जैसा प्रकाश और रेडियो संदेशों में होता है, इस स्थानान्तरण की गित भी प्रकाश की गित के बराबर होती है। प्रयोगों में यह सिद्ध किया जा चुका है कि जिस प्रकार प्रकाश और रेडियो संदेश अनुप्रस्थ विद्युतचुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होते है, उसी प्रकार विकिरण में भी ऊर्जा का स्थानांतरण अनुप्रस्थ विद्युतचुम्बकीय तरंगों द्वारा ही होता है । इसे हम तापीय विकिरण कहते हैं क्योंकि ऊर्जा का विभिन्न तरंगदैध्यों में वितरण स्रोत के ताप पर मुख्यतः निर्भर होता है । प्राय: ये तरंगदैध्यं दृश्य प्रकाश के तरंगदैध्यों से अधिक होते हैं, और इसलिए अवरक्त विकिरण कहलाते है।

### 11.15 <u>विकिरण</u> का उत्सर्जन और <u>अवशोषण</u> (Emission and Absorption of Radiation)

किसी पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की दर पिंड के आकार, ताप और पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर होती है। यह हर पृष्ठ के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होती है। अधिक ताप वाले पिंड से कम ताप वाले पिंड की अपेक्षा अधिक विकिरण उत्सर्जित होता है। साथ ही, समान पृष्ठ क्षेत्रफल तथा ताप वाले पिंडों में से जो खुरदुरे काले पृष्ठ का होता है उससे अधिक विकिरण उत्सर्जित होता है। चमकीले खेत पृष्ठ से कम उत्सर्जन होता है। किसी पिंड के प्रति एकांक क्षेत्रफत्र से इत्सर्जित ऊर्जा की दर को उस

पृष्ठ की उत्सर्जकता e से व्यक्त करते हैं। स्पष्ट है कि e का मान्नक जूल/मी² सेकिड होगा, और इसका मान पिड के ताप और पृष्ठ के स्वरूप पर निर्भर होगा।


क्योंकि विकिरण तरंग स्वरूप का होता है और किसी भी पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण विभिन्न तरंगदैं घ्यों में वितरित होता है, इसलिए श्रेष्टतर होगा कि कुल उत्सर्जिकता e के बजाए हम यह विचार करें कि तरंगदैं घ्ये  $\lambda$  और  $\lambda + d\lambda$  के बीच विकिरण की दर क्या है। यदि यह दर  $e_{\lambda}$  त्रेत हो, तो हम  $e_{\lambda}$  को उस पिंड की तरंग-दैं घर्म  $\lambda$  पर उत्सर्जिकता कहते है।

अनुभव से हम जानते है कि किसी पॉलिश किए हुए चमकीले पृष्ठ पर पड़ने वाला अधिकांश विकिरण परा-वर्तित हो जाता है, और किसी खुरदुरे काले पृष्ठ पर पड़ने वाला अधिकांश विकिरण अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार अवशोषण की दृष्टि से पृष्ठों का व्यवहार भिन्न-भिन्न होता है। यदि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले कुछ विकिरण का a अंश अवशोषित हो, तो a को उस पृष्ठ की कुल अवशोषकता कहते हैं। यदि  $\lambda$  और  $\lambda+d\lambda$  तरंगदेध्यों के बीच पड़ने वाले विकिरण का  $a_\lambda$  अंश अवशोषित होता हो, तो  $a_\lambda$  को उस पृष्ठ की तरंगदेध्यं  $\lambda$  से संगत अवशोषकता कहते हैं। किसी भी पृष्ठ के लिए  $a_\lambda$  का मान न केवल  $\lambda$  पर बिल्क पृष्ठ के ताप पर भी निर्भर करता है।

#### 11.16 कृष्णपिड (Black-body)

यदि कोई पिंड अपने ऊपर गिरने वाले समस्त विकिरण को अवशोषित कर ले—अर्थात् उसके किसी भी अंश को परार्वातत या पारणित न करे—तो उसे कृष्ण (काला) कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कृष्णिपंड की अवशोषकता a=1 होती है; और भी स्पष्टता से कहें तो इसका आशय यह है कि समस्त तरंगदैध्यों के लिए उसकी अवशोषकता  $a_{\lambda}=1$  होती है!

कोई पूर्णतः कृष्णिपिड तो प्राप्त करना असंभव है, किंतु कुछ युक्तियाँ ऐसी हैं जो आदर्श कृष्णिपिड के बहुत निकट होती है। उदाहरणतः खोखले गोले के रूप के



चित्र 11.10 : एक कृष्णपिड

किसी कोटर को भीतर से किसी काले पेन्ट से पोत दें, तो उस कोटर के पृष्ठ पर बना एक छोटा छिद्र (चित्र 11.10) आदर्श कृष्णपिड के तुल्य काम करेगा, अर्थात् उस छिद्र पर पड़ने वाला समस्त विकिरण अवगोपित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि बाहर से प्रकाण डालकर हम कोटर के भीतर देखना चाहे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार के कोटर में बने छिद्र से जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसकी तीव्रता और तरंगदैध्यंवार वितरण कोटर के ताप पर ही निर्भर होता है, कोटर के पदार्थ या स्वरूप पर नहीं।

व्यवहार में प्रयुक्त कुष्णिपंड एक धातु (पीतल या प्लैटिनम) का बना प्रकोष्ठ होता है, जिसे भीतर से काला पोत देते हैं और विद्युतीय विधि से गरम करते हैं। इस प्रकोष्ठ में बने एक छोटे छिद्र से आने वाले विकिरण को कृष्णिपंड विकिरण के रूप में प्रयोगों में काम लेते हैं।

#### 11.17 किरकॉफ का नियम (Kirchoff's Law)

किसी पिंड पर विचार की जिए जो वातावरण से ऊष्मीय संतुलन में हो। यह वातावरण को कुछ विकिरण उत्सर्जित करता है, और वातावरण से प्राप्त विकिरण को अवणोपित भी करता है। ऊष्मीय संतुलन का आज्ञाय यह हुआ कि उत्सर्जन की दर ओर अवगोषण की दर बराबर होनी चाहिए: कुछ विचार से यह भी स्थापित किया जा सकता है कि यह समानता प्रत्येक तरंगदैध्यं के लिए सत्य होनी चाहिए।

मान लीजिए एक ही वातावरण में ऊष्मीय संतुलन में विभिन्न पिड रखे हैं, जिनके पृष्ठों की अवशोधकताएँ तरमदैध्यं  $\lambda$  पर क्रमण:  $a''_{\lambda}$ ,  $a_{\lambda}$ ,  $a_{\lambda'}$ ....हैं, और उत्सर्जकताएँ उसी तरंगदेध्यं  $\lambda$  पर  $e_{\lambda}$ ,  $e'_{\lambda}$   $e''_{\lambda}$ ....हैं । यि वातावरण रो उनके प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर  $\lambda$  और  $\lambda+d\lambda$  के बीच आपितत विकिरण dQ है, तो ऊष्मीय मंतुलन के अनुमार प्रत्येक पिड के लिए अवशोपित और उत्सर्जित ऊजाएँ प्रत्येक समान होंगी । अत:

$$a_{\lambda}dQ = e_{\lambda}d\lambda$$
  
 $a'_{\lambda}dQ = e'_{\lambda}d\lambda$   
 $a''_{\lambda}dQ = e''_{\lambda}d\lambda$ 

इसलिए हम देखते है कि एक ही ताप पर रखे विभिन्न पिंडों के लिए

$$\frac{c_{\lambda}}{a_{\lambda}} = \frac{c'_{\lambda}}{a'_{\lambda}} = \frac{c''_{\lambda}}{a''_{\lambda}} = \cdots = -$$
हिथरांक

किसी एक पिंड को कृष्णिपिंड मान लें, तो उसके लिए  $a_{\lambda} = 1$  होगा, तत्संगत उत्सर्जवाता को  $E_{\lambda}$  कहें तो पिर-णाम हुआ किसी समान पिडों के लिए

$$\frac{\mathbf{e}_{\lambda}}{\mathbf{a}_{\lambda}} = \mathbf{E}_{\lambda} \qquad \dots (11.10)$$

यह समीकरण प्रत्येक तरंगदैध्यं के लिए सत्य होगा। दूसरे शब्दों मे इसका अर्थ यह हुआ कि किसी नियत ताप पर नियत तरंगदैध्यं के लिए सभी पृष्ठों के लिए उत्सर्ज-कता और अवशोपकता का अनुपात वरावर होगा, और इस अनुपात का मान उस ताप और तरंगदैध्यं पर कृष्ण-पिड की उत्सर्जकता के बरावर होगा।

यह किरकांफ का नियम कहलाता है। उल्लेखनीय है कि यह प्रत्येक तरंगदैध्यं के लिए अलग-अलग लागू होता है। अतः यदि कोई पिंड कुछ विशिष्ट तरंगदैध्यों के लिए श्रेष्ठ अवशोपक है, तो ठीक उन्हीं तरंगदैध्यों के लिए वह श्रुष्ठ उत्सर्जक भी होगा। इस नियम के अनेक अनुप्रयोग है।

#### 11.18 किरकॉफ नियम के अनुप्रयोग (Applications of Kirchoff's Law)

किसी पालिश किए हुए धातुपिड पर एक काला धब्बा लगा हो, और पिंड को लगभग 1200 केल्विन तक गर्म करके अचानक किसी अँधेरे कमरे में ले जाएँ, तो काले धब्बे वाला भाग शेष पालिशकृत भाग की अपेक्षा अधिक चमकता है। कारण यह है कि काला धब्बा श्रेष्ठतर अव-गोपक होने के साथ ही श्रेष्ठतर उत्सर्जक भी होगा। हरे काँच की प्लेट ग्वेत प्रकाश मे से लाल भाग को अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। यदि हरी प्लेट को उच्च ताप तक गर्म करके भट्टी से बाहर निकालें तो उसमें से लाल रंग का प्रकाश निकलता है।

सूर्य के वायुमण्डल का अध्ययन करने में भी किरकॉफ नियम उपयोगी होता है। यह इस प्रयोग से समझ सकते हैं। यदि श्वेत प्रकाश को सोडियम ज्वाला से गुजारकर स्पेक्ट्रमदर्शी (वर्णकमदर्शी) से देखे तो अनवरत स्पेक्ट्रम के पीले भाग में दो काली रेखाएँ प्रकट होनी हैं। अब यदि सोडियम ज्वाला का ही स्पेक्ट्रम देखें तो ठीक उन्हीं स्थानों पर दो उज्ज्वल रेखाएं दीखती है, जहाँ पहले का ती रेखाएं थीं। इसी प्रकार सूर्य के स्पेक्ट्रम में उपस्थित काली रेखाओं की व्याख्या की जाती है।

सूर्य का केन्द्रीय भाग एक दीप्त पिंड है, जिसका स्पेक्ट्रम अनवरत होना चाहिए — अर्थात् उसमें काली रेखाएँ नहीं होनी चाहिए। जब यह प्रकाश सूर्य के वायु-मण्डल से गुजरता है, तो उसमें उपस्थित अनेक तत्व अपनी-अपनी लक्षणात्मक तरंगदैध्यों का प्रकाश अवशोषित कर लेते है; और स्पेक्ट्रम के तत्संगत भागों में काली रेखाएँ आ जाती हैं। ये काली रेखाएँ सर्वप्रथम फाउन-होफर ने देखीं और इसलिए उसी के नाम पर फाउन-

होफर रेखाएँ कहलाती हैं। स्पष्ट है कि जिन तरंगदैध्यों पर ये काली रेखाएँ प्रकट होती हे उन्हीं तरंगदैध्यों पर लाक्षणिक उत्सर्जन देने वाले तत्व हम प्रयोगशाला में खोज ल, तो सूर्य के वायुमंडल में उपस्थित तत्वों का पता लग जाएगा। इस प्रकार हमे यह ज्ञात हो जाएगा कि सौर वायुमण्डल में कौन-कौन तत्व है।

#### 11.19 स्टीफान का नियम (Stefan's Law)

किसी कुष्णपिंड के एकांक क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित कुल विकिरण की दर केवल उस पिंड के ताप पर ही निर्भर रहती है, पिंड के पदार्थ या आकार का कोई प्रभाव नहीं होता। ताप और उत्सर्जित विकिरण की दर के बीच संबंध स्टीफान ने ज्ञात किया। उसके अनुसार किसी कुष्णपिंण्ड के प्रत्येक वर्ग मीटर पृष्ठ द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण उस पिंड के ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होता है,

अर्थात् 
$$E = \sigma_{--}T^4$$
 ...(11.11)

जिसमें  $\sigma$ — एक स्थिरांक है। इसे स्टीफान स्थिरांक कहते हैं, और इसका मान  $5.735 \times 10^8$  जूल/(मीटर² सेकिंड डिग्री⁴) है। किसी वस्तु और उसके वायुमण्डल के बीच आदान-प्रदान में वस्तु द्वारा प्राप्त विकिरण दर ज्ञात करने के लिए उपरोक्त नियम से ही यह परिणाम निकालते हैं। यदि परमताप T का कोई छुडणपिंड परमताप T0 के छुडणपिंड से घिरा हो तो पिण्ड के प्रति वर्ग मीटर एडठ द्वारा प्रति सेकंड खोगी हुई ऊर्जा होगी:

$$E_{net} = \sigma (T^4 - T_0^4)$$

समीकरण (11.11) को स्टीफान ने प्रयोगात्मक दृष्टि से व्यक्त किया था, वाद में बोलट्जमान ने इसकी सैद्धांतिक उपपत्ति दी थी। अतः प्रायः इसे स्टीफान-बोल-ट्जमान नियम भी कहा जाता है। तप्त वस्तुओं के ताप निर्धारित करने में इसका उपयोग होता है, जैसा हम आगे देखेंगे।

<sup>\*</sup> प्रयोगशाला के सामान्य ज्वालक में यदि NaCl के घोल में डूवा एस्बस्टस रखें, तो ज्वाला में Na वाष्प आ जाती है और उसे सोडियम ज्वाला कहते हैं।


#### 11.20 कृष्णपिंड विकिरण का प्रयोगात्मक अध्ययन (Experimental Study of Blackbody Radiation)

किसी कृष्णिपंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंगदैं ध्यों में जो वितरण होता है उसका प्रयोगा-रमक अध्ययन व्यापकता से हुआ है। लूमर और प्रिंगशा-इम द्वारा किए गए प्रयोग का हम संक्षिप्त विवरण देंगे।

कृष्णिपंड विकिरण का स्रोत एक वैद्युत शक्ति प्रकोष्ठ लेते है; जिसका ताप एक ताप-वैद्युत-युग्म से मापा जाता है। विकिरण को स्पेक्ट्रम में विक्षेपित करने के लिए फ्लोराइट का प्रिज्म काम में लेते हैं। स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में तरंगदैध्यं विक्षेपण के ज्ञात सूत्र का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक भाग में स्पेक्ट्रम की तीव्रता मापने के लिए एक सुग्राही बोलोमीटर काम में लेते है, जो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमानी के सिद्धांत पर ही आधारित है। तापवृद्धि के साथ प्रतिरोधक का वैद्युत प्रतिरोध बदलता है, जिससे  $\lambda$  और  $\lambda + d\lambda$  की परास में प्राप्त विकिरण की तीव्रता ज्ञात हो जाती है। इसमें उपयुक्त संगोधन लगाकर स्रोत की उत्सर्जकता  $E_{\lambda}$  भिन्न-भिन्न तरंगदैध्यीं पर प्राप्त कर लेते है।

723 केल्विन से 1046 केल्विन की परास मे कति-पय तापों के लिए स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण चित्र 11.11 में वक्षों द्वारा प्रदिशत है। यहाँ X-अक्ष पर माइ-कोन  $(10^{-6} \text{ H})$  मातक में तरंगदैध्यें और Y-अक्ष पर उत्सर्जकता  $E_{\lambda}$  अंकित है। वक्षों को देखने से दो तथ्य स्पष्टत: प्रकट होते हैं। पहला यह कि तापवृद्धि के साथ  $E_{\lambda}$  सभी तरंगदैध्यों के लिए बढ़ता है। दूसरा यह है कि प्रत्येक वक्ष में एक निश्चित तरंगदैध्यें  $\lambda_m$  पर उत्सर्जकता एक महत्तम मान  $E_m$  पर पहुंच जाती है, और  $\lambda_m$  का यह मान तापवृद्धि के साथ कम तरंगदैध्यें की ओर खिसकता जाता है।

इन तथ्यों से अने क रोचक प्रायोगिक वातों का समा-धान हो जाता है। उदाहरणतः किसी वस्तु को गर्म करें तो पहले वह लाल प्रकाश देती है, जो कमशः श्वेत होता जाता है। दृश्य प्रकाश में लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सर्वी-



चित्र 11.11 : एक कृष्णिपंड स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण

धिक होता है, अत: स्पष्ट है कि अल्पताप पर लालरंग प्रवल होता है, ताप बढ़ते जाने के साथ अल्पतर तरंगदैंध्यों वाला प्रकाश भी शामिल होता जाता है।

चित्र 11.11 के प्रयोगफलों से स्टीफान नियम का भी समर्थन होता है। वक्र और X-अक्ष के बीच क्षेत्रफल कुल उत्सर्जित विकिरण की दर व्यक्त करता है. और प्रत्येक ताप से मंगत वक्र के लिए यह क्षेत्रफल निकालों तो वह  $T^4$  के अनुपात में आता है, जो स्टीफान का नियम है।

## 11-21 वीन का विस्थापन नियम (Wien's Displacement Law)

हम चित्र 11.11 के संदर्भ में कह चुके हैं कि ताप T बढ़ाने से महत्तम उत्सर्जन वाला तरंगदैध्यं  $\lambda_{\mathbf{m}}$  कम होता

जाता है। इसका परिमाणात्मक नियम है

 $\lambda_m T$  = स्थिरांक ....(11.12) वीन ने इस नियम को ऊष्मागितकीय तर्कों से प्राप्त किया, अतः यह वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। इस स्थिरांक का मान  $28.84 \times 10^{-6}$  मी डि होता है।


वीन नियम के उपयोग से हम सूर्य और तारों के ताप जात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य से प्राप्त विकिरण मे  $\lambda_m$  का मान 4753 एनगास्ट्राम पाया गया है। वीन के नियम मे इसे काम में लेने से T=6050 केल्विन प्राप्त होता है। यह मान वर्तमान मे स्वीकृत सूर्यपृष्ठ के ताप से काफी निकट है, जतर का कारण यह है कि वीन का नियम लागू करने में हम सूर्य को कृष्णिंउ (पूर्ण अवशोषक) मान लेते हैं।

#### 11.22 उत्तापमापी (Pyrometers)

अत्यन्त उच्च ताप मापने के लिए हम उन ताप-मापियों को काम में नहीं ले सकते जो माप्य पिंड के सम्पर्क में आएँ — क्योंकि इन तापों पर सभी पदार्थ द्रव या बाष्प बन जाते हैं। इसलिए ऐसे उच्च ताप मापने के लिए माप्य पिंड द्वारा उत्सजित विकिरण का उपयोग करके ही तापमापी बनाते है। इन्हें विकिरण तापमापी या उत्ताप-मापी (उच्च-ताप-मापी) कहते हैं। ये तप्त पिंड के सम्पर्क में नहीं आते, अतः चाहे जितना ऊँचा ताप हो उसे माप सकते है। हाँ, निम्नतम सीमा लगभग 90 केल्विन है, क्योंकि इस से नीचे ताप पर उत्सर्जन नगण्य होता है।

विकिरण तापमापी दो प्रकार के होते है—वे जो स्टीफान नियम का उपयोग करते हैं, अर्थात कुल विकिरण की मात्रा मापते हैं और वे जो वीन के नियम का उपयोग करते है, अर्थात् विकिरण का स्पेक्ट्रम प्राप्त करके उससे  $\lambda_m$  ज्ञात करते हैं। किन्तु दोनों ही दशाओं में प्राप्त ताप सिन्नकट मान ही होते है, यथातथ नहीं, क्योंकि उनके निर्धारण में प्रयुक्त नियम कृष्णिपडों पर ही लागू होते है और व्यावहारिक पिड यदाकदा ही पूर्ण कृष्णता के निकट होते हैं।

चित्र 11.12 में सम्पूर्ण विकिरण को काम में लेने



चित्र 11.12 : विकिरण उत्तापमापी

वाले विकिरण उत्तापमापी दिखाया गया है। तप्त पिंड से प्राप्त विकिरण पुंज यंत्र में द्वारक AA से प्रवेश करता है। अवतल दर्पण पुंज को अभिसरित करता है, और अभिसरित पुंज एक डायफाम D से गुजर कर ताप-वैद्युत-युग्म पर पड़ता है। इस युग्म में उत्पन्न विद्युतवाहक-बल (c.m.f.) को एक मिलीवोल्टमीटर मापता है।

यह विद्युत वाहक बल (e.m.f.) आपाती पुंज की तीव्रता के अनुपात में होता है। यदि तप्तपिंड स्रोत का ताप T और ताप-वैद्युत-युग्म के तप्त सिरे का (जिस पर पुंज अभिसरित होता है) ताप  $T_0$  हो, तो प्राप्त विकिरण की प्रभावी तीव्रता  $T^1$ — $T_0^4$  के अनुपात में होगी। किन्तु व्यवहार में  $T>>T_0$  अतः हम e.m.f. को  $T^4$  के अनुपात में मान सकते हैं! यदि यंत्र को पहले किसी ज्ञात ताप के स्रोत पर काम में लेकर अनुपात का गुणांक निकाल लें, तो फिर अन्य स्रोतों के लिए e.m.f. से T का मान प्राप्त हो जाएगा।

व्यवहार में e.m.f. का मान $\mathbf{T}^4$  के अनुपात में नहीं होता। उसके कुछ कारण ये हैं—(i) स्नोत कृष्णपिंड नहीं होता, (ii)  $\mathbf{T_0}^4$  का मान शून्य नहीं होता, और(iii) इधर उधर के विकिरण तथा चालन द्वारा ताप-वैद्युत-युग्म के शीतल सिरे का ताप बढ़ना। इसलिए अनेक ज्ञात तापों के लिए उत्तापमापी को अंशांकित कर लेना उचित होता है; या यह पता लगा लेना कि  $\mathbf{T}$  पर घात कितना होना चाहिए—इसका मान 3.8 से 4.2 तक बदलता है।

#### प्रश्न-अभ्यास

- 11.1 ताप और ऊष्मा में स्पष्ट विभेद कीजिए।
- 11.2 जूल के प्रयोग में 5 किमा के दो बांटों मे से प्रत्येक ने 3 मीटर गिरकर एक पैडल चलाया था जिसने 0,1 किग्रा पानी का मंथन किया। पानी के ताप में क्या परिवर्तन हुआ ? (0.7 केंटिवन वृद्धि)
- 11.3 20 ग्राम की 10 मी/से वेग से चलने वाली एक सीसे की गोली किसी लकड़ी के गुटके में धंस गई। तत्संगत उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। यदि आधी ऊष्मा गोली में रह गई, तो गोली के ताप की वृद्धि क्या होगी, जबकि सीसे की विशिष्ट ऊष्मा 0.03 है। (23.8 कैलॉरी, 19.9 केल्विन)
- 11.4. 1 ग्राम पानी को 373 केल्विन ताप पर वाष्प में परिणत किया जाता है, जिसमें 1 सेमी पानी 1071 सेमी वाष्प बनाता है। यदि वाष्पन की गुष्त ऊष्मा 540 कैलांरी/ग्राम है, तो इस वाष्पन मे निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि परिकलित की जिए। (499 कैलांरी)
- 11.5. ऊष्मागति के प्रथम नियम का उपयोग करके गलन की प्रक्रिया मे आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
- 11.6 विवेचन कीजिए कि निम्नलिखित प्रक्रियाएं उत्क्रमणीय है या नहीं—
  - (क) जल-प्रपात
  - (ख) लोहे पर जंग लगना
  - (ग) वैद्युत अपघटन
- 11.7 उत्क्रमणीय प्रक्रिया के दो उदाहरण दीजिए और उनकी उत्क्रमणीयता का विवेचन कीजिए।
- 11.8 उत्क्रमणीय इंजन से क्या अभिप्राय है ? समझाइए कि दो नियत तापों के बीच कार्य करने वाले इंजनों में उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सर्वाधिक क्यों होती है।
- 11.9 एक भाप-इंजन बॉयलर से 500 केल्विन ताप पर भाप लेता है, और उसे वायु में 373 केल्विन पर फेंकता है। उसकी दक्षता कितनी होगी ? (25.4%)
- 11.10. एक प्रशीतक भीतर से 277 केल्विन पर ऊष्मा लेकर बाहर 300 केल्विन पर उसे कमरे में हस्तां-तरित करता है। प्रत्येक जूल वैद्युत ऊर्जा के व्यय से कितने जूल ऊष्मा इस प्रकार हस्तांतरित हो जाएगी ? यदि प्रशीतक आदर्श है। (13 जूल)
- 11.11 किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता से क्या आशय है ? समझाइए कि किसी कोटर के भीतर का विकिरण केवल दीवारों के ताप पर ही क्यों निर्भर करता है, उस पदार्थ पर निर्भर नहीं करता जिससे दीवारें बनी हैं।
- 11.12 समझाइए की सूर्य के वायुमंडल में निहित तत्वों की पहचान में किरकॉफ नियम का क्या उपयोग होता

- है। लाल काँच के टुकड़े को गर्म करके फिर अंधेरे में ले जाएँ तो उसमे हरे रंग की चमक क्यों निकलती है ?
- 11.13 चन्द्रमा के प्रकाश का स्पेक्ट्रम लें तो महत्तम तीव्रता । 4 माइकोन तरंगदैर्ध्य पर आती है। पुस्तक में दिये गए ज का मान लेकर चंद्रमा के ताप का आंकलन कीजिए। (200 केल्विन)
- 11.14 किसी गर्म भट्टी का ताप ज्ञात करने की एक विधि का वर्णन की जिए।
- 11.15 स्टीफान के नियम के आधार पर न्यूटन का शीतलीभवन नियम प्राप्त की जिए, जिसके अनुसार यदि किसी गर्म पिड और उसके वातावरण में तापांतर अधिक न हो तो उसके शीतलीभवन की दर तापांतर के अनुपात में होती है।

## अध्याय 12

## রব (Liquids)

## 12.1 अन्तराअणुक अन्योन्यिक्रिया (Intermolecular Interactions)

गैसों के अणुगति सिद्धान्त के अध्याय मे हमने पढ़ा है कि द्रव्य बहुत छोटे-छोटे कणों का बना है जिन्हें अणु कहते हैं। वहाँ यह मान लिया गया था कि अणुओं के बीच कोई बल नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह मान लिया गया था कि इनमें कोई अन्तराअणुक अन्योन्यिकया नहीं होती। किन्तू वास्तव में ये मान्यताएँ केवल सरलता के लिए की गयी हैं और गैसों के लिए भी अणुओं का परिमित आकार होता है और उनमें परस्पर अन्योन्यिकया होती हैं। इन्हीं कारणों से वास्तविक गैसों का अवस्था समीकरण आदर्श गैस समीकरण PV = RT से भिन्न होता है। वान डर वाल ने दाव में संशोधन करके आदर्श गैस के अवस्था-समीकरण में थोड़ा परिवर्तन किया । इस संशोधन का कारण वास्तविक गैसों में अन्तराअणुक अन्योन्यिकया की विद्यमानता ही है। अतः इस अन्तराअणुक अन्योन्यिकया को वान डर वाल की अन्योन्यित्रया कहते हैं। यह ित्रया न केवल गैसों के अणुओं के बीच होती है अपितु द्रवों और ठोसों के अणुओं के बीच भी होती है (देखिए अनुच्छेद

16.6) । वान डर वाल की अन्योन्यिकिया को तीन प्रधान वर्गों में बाँटा जा सकता है:

- (1) द्विध्रुव-द्विध्रुव बलों के कारण अन्योन्यिकया
- (2) प्रेरित द्विध्नुव बलों (इन्हें प्रेरण बल भी कहते हैं) के कारण अन्योन्यिकिया
- (3) परिक्षेपण बलों के कारण अन्योन्यिक्रया

वान डर वाल की अन्योन्यिक्या (ऊपर के तीनों में से प्रत्येक)  $\frac{1}{r^6}$  की तरह परिवर्तित होती है जिसमें r अणुओं के बीच अन्तराअणुक दूरी है। इन बलों में द्विष्ठ्युव-द्विष्ठ्युव अन्योन्यिक्या तीनों में सबसे प्रवल है और परि-क्षेपण अन्योन्यिक्या सबसे निर्वल है। स्पष्टतः ये बल  $\frac{1}{\Gamma 7}$  के अनुपात में परिवर्तित होते हैं।

आगे बढने के पहले यह विचारना लाभप्रद होगा कि इन अन्योन्यिकियाओं का स्रोत क्या है? यद्यपि अणु के कुल आयतन आवेश भून्य होता है, यह धन और ऋण आवेशों से बना होता है। किन्तु अणु की विद्युतीय उदा-


<sup>\*</sup> वान डर वाल ने अणुओं के परिमित्त आकार के कारण भी एक संशोधन लगाया । हम यहाँ उस पहलू पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

सीनता के बावजूद उस पर धन और ऋण आवेशों का वितरण एकसमान नहीं होता। अणु मे परमाणुओं की व्यवस्था ऐसी होती है कि घन आवेशों का द्रव्यमान केन्द्र उसी विन्दु पर नहीं होता जिस पर ऋण आवेशों का द्रव्यमान केन्द्र होता है।

धन और ऋण आवेशों की परस्पर दूरी के कारण वे एक विद्युतीय द्विध्रुव बनाते हैं। आण्विक द्विध्रुव के द्विध्रुवी आधूर्ण का विद्युत क्षेत्र में आचरण वैसा ही होता है जीसा चुवक का आचरण चुंवकीय क्षेत्र में होता है। जिन अणुओं में H2O की तरह स्थायी द्विध्रुवी आधूर्ण होता है और जो CO2, O2, N2 जैसे एक ध्रुवी अणुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं उन्हें ध्रुवी अणु कहते है। चूँ कि द्विध्रुव- अन्योन्यिक्या प्रवल होती है अतएव सामान्य भौतिक स्थितियों मे ध्रुवी अणु साधारणत: द्रव होते हैं (पानी, ऐलकोहल आदि)।

प्रेरणा और परिक्षेपण बलों की प्रकृति को समभ्रना कठिन है और इस स्थान पर उनकी विवेचना नहीं की जाएगी। तथापि प्रेरण तथा परिक्षेपण बलों की मूलभूत प्रकृति भी द्विध्रुच-द्विध्रुव प्रकार की है। परिक्षेपण बल जो तीनों बलों में सबसे निर्बल है आगंन आदिकी तरह की एकपरमाणुक गैसों में भी होता है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अणुओं के बीच की अन्योन्यिकया की प्रकृति विद्युतीय होती है। आण्विक



चित्र 12.1 : अन्तराणुक बल की प्रकृति (A प्रकृतिकर्मी बल; R आकर्मी बल; r दूरी)

बल (1) अधिक दूरियों पर आकर्षी और (2) बहुत कम दूरियों पर अनिवार्यत. प्रतिकर्गी होते हैं। अंतराअणुक वलों की प्रकृति को (चित्र 12 1) में दिखाया गया है। अधिक दूरियों पर दूरी कम होने के साथ अणुओं के बीच के आकर्षी बल मे तेजी के साथ वृद्धि होती है। कभी-कभी यह कल्पना करना सुविधाजनक होता है कि अणु के चारों 10<sup>-9</sup> मीटर अर्धव्यास का छोटा गोला होता है जिसे अणु का प्रभाव गोलक कहते हैं। चूँकि अन्योन्यिक्तया दूरी के साथ बहुत तेजी से घटती है यह मानना लाभप्रद है कि प्रत्येक अणु अपने प्रभाव गोलक के भीतर के अणुओं पर आकर्षी वल लगाता है और इस गोलक से बाहर के अणुओं के ऊपर के प्रभाव की उपेक्षा की जा सकती है। इस अध्याय के किसी-किसी आरेख में इस गोलक को खंडित रेखाओं के वृत द्वारा दिखाया गया है।

जब अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो प्रतिकर्षी बल और अधिक शी घ्रता से प्रभावशाली हो जाता है। यदि कोई प्रतिकर्षी बल न होता तो कुल द्रव्य एक बिन्दु पर सिमट जाता। अन्तराअणुक पार्थंक्य (दूरी) ( r<sub>e</sub>) में संतुलन की स्थिति इस प्रकार की होती है कि प्रतिकर्षण तथा आकर्षण की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। प्रतिकर्षण के इन बलों का स्रोत भी विद्युतीय होता है और अणु को बनाने वाले परमाणुओं के बिन्दु आवेश के कारण होता है।

स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम भान  $r_o=10^{-0}$  मीटर पर होता है और अन्तराअणुक पार्थक्य के कम होने पर प्रतिकर्षी बल बहुत तेजी से लगभग  $\frac{1}{r^0}$  के अनुपात में परिवर्तित होता है।

अंतराअणुक बलों और तापीय गित के सिम्मिलित प्रभाव से द्रव्य की तीन अवस्थाओं, ठोस, द्रव एवं गैस की उत्पत्ति होती है। ठोसों में आकर्षण का बल काफी प्रबल होता है और तापीय गित उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। ठोसों में अणु एक स्थिति में कम्पन करते रहते हैं। गैसों में अंतराअणुक बल इतने निर्बल होते है कि बहुत सहज ही वे तापीय यादृच्छिक गित द्वारा निष्प्रभावित हो जाते हैं। जिससे अणु जहाँ-तहाँ घूमने के लिए मुक्त हो जाते हैं।

द्रवो की अवस्था इन दोनों के बीच को होती है। सरलता के लिए कभी-कभी द्रव की कल्पना घनीभूत गैस जैसी की जाती है। द्रव के अणु न तो स्थायी रूप से किसी संतुलन की स्थिति में रहने को बाध्य होते है न वे दूसरे अणुओं की संगति ही छोड़ने को मुक्त होते है। द्रव के भीतर अणु विना किसी प्रयास के दूसरे अणुओं के ऊपर से फिसल सकते हैं।

बल (Cohesive and संसंजक और आसंजक Adhesive Forces) : आकर्षी वल जिसका विवेचन उत्पर किया गया है और जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में होता है संसंजक बल कहलाता है। दो असमान अणुओं के बीच के आकर्षी बल को, उदाहरणतः कॉच और पानी के बीच के बल को आसंजक बल कहते है। इस प्रकार के आकर्षकों को क्रमशः संसंजन और आसंजन कहते है। इस तरह हम द्रव की परिभाषा यह दे सकते हैं कि यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसमे अणु अपनी स्थिति तो बदल सकते हैं पर अणुओं के बीच के बलों अथवा संसंजक वलों के कारण एक निश्चित आयतन बनाए रखने को बाध्य होते हैं। यह भी ज्ञात है कि यदि हम किसी दव को बाष्प मे बदलना चाहे तो हमें कुछ अतिरिक्त ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। दो अणुओं को पृथक् करने के लिए कम से कम अंतराअणुक अन्योन्यिकयाकी ऊर्जाके बरावर ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। हम दव के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा से उस द्रव के अणुओं की अतरा-अणुक ऊर्जा की गणना कर सकते है।

उदाहरण 12.1 पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा  $22.6\times10^6$  जूल/किय़ा है। अन्तराअणुक बन्धन ऊर्जा की गणना कीजिए। (एवोगैड्रो संख्या  $N=6\times10^{28}$  प्रति मोल, 1 जूल  $=0.62\times10^{19} \mathrm{ev}$ )।

#### हल

पानी का अणु भार=18

पानी के एक किलोग्राम में अणुओं की संख्या


$$N = \frac{6 \times 10^{26}}{18} = \frac{10^{26}}{3}$$

पानी के N अणुओं को मुक्त करने की ऊर्जा 
$$= 22.6 \times 10^5 \times 0.62 \times 10^{19} \text{ev} = 1.4 \times 10^{25} \text{ev}$$
 अणुओं की अंतराअणुक ऊर्जा का मान 
$$= \frac{\left(1.4 \times 10^{25} \times 3\right)}{10^{26}} \text{ev}$$
 
$$= 0.4 \text{ev}$$

## 12.2 पृष्ट-तनाव (Surface Tension)

एक मृत मक्खी अथवा भृंग पानी मे डुबोने पर वह उसके पेंदे तक डूबते चले जाते हैं। इससे स्पष्ट हैं कि भृंग का औसंत घनत्व पानी की अपेक्षा अधिक हैं। फिर भी प्रकृति में हम बड़े आकार के जल-भृंगों को झीलों की सतह पर विना अपने पैरों को भिगोये तैरते हुए देखते हैं। कपड़ा सीने की सुई को सावधानीपूर्वंक पानी के पृष्ठ पर खने पर वह पृष्ठ पर तैरती हैं यद्यपि सुई के द्रव्य का घनत्व पानी के घनत्व का लगभग आठ गुना है। ड्रापर से धीरे-धीरे द्रव गिराने पर द्रव अनवरत धार के रूप में नहीं गिरता अपितु छोटी-छोटी बूंदों के कम मे निकलता हैं। वर्षा की बूँदों, कोहरे की वूँदों, साबुन के बुलबुलों आदि की आकृति हवा मे गिरते समय गोल होती हैं। ये और इसी प्रकार की अन्य घटनाएँ द्रव और किसी अन्य पदार्थ के बीच के परिसीमा पृष्ठ से सम्बद्ध हैं। अब हम द्रव के पृष्ठ के गुणों पर विचार करें।

अणुओं की अन्योन्यिकिया पर विचार करते समय हमने देखा कि द्रवों की अपनी कोई आकृति नहीं होती जैसी ठोसों की होती हैं। द्रव के अणुओं के वीच अन्योन्य-किया होती हैं यद्यपि यह किया निर्वल होती हैं। जिस वर्तन में द्रव को रखा जाता हैं वह उसी वर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेता हैं। चौड़े वर्तन में रखने पर गुरु-त्वाकर्षण के कारण द्रव का पृष्ठ क्षैतिज होता है। आसं-जक वलों के कारण वर्तन की दीवारों के पास द्रव के पृष्ठ की आकृति विकृत हो जाती हैं। अतः पतली निलकाओं में द्रव का पृष्ठ या तो अवतल अथवा उत्तल हो जाता है। परन्तु चौड़े वर्तनों में, जैसा ऊपर कहा गया है, विकृति जो केवल परिसीमा पर होती है नगण्य होती है और द्रव का पृष्ठ चौरस रहता हैं। अंतराअणुक (अथवा संसंजक) वलों का विवेचन अनुच्छेद 12.1 में किया गया है। इससे



चित्र 12.2: (a) द्रव के भीतर एक अणु (b) द्रव के पृष्ठ पर एक अणु


द्रवों के रोचक आचरण की व्याख्या होती है (चित्र 12.2 a)। द्रव का प्रत्येक अण् उसी प्रकार के अन्य अण्ओं द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। अतः ऐसे अण् पर परि- -णामी बल शून्य के बराबर होता है। द्रव के भीतर सभी अणु लगभग इसी प्रकार की परिस्थिति मे रहते हैं और उनकी स्थितिज ऊर्जा लगभग एक सी होती है। अतः द्रव के भीतर ये अण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना कोई कार्य किए फिसल सकते हैं। जब हम पृष्ठ पर के किसी अणु पर विचार करते हैं तब स्थिति भिन्त होती है। पृष्ठ पर का अणु B नीचे की ओर के अणुओं के द्वारा आकृष्ट होता है परन्तू पृष्ठ के ऊपर की ओर से कोई आकर्षक बल नहीं होता (वाष्प के अणुओं द्वारा आकर्षण को नगण्य माना जा सकता है)। अतः पृष्ठ पर का अणु नीचे की ओर से सभी दिशाओं में अन्य अण्ओं द्वारा आकृष्ट होगा। इन सभी बलों के नीचे की ओर के घटकों पर हम विचार कर सकते है। परिणामी फल यह होगा कि पृष्ठ पर के प्रत्येक अणुपर ऊर्ध्वाधर दिशा में द्रव के भीतर नीचे की ओर एक खिचाव होता है। नीचे की ओर के इस बल के कारण पृष्ठ पर के किसी अणु की स्थितिज ऊर्जाद्रव के भीतर के अण्की स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है। इसके फलस्वरूप द्रव के पृष्ठ की प्रवृत्ति अधिक से अधिक

सिकुड़ने की होती है। दूसरे शब्दों में द्रव का पृष्ठ तनाव में होता है। चित्र 12.2 b में यह दिखाया गया है कि पृष्ठ पर का एक अणु पृष्ठ के तल पर के आस-पास के अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में संयमित रूप से आकर्षित होता है। अणु पर परिणामी बल शून्य है परन्तु पृष्ठ की प्रकृति एक तनी हुई झिल्ली की तरह होती है। झिल्ली के पृष्ठ के इस तनाव को पृष्ठ पर खींची हुई एक काल्पनिक रेखा की इकाई लम्बाई के आर-पार लगने वाले बल द्वारा मापा जाता है। अतः द्रव के पृष्ठ-तनाव की परिभाषा पृष्ठ को स्पर्श करती हुई एक काल्पनिक रेखा की इकाई लम्बाई पर आरोपित बल द्वारा की जाती है। स्पर्श रेखा और बल परस्पर अभिलम्ब होते हैं। पृष्ठ-तनाव के मात्रक को सी. जी. एस (C. G. S.) प्रणाली में डाइन प्रति सेमी और एम. के. एस (M.K. S) प्रणाली में न्यूटन प्रति मीटर (Nm<sup>-1</sup>) में मापा जाता है।

सारणी 12.1 **कुछ दवों के पृष्ठ-**तनाव

द्रव	संस्पर्शी पदार्थ	न्यूटन/मो <b>टर</b> × 10-8
जैतून काते	ल वायु	35
वेंजीन	वायु	29
ग्लिसरीन	वायु	63
पानी	वायु	75
पारा	वायु	35


उदाहरण के लिए हम देखते है कि खटमल पृष्ठ-तनाव के कारण पानी के पृष्ठ पर तैरता रहता है। खट-मल (चित्र 12.3) अपनी टाँगों को पानी के पृष्ठ पर



चित्र 12.3: पृष्ठ-तनाव द्वारा पानी के पृष्ठ पर तैरता हुआ खटमल

इस प्रकार मोड़ता है कि पानी के विकृत पृष्ठ के कारण पृष्ठ-तनाव के बल चित्र 12.3 में दिखलाई दिशाओं में होते हैं। खटमल का भार उत्प्लावकता के कारण निष्प्रभावित नहीं होता अपितु विकृत पृष्ठ की स्पर्शरेखीय दिशा में लगे पृष्ठ-तनाव के कारण लगे बलों के ऊपर की दिशा की और के घटको के कारण निष्प्रभावित होता है।

जैसा पहले कहा जा चुका है पृष्ठ-तनाव को समझने के लिए दूसरा उदाहरण यह है कि द्रवों की प्रकृति एक विशिष्ट गोल स्वरूप प्राप्त करने की होती है। द्रव की बूंद के भीतर का प्रत्येक अणु अपने चारों ओर के अन्य अणुओं द्वारा घिरा रहता है। अतः अणु A (चित्र 12.4) को बूंद के भीतर से वाहर निकालने के लिए आस-




चित्र 12.4 A. : ब्रंद के भीतर एक अणु
B. ब्रंद के पृष्ठ पर एक अणु

पास के अन्य अणुओं के आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। चूँकि इस अणु को बूँद से बाहर निकालने में कुछ कार्य करना पड़ता है, स्पष्टतः जब यह अणु बूँद के अन्दर था तब निश्चय ही इसकी स्थितिज ऊर्जा का कुछ निश्चित परिमाण रहा होगा। यह स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। माना इसका मान—E; था। अब यही प्रक्रिया दूसरे अणु B के साथ दोहरायें जो बूँद के बाहरी पृष्ठ पर हैं। चूँकि यह अणु बाहरी पृष्ठ पर हैं अतः यह अन्दर की ओर के अणुओं को छोड़ कर अन्य दिशा में अणुओं से घरा नहीं

है। अतः इस अणु को बाहर लाने में पहले की अपेक्षा कम कार्य करना पड़ेगा। मान लिया कि पृष्ठ पर के इस अण् B की ऊर्जा-  $E_s$  है। स्पष्ट है कि  $\mid E_s \mid < \mid E_i \mid$ अथवा —  $E_s > -E_i$  अर्थात् बूँद के अन्दर की अपेक्षा पष्ठ पर ऊर्जा धनात्मक है। हम जानते है कि प्रत्येक भौतिक तंत्र अपनी न्युनतम ऊर्जा की स्थिति मे आ जाता है यदि वह उच्च ऊर्जा के अपने अणुओं को कम कर सके अर्थात् अपनी कुल ऊर्जा को कम कर सके (जैसे कोई मोटर गाडी पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़कती है, एक गर्मापिड ठंडा होता है, आदि)। अतः द्रव अपने पृष्ठ को जहाँ तक संभव हो कम से कम करने का पूरा प्रयत्न करेगा । वह ज्यामितीय आकृति जिसका पृष्ठ दिए आय-तन के लिए न्युनतम होता है, गोलक है। अतः द्रव जहाँ तक संभव हो गोल आकृति धारण करने का प्रयास करते है। गोल आकृति से भिन्न स्वरूप बूंद के भार के कारण और आसंजन बलों (विद्यमान हों तो) के कारण होता है। यह देखा जाता है कि ज्यों ही पानी की बूंद काँच की किसी पट्टिका पर गिरती है वह चपटी हो जाती है। ऐसा काँच के अणुओं और पानी के अणुओं के बीच के आसंजन बल के कारण होता है।

### 12 3 পুচত ক্রজা (Surface Energy)

हमने देखा कि द्रव के पृष्ठ पर के अणु अन्दर की ओर आकृष्ट होते है (जैसे ताक पर रखा भार गुरुत्वा-कर्पण के कारण पृथ्वी की ओर खिचता है) और उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जब अणु द्रव के भीतर की ओर जाता है तब इसकी ऊर्जा में क्षति होती है। इस प्रकार चूिक द्रव के पृष्ठ के अणु की स्थितिज ऊर्जा द्रव के बहुत भीतर के अणु की स्थितिज ऊर्जा द्रव के बहुत भीतर के अणु की स्थितिज ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है, अत: द्रव के पृष्ठ को बनाने के लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों मे यदि हम किसी अणु को द्रव के भीतर से पृष्ठ तक लाना वाहें तो अन्दर की ओर के आकर्षण के विषद्ध कार्य करना पड़ता है। अतः यदि हम पृष्ठ उत्पन्न करना चाहें अर्थात् यदि हम पृष्ठ पर के अणुओं की संख्या को बढ़ाना चाहते है तो हमें कार्य करना पड़गा। पृष्ठ उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा कहते है। एक सरल प्रयोग की सहायता से



चित्र 12.5: परत के क्षेत्रफल की बढ़ोत्तरी

इस ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। इसके लिए तार का एक आयताकार फेम लेते हैं। फेम की भुजा AD फेम में जड़ी नहीं है अपितु भुजा CD और भुजा BA के ऊपर खिसक सकती है। सावधानी से फोम को साबुन के घोल में डुबाया जाता है जिससे एक पतली परत ABCD बन सकें। मान लिया खिसकने वाली भुजा AD की लंबाई १ है (चित्र 12.5) तथा द्रव का पृष्ठ-सनाव ० है। अतः पृष्ठ-तनाव की परिभाषा के अनुसार तार पर लगे बल का मान F=0 21 होगा; क्योंकि परत के दो पृष्ठ हैं। यदि AD को x दूरी तक खिसकाकर एक नई स्थिति A'D' में लायों तो परत के पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि,

 $\triangle S = 21x$ 

क्षेत्रफल △ S को उत्पन्न करने में किया गया कार्य


$$W = F \times x$$

$$= 2\sigma I x$$

$$= \sigma \triangle S$$

= o × परत के क्षेत्रफल में वृद्धि

इस प्रकार परत के क्षेत्रफल को इकाई परिमाण में बढाने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ-तनाव के बराबर होता है। अतः इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल मुक्त पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं। वास्तविक व्यवहार में AD तार पर कार्य करने वाले बल को कमानीदार तुला के द्वारा मापा जा सकता है (चित्र 12.6)। ABCD की तरह के तार के फ्रेम को तुला के अंकुड़े से लटकाइये। भुजा CD को फ्रेम से जड़ दिया जाता है और फिसलने के लिए मुक्त नहीं है। ज्योंही भुजा CD को बीकर में रखे द्रव के पृष्ठ के सम्पर्क में लाया जाता है तार नीचे की ओर खिचता



चित्र 12.6: पृष्ठ-तनाव के बल की नाप

है। यह बल कमानीदार तुला द्वारा मापा जा सकता है। यह पाया जायगा कि कमानीदार तुला पर लगा बल  $2\sigma$  ी के बराबर है।

उदाहरण 12.2: जब पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाया जाता है तब वे मिलकर एक बूद बनाती है। इसकी व्याख्या की जिए।

हल:

मान लिया कि प्रत्येक बूंद का अर्धव्यास r है तो प्रत्येक वूंद का आयतन  $\frac{4}{3}\pi r^3$  होगा । प्रत्येक बूँद के पृष्ठ का क्षेत्रफल  $=4\pi r^2$  दोनों बूँदों द्वारा बने तंत्र की कुल पृष्ठ ऊर्जा  $=8\pi r^2\sigma$ 

जिसमें  $\sigma$  पारे का पृष्ठ-तनाव है। जब दोनों बूँदें परस्पर मिलती हैं तब उत्पन्न बूँद के आयतन के लिए समीकरण है  $=\frac{4}{9}\pi R^3$   $=\frac{8}{9}\pi r^3$ 


जिसमें R परिमापी बूँद का अर्धव्यास है। अतः  $R=2^1/s_T$  तथा बनी एक बूँद की पृष्ठ ऊर्जा  $=4\pi r^2 2^2/s_\sigma$ 

अतः बनी बड़ी बूँद की पृष्ठ ऊर्जा दोनों छोटी वूँदों की कुल पृष्ठ ऊर्जा से कम है। चूँकि प्रत्येक भौतिक तंत्र का प्रयत्न न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करने का होता है, अतः संपर्क में आने वाली बूँद मिलकर एक बुँद बनाती है।

इसके विपरीत यदि आप द्रव की किसी वूँद को छोटी बूँदों में परिवर्तित करना चाहते है तो आपको कार्य करना पडेगा।

पृष्ठ-तनाव के न्यून मान के कारण द्रव को पतली परत के रूप में फैलने में सहायता मिलती है क्योंकि निम्न पृष्ठ ऊर्जा के कारण फैलना सहज होता है। न्यून पृष्ठ-तनाव के कारण द्रवों को संकरे स्थानों और रंझों में घुसना सहज होता है। पानी का पृष्ठ-तनाव अपेक्षाकृत ऊँचा होता है। परन्तु यदि इसमें कोई अपमार्जंक मिलाया जाए तो पृष्ठ-तनाव कम हो जाता है। इससे घोल के साफ करने के गुण में वृद्धि हो जाती है क्योंकि अब उन रंघों में भी घोल घुस सकता है जहाँ पानी नहीं जा सकता था।

अभी तक हमने द्रव के मुक्त पृष्ठ पर ही विचार किया है। परन्तु द्रव का पृष्ठ सर्वदा किसी ठोस, किसी वाष्प अथवा किसी अन्य द्रव के संपर्क मे रहता है। एक तंत्र पर विचार करे जिसमें एक ठोस S और एक द्रव




चित्र 12.7: एक तंत्र जिसमें ठोस S, द्रव L और बाष्प V है L है (चित्र 12.7)! मान ले कि आरंभ में वे संपर्क में है और फिर उन्हें अलग किया जाता है। मान लें कि उन्हें अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा  $W_{\rm BL}$  प्रति इकाई क्षेत्रफल है। अलग होने के पहले अन्तरापृष्ठ की स्थितिज ऊर्जा  $\sigma_{\rm BL}$  प्रति इकाई क्षेत्रफल के बराबर है ( $\sigma_{\rm SL}$  ठोस-द्रव परत का पृष्ठ-तनाव है)। पृथक होने के पश्चात ठोस और वाष्प के बीच की ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल  $\sigma_{\rm BV}$  है ( $\sigma_{\rm SV}$  ठोस-वाष्प परत का पृष्ठ-तनाव है) और द्रव तथा वाष्प के बीच की ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल  $\sigma_{\rm LV}$  है ( $\sigma_{\rm LV}$  द्रव वाष्प परत का पृष्ठ-तनाव है)। तंत्र की आरंभिक ऊर्जा तथा ठोस और द्रव को अलग करने के


लिए तंव पर किए गए कार्य का योग पृथक् होने के पश्चात् उनकी कुल ऊर्जा के बराबर है। अतः हम पाते हे कि—

$$\sigma_{SL} + W_{SL} = \sigma_{SV} + \sigma_{LV} \qquad ...(12.1)$$

#### 12.4 स्पर्श कोण (Angle of Contact)

द्रव को किसी वर्तन मे रखना होता है। वर्तन के अणु द्रव के अणुओं से भिन्न होते है। वर्तन की दीवारों पर तीन पृष्ठों की परते बनती है अर्थात् द्रव-वाष्प परत, ठोस-वाष्प परत और द्रव वाष्प परत। परतों की मोटाई





चित्र 12.8: (a) बर्तन की दीवार के समीप द्रव की परत W—पानी, M—पारा, S—वांदी, G—कांच को प्रदर्शित करते हैं। (b) पुष्ठ पर द्रव की एक ब्रंद।

केवल कुछ अणुओं के बराबर होती है। प्रत्येक परत के साथ उसका अपना उचित पृष्ठ-तनाव सम्बन्द्ध होता है (चित्र 12.8)। ठोस की दीवार के पास द्रव के पृष्ठ की वक्रता (अथवा पृष्ठ पर द्रव के बूँद की आक्रुति)  $\sigma_{\rm SV}$  और  $\sigma_{\rm SL}$  के अंतर पर निर्भर करती है। दीवार पर तीनों परतों मिलती हैं। यदि संधि स्थान पर तीनों परतों के एक छोटे टुकड़े को पृथक् करें और कल्पना करे कि परतों को आरेख के अभिलंब इकाई दूरी से बढ़ाया जाता है तो अलग किया भाग चार बलों के बीच संतूलन की

स्थिति में होगा। इनमे से तीन बल तीनों परतों के पृष्ठ-तनाव हैं। चौथा बल परत के अलग किए हुए भाग और दीवार के बीच आसंजन बल  $F_a$  है। संतुलन की अवस्था के फलस्वरूप हमें मिलता है कि—

$$\sigma_{\text{LV}} \sin \theta = F_a$$

$$\sigma_{\text{LV}} \cos \theta = \sigma_{\text{SV}} - \sigma_{\text{SL}}$$

जिसमें 0 द्वव के भीतर  $^o_{
m sv}$  और  $^o_{
m sl.}$  के बीच कोण है। इसे स्पर्श-कोण कहते है।  $^o_{
m sv}$  —  $heta_{
m sl.}$  के विलोपन से

$$W_{_{\rm SL}} = \sigma_{_{\rm LV}} \quad (1+\cos 0) \qquad .... (12.2)$$
 यदि द्रव और ठोस को पृथक् करने के लिए प्रति इकाई क्षेत्रफल कार्य द्रव-वाष्प परत के पृष्ठ-तनाव से अधिक हो तो स्पर्श-कोण  $\theta$  न्यून कोण होगा अर्थात् जब  $W_{_{\rm SL}} > \sigma_{_{\rm LV}}$  तब  $\theta < 90^\circ$  और जब  $W_{_{\rm SL}} < \sigma_{_{\rm LV}}$  तव  $\theta > 90^\circ$ ।


जब पानी को काँच की पतली नली में लिया जाता है तब पानी का नवचन्द्रक (तल) अवतल होता है किन्तु पारे के लिए यह उत्तल होता है। ऐसा इस कारण होता है कि काँच के पृष्ठ से पानी के इकाई पृष्ठ को अलग करने में किया गया कार्य पानी और वाष्प की परत के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है। एक अन्य प्रकार से इसकी व्याख्या यह है कि पानी-काँच-पानी-वाष्प तंत्र के लिए  $\sigma_{\rm SV} > \sigma_{\rm SL}$  है। पारा-कांच-पारा-वाष्प तंत्र के  $\sigma_{\rm SV} < \sigma_{\rm SL}$  और स्पर्श-कोण अधिक कोण होता है। इस प्रकार काँच में पारे का नवचंद्रक उत्तल है। जब पानी को चाँदी के पान्न में रखा जाता है तब  $\sigma_{\rm SV} \approx \sigma_{\rm SL}$  और  $\theta$  का मान 90° है।

यदि 0 का मान कम होता है तो ठोस का पृष्ठ गीला हो जाता है। परन्तु द्रव में अशुद्धिया अथवा अप-मिश्रण विद्यमान हों या डाले जाए तो स्पर्श कोण काफी बदल जाता है। कपड़े पर जलरोधी (वाटरप्रूफ) पदार्थों को डालने से इन कपड़ों के साथ पानी का स्पर्श-कोण 90° से अधिक हो जाता है।

### 12.5 पृष्ठ की परत के आर-पार दाब में अन्तर (Pressure Difference Across a Surface Film)

जय द्रव का मुक्त पृष्ठ समतल होता है (चित्र 12.9) तब पृष्ठ पर के अणुओ पर पृष्ठ-तनाव के कारण परिणामी बल शून्य होता है। यदि पृष्ठ वित्रत हो तो पृष्ठ पर अभिलम्ब दिशा में एक परिणामी बल होता है। उत्तल पृष्ठ के लिए परिणामी बल की दिशा द्रव के अन्दर की ओर होती है (चित्र 12.9)। इस पृष्ठ को संतुलन में रखने के लिए पृष्ठ के द्रव की ओर का दाब बाष्प की ओर के दाब से अधिक होना चाहिए अर्थात्  $P_{\rm L} \! > \! P_{\rm V}$  है। इसी प्रकार यह दिखलाया जा सकता है कि अवतल पृष्ठ के लिए  $P_{\rm V} \! > \! P_{\rm L}$  होता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि परत की अवतल दिशा की ओर दाब से सर्वदा अधिक होता है।

ऊपर जो तर्क दिया गया है उससे स्पष्ट है कि जब कभी द्रव का पृष्ठ विक्रत होता है तब पृष्ठ के भीतर और बाहर के दावों में अंतर होता है। उदाहरण के लिए द्रव



चित्र 12.9: पृष्ठ पर की परत को आर-पार दाव का स्रंतर (a) समतल पृष्ठ (b) उत्तल पृष्ठ (c) अवतल पृष्ठ

की गोल बूंद पर विचार करें जिसका अर्धव्यास R है। गोल आकृति के कारण बाहर के वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा द्रव के भीतर दाब अधिक होगा। मान लिया दाव का अंतर P है और इस द्रव की बूंद का अर्धव्यास R से R+dR तक बढ़ाते हैं। इससे बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल S से बढ़ कर S+dS हो जाएगा। चूंकि  $S=4\pi R^2$  है अत:  $dS=4\pi RdR$ । पृष्ठ तनाव की परिभाषा के अनुसार क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य  $\sigma dS$  है। चूंकि किया गया कार्य वल और बल द्वारा तय की गयी दूरी के गुणनफल के बराबर भी है और बल का मान, दाब  $\times$  क्षेत्रफल भी है,

अतः 
$$P \times 4\pi R^2 dR = \sigma 8\pi R dR$$
 अथवा  $P = \frac{2\sigma}{R}$  ...(12 3)

इस फल से हम इस परिणाम पर पहुंचते है कि यदि पृष्ठ-तनाव अचर रहे तो R का मान जितना कम होगा दाब का मान उतना ही अधिक होगा। इस विशाल आंत-रिक दाव के कारण कोहरे की अत्यन्त छोटी बूँदों में ठोसों की तरह ग्रनम्यता के गुण होते हैं। जिस सुगमता से स्केट चिकनी बर्फ के ऊपर फिसलते हैं वह इसका अच्छा उदा-हरण है। स्केट की धातु के तेज किनारे द्वारा बर्फ पर भारी दाब के कारण वर्ष गल जाती है और सूक्ष्म बूँदो

पर धावक इस तरह दौड़ते है जैसे उनके पैरों में बाल वेयरिंग लगे हों।

उदाहरण 12.3: साबुन के एक बुलबुले का व्यास 5 मिमी है। उसके भीतर श्रीर बाहर के दावों के अंतर की गणना कीजिए। यह मान लीजिए कि पृष्ठ-तनाव का मान 1 6 न्यूटन प्रतिमीटर है।


द्रव की बूँद में केवल एक परत होती है। इसके विपरीत बुलबुले के भीतर हवा होने के कारण उसमें भीतरी और वाहरी दो परतें होती है। दो गोलीय पृष्ठों के कारण साबुन के बुलबुले के अन्दर के अतिरिक्त दाव को निम्नलिखित संबंध द्वारा प्रकट किया जा सकता है

$$^{P}$$
 अधिक =  $\frac{4\sigma}{R}$ 

$$= \frac{4 \times 1.6 \quad ^{7}}{2.5 \times 10^{-3}} \text{ H}.^{-1} = 2560 \quad ^{7}$$
 स् $^{1}$ .  $^{-2}$ 

#### 12.6 केशिकात्व (Capillarity)

पृष्ठ-तनाव का सबसे सुविदित उदाहरण पतले काट की खुली नलिकाओं में द्रव का चढना है। इस प्रकार के प्रभावों का वर्णन करने के लिए केशिकास्व' शब्द का



चित्र 12.10 : केशिका के भीतर का स्तम्भ

उपयोग किया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति पतली निकाओं के केशिका नाम से है। केशिका का अर्थ है 'केश की तरह' (चिन्न 12.10)। ऐसे द्रव के लिए जो निलका को आर्द्र करता है स्पर्श कोण का मान  $90^\circ$  से कम होता है और द्रव निलका में तब तक ऊपर उठता है जब तक कि वह संतुलन की ऊंचाई h तक न पहुंच जाय। जब स्पर्श कोण  $90^\circ$  से अधिक होता है तब पारे की तरह द्रव केशिका नली में नीचे गिर जाता है। यदि नवचंद्रक के पृष्ठ के अवतल दिशा की ओर दाब P है और उत्तल दिशा की ओर दाब P है और उत्तल 12.3 से)। हम सरलता से देख सकते है कि, 12.3 से)। हम सरलता से देख सकते है कि, 12.3 से जाई के द्रव के स्तंभ के कारण दाब।

कॉच की केशिका में जो द्रव ग्रवतल नवचन्द्रक बनाता है उसके लिए P वायुमंडलीय दाब है और चूँकि P' का मान P से कम है, अत: केशिका में द्रव इतनी ऊँचाई तक ऊपर उठेगा कि पानी के स्तम्भ का दाब इसके आधार पर P-P' के बराबर हो जाये। यदि स्पर्श कोण  $\theta$  है और केशिका का अर्धव्यास R है तो नवचन्द्रक का अर्धव्यास R Sec 0 होगा। अत: दाव के अधिक्य का मान होगा:

 $P-P'=2\sigma/R$  Sec  $\theta$ अत: 2 $\sigma$  cos $\theta/R$ =hPg ( $\rho$  द्रव का घनत्व)

अथवा 
$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{R \rho g}$$
 ...(12.4)

यहाँ हम ने नवचन्द्रक के अल्प आयतन को नगण्य मान लिया है। पानी के लिए  $\theta = 0$  है और

$$h = \frac{2\sigma}{R\rho g}$$

केशिका में द्रव के अवनमन के लिए भी यही समीकरण हैं।


यदि हम किसी द्रव के लिए स्पर्श कीण माप सकें तो हम उसका पृष्ठ तनाव माप सकते हैं। केशिका नली में द्रव का चढ़ान तथा उसका अर्धव्यास चल-सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापे जाते हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि द्रव में डालने के पहले नलिका को साफ कर लिया जाए। यदि नलिका के भीतरी पृष्ठ पर कोई मैल होगी तो इससे स्पर्श-

कोण वदल जाएगा और इस तरह माप में बृिट आ जायगी। केशिकात्त्र की घटना के कारण ही दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है और सोखता स्याही को सोख लेता है, आदि। यदि केशिका नली की ऊँचाई समीकरण 124 में दिए मान से कम हो तो ऐसा नहीं होता कि पानी ऊपर की ओर उठता चला जाए और नलिका के सिरे से फुहारे के रूप में बह निकले। निलका की उच्चतम परिरेखा पर नलिका की दीवारों को पानी स्पर्श करता नहीं रहेगा जिससे नवचन्द्रक की आकृति बदल जाएगी और उसकी वक्तता विज्या ऐसी होगी कि कम ऊँचाई पर ही जल-स्तम्भ संतुलन में रखा जा सके।

#### 12.7 द्रवों का प्रवाह (Flow of Liquids)

गर्मी के दिनों में नदियों और नहरों का पानी स्थिर रूप से वहता प्रतीत होता है। बाढ के दिनों में उन्ही निदयों में जल का प्रवाह बहुत अस्थिर हो जाता है। पानी के पुष्ठ पर भँवरे और गर्त उत्पन्न होते है। यदि किसी बर्तन मे रखे दव को विलोड़ित करके छोड दिया जाए तो थोड़ी देर में द्रव की गति समाप्त हो जाएगी। इन उदा-हरणों से स्पष्ट है कि विभिन्न परिस्थितियों में द्रव का प्रवाह भिन्त-भिन्त रूप से होता है। द्रवों के प्रवाह में यह आवश्यक नहीं है कि किसी क्षण पर द्रव के सभी अणुओं का वेग एक ही हो। अणु अथवा अणुओं की परतें एक दूसरे की अपेक्षा भिन्त-भिन्न वेगों से प्रवाहित हो सकती है। विभिन्न आण्विक परतो के बीच आपेक्षिक गति के कारण उनके बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है जिससे द्रव के गति में प्रतिरोध पैदा होता है। प्रतिरोध के इस गूण को स्थानता कहते हैं। अतः द्रव की एक परत को उसकी दूसरी परत पर फिसलने के लिए एक बाह्य बल की आव-व्यकता होती है जिससे द्रव में एकसमान प्रवाह हो सके।

अब मान लें कि द्रव के कण गतिशील हैं। जब किसी निश्चित बिन्दु पर द्रव का वेग प्रत्येक समय पर अचर हो जाता है तब यह कहा जाता है कि द्रव की गति अपरिवर्ती है। अपरिवर्ती प्रवाह में जो कोई भी कण किसी बिन्दु A से गुजरता है उसका एक निश्चित वेग  $V_A$  होता है (चित्र 12.11)। जब एक कण बिन्दु A से  $V_A$  वेग से चला जाता है तब




चित्र 12.11 : इव का अचर प्रवाह

वहाँ दूसरा कण आता है। जब यह कण भी A से जाता है तब इसका वेग भी  $V_A$  होता है। ऐसा ही द्रव के प्रत्येक विन्दु पर होता है अर्थात् द्रव का कोई कण जब किसी अन्य विन्दु B से जाता है तब उसका वेग  $V_B$  होता है, जब विन्दु C से जाता है तब वेग  $V_C$  होता है, जब विन्दु D से जाता है तब उसका वेग  $V_D$  होता है, इत्यादि।

मान लिया कि अपरिवर्ती प्रवाह में द्रव का कोई कण पथ ABC से होकर जाता है। यदि इससे पहले आने वाले द्रव के कण और इसके बाद में आने वाले कण भी इसी पथ से जाएं तो यह पथ धारा-रेखा अथवा प्रवाह-रेखा कहलाता है। प्रवाह-रेखा द्रव के कणों के वेग के समान्तर होती है। दो प्रवाह-रेखाएँ एक-दूसरे को काट नहीं सकती। प्रवाह-रेखा गमन तभी संभव होता है जब द्रव का वेग बहुत कम होता है और किसी पथ पर वेग में बहुत अधिक आकिस्मक परिवर्तन न हो। यदि वेग ऊँचा हो अथवा वेग में परिवर्तन वहुत वार और बहुत आकिस्मक हो तो गित प्रवाह-रेखीय नहीं रह जाती है।

श्यानताहीन द्रवों के लिए पाइप के किसी काट में सभी कणों का वेग बराबर होता है और द्रव एक इकाई



चित्र 12:12: पाइप के भीतर से द्रव का प्रवाह

- (a) इयानताहीन द्रव
- (b) इयान द्वव

के रूप में पाइप में आगे बढ़ता है। वेग सिंदशों के शीपों द्वारा बनाया गया पृष्ठ समतल होता है और द्रव प्रवाह की विशिष्टता समतल वेग पाण्विका की होती है (चिल 12.12 a)। जब द्रव श्यान होता है और वेग अधिक नहीं होता तब प्रवाह अप्रक्षुब्ध होता है (द्रव की परत एक दूसरे पर फिसलती है)। वेग की पाण्विका ऐसी होती है जैसी चिल्न 12.12 b में दिखायी गयी है। पाइप के अक्ष पर वेग अधिकतम होता है और दीवार पर वेग शून्य होता है। जब वेग का मान एक निश्चित क्रान्तिक मान से अधिक हो जाता है तब प्रवाह की प्रकृति बहुत जटिल हो जाती है। इस स्थिति में संपूर्ण द्रव में यन तन अनियमित स्थानीय वृत्तीय धारायें उत्पन्न हो जाती है जिन्हें भेंवर कहते है तथा प्रवाह का प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। इस प्रकार के प्रवाह को प्रकृत्व कहते है।

प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि पाइप के भीतर श्याम द्रवों के प्रवाह की प्रकृति का निर्धारण चार अवयवों के संयुक्त संयोजन द्वारा होता है। इस संयोजन को रेना- ल्ड्स संख्या  $N_R$  कहते हैं जिसको निम्नलिखित रूप मे परिभाषित किया जाता है।

$$N_R = \frac{\rho VD}{\eta} \qquad \qquad \cdots \cdots (12.5)$$

यहाँ  $\rho$  द्रव का घनत्व है, V इसका औसत वेग है, D पाइप का व्यास है और  $\eta$  द्रव का ग्यानता गुणाक है। जब  $N_R$  का मान 0 तथा 2000 के बीच में होता है तब ग्यान द्रवों का प्रवाह अप्रक्षुड्य होता है।  $N_R$  का मान लगभग 3000 से अधिक होने पर प्रवाह प्रक्षुड्य हो जाता है।  $N_R$  का मान 2000 और 3000 के बीच में होने पर प्रवाह अस्थायी (परिवर्ती) होता है और एक प्रकार के प्रवाह से दूसरे प्रकार में बदल सकता है। रेनाल्ड्स संख्या एक संख्या मात्र है और किसी भी संगत मात्रक प्रणाली में इसके मान में परिवर्तन नहीं होता।

उदाहरण 12.4: किसी 2.5 सेमी व्यास की नली में पानी का अधिकतम औसत वेग कितना होना चाहिए कि प्रवाह अप्रक्षुच्ध रह सके। पानी की श्यानता का मान 0.001 न्यू मी 2 से है।


हल

अप्रक्षुद्ध प्रवाह के लिए रेनाल्ड्स संख्या का अधिकतम मान 2000 है। मान लिया कि अप्रक्षुद्ध प्रवाह के लिए अधिकतम औसन वेग V है। तब

$$^{
ho VD}_{\eta} = 2000$$
 अथवा  $V = \frac{2000 \times 0.001 \text{ न्यू मी}^{-2} \text{ स}}{1000 \text{ किया मी}^{-3} \times 2.5 \times 10^{-2} \text{ मी}}$   $= 0.08 \frac{\text{न्यू स}}{\text{किया}} = 0.08 \text{ मी स}^{-1}$ 

#### 12.8 इयानता (Viscosity)

जैसा पहले कहा जा चुका है श्यानता को द्रवों का आन्तरिक घर्षण समझा जा सकता है। श्यानता के कारण एक परत को दूसरी पर फिसलाने के लिए बल की आवश्य - कता होती है। यदि दो चादरों के बीच द्रव की एक परत हो तो एक चादर को दूसरी के सापक्ष सरकाने में बल की आवश्यकता होती है। मान लिया कि AB की तरह के एक अचर पृष्ठ पर पानी प्रवाहित हो रहा है (चिन्न 12.13)।



चित्र 12.13: किसी पृष्ठ पर इयान द्रव का प्रवाह

जो परत AB के संपर्क में है वह स्थिर रहती है जबिक सबसे ऊपरी परत PQ का वेग V अधिकतम होता है । AB से x+dx दूरी पर स्थित परत EF का वेग AB से x दूरी पर स्थित परत EF का वेग AB से x दूरी पर स्थित परत CD के वेग की अपेक्षा अधिक होता है । यदि दोनों के वेगों का अन्तर dV है तो CD और EF के बीच वेग की प्रवणता dx होगी । नीचे की ओर की प्रत्येक परत अपने से सटी हुई ऊपर की परत के प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करती है । यह इस कथन के तुल्य है कि द्रव का प्रवाह परत के पृष्ठ पर

लगे हुए एक स्पर्शी बल F के द्वारा रोका जाता है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि द्रव की परतों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया वल वेग की प्रवणता के अनुपात में होता है अर्थात्

$$rac{F}{A} \propto rac{dV}{dx}$$
  
अथना  $F = \eta \; A \; rac{dV}{dx}$ 

अनुपात के नियतांक  $\eta$  को गयानता गुणाक अथवा केवल गयानता कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे उस स्पर्शी बल को प्वाज कहते हैं जो द्रव की परत द्वारा इकाई वेग-प्रवणता प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है।  $\eta$  की विमा की गणना बड़ी सरलता से की जा सकती है


$$\eta = \frac{F}{A} / \frac{dV}{dx} = \frac{MLT^{-1}}{L^2} / \frac{L}{TL} = ML^{-1} T^{-1}$$

हमने पहले ही देखा है कि जब कोई ग्यान द्रव किसी नली से प्रवाहित होता है तब द्रव का अप्रक्षुब्ध रूप से प्रवाहित होना नली की परिच्छेद काट के अर्धव्यास और द्रव के प्रवाह के औसत वेग पर निर्भर करता है। किसी नली के भीतर अप्रक्षुब्ध प्रवाह को बनाये रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसको सूत

$$F = 8\eta \left(\frac{V}{r^2}\right)$$
 ...(12.7)

से प्रकट करते है जिसमें 1 नली की लबाई, r उसका अर्ध- ज्यास और V नली के भीतर से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन है।

स्टोक का नियम (Stoke's Law)—अभी तक हमने टोस पृष्ट पर अथवा नली के भीतर द्रव के प्रवाह का विवेचन किया है। अब हम किसी पिंड के पास से श्यान द्रव के प्रवाह पर अथवा स्थिर श्यान द्रव में होकर किसी पिंड के गमन पर विचार करेंगे। ग्लिसरीन की टंकी में गिरता हुआ इस्पात का गोला गमन प्रारंभ करने के थोड़ी दूर जाते-जाते अचर वेग से गिरने लगता है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिरोधी बल से उत्पन्न इस्पात के गोले का मंदन गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर है। जब कोई गोल पिंड किसी श्यान द्रव के भीतर से गमन करता है



चित्र 12.14: किसी तरल में गोले का गमन

जो स्वयं स्थिर है (चित्र 12.14), तब यह आणा की जाती है कि प्रतिरोधी बल (i) पिंड के आकार (ii) द्रव की अपेक्षा पिंड की सापेक्ष गति और (iii) ण्यानता पर निर्भर करेगा। अतः पिंड पर प्रतिरोधी बल R सूत्र

$$R = अचर \times r^a \times v^b \times \eta^c$$

द्वारा प्रकट किया जाता है। जिसमें a, b तथा c कमशः अर्धव्यास r, वेग v और श्यानता भ की घात है। विमीय विश्लेपण से हम जानते है कि समीकरण के वाम पार्श्व की विमा और दक्षिण पार्श्व की विमा एक ही होनी चाहिए।

अथित् 
$$MLT^{-2} = L^a (LT^{-1})^b (ML^{-1}T^{-1})^c$$
  
=  $M^aL^{a+b-c}T^{-b-c}$ 

अतः a=b=c=1 और हम पाते है कि

$$R = अचर  $\eta_{rv}$$$

समानता का नियातक 6 के तुल्य है और प्रतिरोधी बल को निम्नलिखिस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते है।

 $R = 6\pi \eta rv$  ....(12.8) इस समीकरण को स्टोक का नियम कहते है । हम इसका संक्षिप्त विवेचन उस स्थिति के लिए करेंगे जब  $\rho$  घनत्व का गोला  $\rho_o$  घनत्व के ग्यान द्रव में गिर रहा है । गोल पर लगने वाले बल है

- (i) गोले का भार (जिसकी दिशानीचे की ओर है)  $mg = \frac{4\pi}{3} r^{3} \rho g$
- (ii) उल्लावकता का बल (जो अध्वधिर दिशा मे

ऊपर की ओर है)  $B = \frac{4\pi}{3} r^3 \rho_0 g$ 

#### (iii) द्रव का प्रतिरोधी बल R=6πητν

परिणामी त्वरण 'a' जिसके साथ गोला नीचे की ओर गिर रहा है उसके लिए समीकरण है

$$ma = mg - B - R$$

$$a = g - \frac{B - R}{m}$$

जब गोले को विराम की अवस्था से गिराया जाता है तब v=o है और v=0 है। अतः प्रारंभिक त्वरण है

$$a=g^{\rho-\rho_0}$$

इसके फलस्वरूप गोला नीचे की ओर गतिशील होता है और तब स्टोक्स के नियम के अनुसार इस पर एक मंदक प्रतिरोधी बल लगता है। वेग के बढ़ने के साथ प्रतिरोधी बल भी बढता है। अन्त में जब नीचे की ओर त्वरण शून्य हो जाता है तब गोले का वेग अचर हो जाता है। इस स्थिति में गोला जिस वेग से गमन करता है, उसे अंतिम वेग कहते है। समीकरण में 8=0 रखने पर हमें मिलता है कि,

$$rac{4\pi}{3} \ r^3 
ho g = rac{4\pi}{3} r^3 
ho_0 g + 6\pi \eta \, rv$$
  
अथवा  $v = rac{2}{9} \ rac{r^2 g}{\eta} \left( 
ho - 
ho_0 
ight) \qquad ...(12.9)$ 

यह समीकरण तय तक लागू होता रहता है जब तक कि वेग इतना नहीं बढ जाता कि गमन मे प्रक्षोभ आ जाए। प्रक्षोभ की स्थिति में गोले के गमन पर लगा प्रतिरोध स्टोक्स के नियम के अनुसार के प्रतिरोध से बहुत अधिक होता है।

उदाहरण 125: ग्लिसरीन में गिरते हुए 2 मिमी व्यास के इस्पात के गोले के अतिम वेग की गणना कीजिए

इस्पात का आपेक्षिक घनत्व = 8

ग्लिसरीन का आपेक्षिक घनत्व = 1.3 ग्लिसरीन की श्यानता == 8.3 प्त्राज अंतिम वेग का समीकरण है

$$v = \frac{2}{9} \frac{(0.1)}{8.3} \frac{\text{सेमी}^2 \times 980 \text{ सेमी सेकंड}^{-2}}{8.3 \text{ प्राम सेमी}^{-1} \text{ सेकंड}^{-1}} (8 - 1.3) \text{ प्राम सेमी}^{-3}$$

=1.8 सेमी सेकंड $^{-1}$ 

श्यानता मापने की यह भी एक विधि है।

## 12.9 बर्न्लो-समीकरण (Bernoulii's Equation)

प्रत्येक द्रव की कुछ श्यानता होती है। श्यान तरलों के गमन के समीकरण बहुत जिंदल होते है। परन्तु यह पाया गया है कि श्यानता की उपेक्षा करते हुए भी बहुत से भौतिक तथ्यों की व्याख्या गुणात्मकता के साथ और अच्छे सिन्नकटन के साथ हो सकती है। अब हम एक पाइप के भीतर से स्थिर प्रवाह से बहते हुए असंपीड्य तथा श्यानताहीन द्रव पर विचार करे। मान लिया कि PQ पर पाइप की एकसमान परिच्छेद काट  $A_1$  है, जो  $h_1$  ऊँचाई पर है और  $h_2$  ऊँचाई अर्थात् RS पर इसकी

विस्थापन  $l_1 = v_1 \triangle t$  है। इस तंत्र पर किया गया कार्य

$$W_1 = p_1 A_1 l_1 = p_1 A_1 v_1 \triangle t$$

RS परत का विस्थापन R'S' तक होता है। यदि  $A_2$  पर दाव  $p_2$  और वेग  $v_2$  है तो विस्थापन  $l_2 = v_2 \triangle t$  और तंव पर किया गया कार्य

$$W_2 = p_2 A_2 l_2$$


$$= p_2 A_2 V_2 \triangle t$$

द्रव के दाब द्वारा कुल किया गया कार्य

$$Wp = W_1 - W_2$$
  
=  $p_1A_1l_1 - p_2A_2l_2$   
=  $(p_1 - p_2) V$ 

जिसमे  $V (=A_1l_1=A_2l_2)$  द्रव का वह आयतन है जो  $\triangle_1$  काल अंतराल में पाइप से प्रवाहित होता है। इस तरह हम देखते है कि

$$V = A_1 v_1 \triangle t = A_2 v_2 \triangle t$$
  
अर्थात्  $A_1 v_1 = A_2 v_2$  ...(12.10)



वित्र 12.15 : किसी ऐसे पाइप के भीतर से द्रव का प्रवाह जिसके सिरे विभिन्न अ चाइयों पर हैं

एकसमान परिच्छेद काट  $A_2$  है (चित्र 12.15)। मान लिया  $A_1$  पर द्रव का दात्र  $p_1$  और उसका वेग  $v_1$  है। काल के अल्प अन्तराल  $\triangle_t$  में  $p_1A_1$  बल द्वारा PQ पर द्रव की परत P'Q' तक हट जाती है। अतः PQ का

समीकरण 12-10 को सांतत्य-समीकरण कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव के प्रवाह की गति पाइप के परिच्छेद काट के क्षेत्रफल के व्युत्कमानुपात में होती है।

 $\triangle$ t काल में ho V द्रव्यमान की ऊँचाई  $f h_1$  से  $f h_2$  में

परिवर्तित हो जाती है। अत: गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र द्वारा इस पर किया गया कार्य

$$W_{g} = -(h_{2} - h_{1}) \rho Vg = \rho g V (h_{1} - h_{2})$$

हम जानते हैं कि कार्य द्रव्यमान के V आयतन पर किया गया है जिससे इसकी गतिज ऊर्जा मे परिवर्तन होता है। अत:

गतिज ऊर्जा में परिवर्तन $=W_p+W_g$ 

= तंत्र पर कुल किया गया कार्य


अथवा 
$$(v_2^2-v_1^2)=(p_1-p_2)$$
  $V+^{\rho}gV(h_1-h_2)$  लथवा  $\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1}{2g}^2+h_1=\frac{p_2}{\rho g}+\frac{v_3}{2g}^2+h_2$ 

अथवा 
$$\frac{p}{\rho g} + \frac{2}{2g} + h =$$
नियतांक ...(12.11)

समीकरण (12-11) को वर्नूली-समीकरण कहते है। इस समीकरण के प्रत्येक पद की विमा लम्बाई की है और उसे शीर्ष कहते हैं।  $p/\rho g$  को दाब शीर्ष;  $\frac{v^3}{2g}$  को वेग


शीर्ष और h को गुरुत्वाकर्षणीय शीर्ष कहते है। हम यह कह सकते है 'जहाँ तरल का वेग ऊँचा है वहाँ दाव नीचा है और जहाँ वेग नीचा है वहाँ दाव ऊँचा है।' बर्न्ली के सिद्धांत के कुछ निदर्शी दृष्टान्तों की विवेचना हम कर सकते हैं।

(i) कभी-कभी आँधी अथवा चक्रवात में मकानों की छतों उड़ जाती है जब कि मकान के अन्य भागों को कोई क्षित नहीं पहुंचती (चिन्न 12 16)। यह कोई विलक्षण घटना नहीं है जैसा साधारणतया कोई सोच सकता है क्यों कि इसे सरलता से समझा जा सकता है। छत के ऊपर तेज हवा होने के कारण यहाँ निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। छत के नीचे दाब  $p_1$  (==वायु मंडलीय दाब) होता है जो  $p_2$  से अधिक होता है। दाव में अन्तर  $(p_1-p_2)$  के कारण ऊपर की ओर एक धक्का लगता है जिससे छत उठ जाती है। एक वार उठ जाने पर छत हवा के साथ उड़ जाती हे।



चित्र  $12\cdot 16$ : वायुमंडलीय दाब  $p_1>$  दाब  $p_2$ , जो छत के ऊपर दाब है। इससे छत ऊपर उठ जाती है। H- उच्च देग की हवा


(ii) साधारण किस्म के कणिल (आटोमाइजर) में बल्व को दबाने पर टोंटी से तेल या सुगंधित इस की फुहार निकलती है (चित्र 12.17)। केन्द्रीय निलका में



चित्र 12.17 : कणित्र, B — बत्ब,  $P_1$  — वायुमं उलीय वाब, C — बर्तन, S — नली,  $P_2$  — भीतर का वाब

द्रव इस कारण नहीं उठता कि वहाँ निर्वात उत्पन्न हैं जाता है। होता यह है कि बल्ब को द्रवाने पर केन्द्रीय नली से ह्वा उच्च गित के साथ निकलती है जिससे भीतर की ओर निम्न दाब  $p_2$  उत्पन्न हो जाता है। इससे वर्तन के द्रव के पृष्ठ पर के वायुमंडलीय दाब  $p_1$  द्वारा द्रव नली में ठेल दिया जाता है और हवा के प्रवाह के साथ टोंटी से निकलता है।

(iii) वायुयान के पंखों का लिफ्ट-चित्र 12.18 में




चित्र 12.18: वायुयान के पंख की परिच्छेद काट और वायु-प्रवाह की रेखायें

वायुयान के पंख की परिच्छेद काट दिखाई गई है। जब वाय्यान चलता है तब हवा पंख के नीचे और ऊपर से प्रवाहित होती है। वायुयान के पंख को इस प्रकार बनाया जाता है कि पंख के नीचे की अपेक्षा हवा को पंख के ऊपर चलते हुए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस कारण पंख के ऊपर हवा के प्रवाह का वेग नीचे के वेग की अपेक्षा अधिक होता है। वर्नुली के सिद्धांत से स्पष्ट है कि पंख के ऊपर का दाब  $\mathbf{p_2}$  पंख के नीचे के दाव  $\mathbf{p_1}$ की अपेक्षा कम होता है। दावों के इस असंत्लन के कारण पंख पर बल प कार्य करता है। इस बल को ऊर्ध्वाधर और क्षेतिज दो घटकों मे बाँधा जा सकता है। ऊध्वधिर घटक अर्थात् लिपट से वायुयान ऊपर उठता है और क्षैतिज घटक के कारण वाय्यान पर पीछे की ओर कर्षण D लगता है। वायुयान पर लगा बल उसके आपात कोण पर निर्भर करता है। यदि आपात कोण बहुत अधिक हो तो पंख के ऊपर और पीछे धारा-रेखीय प्रवाह समाप्त हो जाता है और भवरों और चनकरों का एक जटिल समूह उत्पन्न होता है जिसे विक्षोभ कहते है। अब बर्नूली का समीकरण लाग् नहीं होता। पंख के ऊपर दाब बढ़ता है और लिपट कम हो जाता है तया वायुयान अनियंत्रित हो जाता है।

पाठक अपने दैनिक जीवन मे अन्य बहुत से उदाहरण देख सकते है जहाँ वर्न्ती के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है।

(iv) प्रचक्तमान (स्पिनिंग) गेंद का विकित पथ— जब किसी गेंद को क्षैतिज वेग v के साथ फेंका जाता है और साथ ही साथ उसे घुमाया भी जाता है तब गेंद का प्रक्षेपण पथ प्रचकण रहित गेंद के प्रक्षेपण पथ की अपेक्षा अधिक विकित होता है। मान लीजिए दाहिनी ओर जाते हुए किकेंट की गेंद को थोडा चक्रण भी दिया जाता है




चित्र 12.19: क्रिकेट के प्रचलित गेंद का गमन ।

जैसा चित्र 12.19 (a) में दिखाया गया है। यह स्थिति वैसी ही है कि गेंद वेग v की विपरीत दिशा में हवा के वेग से चिक्तत हो जैसा चित्र 12.19 (b) में दिखाया गया है। इस तरह गेंद के ऊपर हवा का वेग v से अधिक है क्योंकि चक्रण के कारण वेग का घटक v मे जुड़ जाता है। गेंद के नीचे इससे विपरीत स्थित होती है। चिक्तत गेंद के ऊपर और नीचे के दाव में अन्तर होने के कारण एक असंतुलित बल पैदा होता है जिससे चिक्तत गेंद का पथ मुक्त प्रक्षिप्त के पथ से विचलित हो जाता है। यदि गेंद का प्रचक्रण विपरीत दिशा में हो तो ऊपर और नीचे के दाब का अन्तर उल्टा हो जाता है और गेंद का पथ विपरीत दिशा की विज्ञत होता है।

#### प्रक्त-अभ्यास


- 12.1 द्रव की D व्यास को एक बूँद 27 छोटी बूँदों में विभाजित हो जाती है। ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है ?  $(2\pi D^2 \sigma)$
- 12.2 हवा का एक बुलबुला जिसका अर्धन्यास 0.20 मिमी है पानी की सतह के किचित नीचे है। इसके भीतर हवा का दाब वायुमंडलीय दाव से कितना अधिक होगा ? पानी का पृष्ठ-तन।व 0.07 न्यू मी $^{-1}$  है।  $(14 \times 10^{-2} \text{ न्यू मी}^{-2})$
- 12.3 एक U-निलका की एक भुजा का व्यास 0.4 मिमी और (संकेत : साबुन के बुलबुले के विपरीत यहाँ एक ही पृष्ठ है) दूसरी भुजा का व्यास 0.8 मिमी है। दोनों भुजाओं के पानी के स्तर का अंतर निकालिए। ( $\sigma = 0.07$  न्यू मी $^{-2}$ )
- 12.4 ऐसा क्यों होता है कि साफ पानी में सुई तैरती है पर अपमार्जक पानी में डालने पर डूब जाती है ?
- 12.5 पानी की धारा को किस गित पर इसका वेग शीर्ष पारे के 40 सेमी के बराबर होगा ? (2.8 मी/से)
- 12.6 यदि टेबुल-टेनिस की गेंद को हवा या पानी की ऊर्ध्वाधर प्रधार (जैंट) के ऊपर रखा जाय तो वह टोंटी से कुछ ऊँचाई तक उठेगा और वहीं ठहरा रहेगा। इसकी व्याख्या कीजिए।
- 12.7 एक वायुयान का वेग मापने के लिए वायुयान के पंख पर एक पाइलट नली रखी जाती है (चित्र 12.20)। नली में ऐलकोहल भरा हुआ है और स्तर का अन्तर 40 सेमी दिखाई पड़ता है हवा के



सापेक्ष वायुयान का वेग क्या होगा (ऐलकोहल का आपेक्षिक घनत्व=0.8 और हवा का घनत्व=1 किया मी $^{-3}$ )?

12.8 काँच की एक नली को ऊर्घ्वाधर दिशा में पारे में डुबाया जाता है। काँच की नली का व्यास 2 मिमी है और इसका निचला सिरा पारे के पृष्ठ से 2 सेमी नीचे है। नली में हवा दाब का वायुमंडल के दाब से कितना अधिक हो कि इसके निचले सिरे पर आधा गोल बुलबुला बन सके ?

12.9 एक इंकी में पानी की गहराई H है। टकी की दीवारे ऊर्घ्वाधर है (जिल 12.21)। पानी की सतह के नीचे h गहराई पर एक दीवार में एक छेद वनाया जाता है।



- (i) दीवार के आधार से कितनी दूरी R पर पानी की निकली हुई धार फर्श पर गिरेगी?
- (ii) h के किस मान के लिए यह परास अधिकतम है ?
- 12.10 एक द्रव की गयानता 0.15 न्यू मी-2 से है और इसका आपेक्षिक घनत्व 0.9 है। 0.8 िममी व्यास का ह्वा का बुलबुला किस अतिम वेग से इसमें ऊपर उठेगा ? उसी बुलबुले का पानी में अंतिम वेग कितना होगा ?
- 12.11 गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मे एक गोले को एक द्रव में गिराया जाता है जिसकी श्यानता ११ है। औसत त्वरण को प्रारंभिक त्वरण का आधा मान कर यह सिद्ध कीजिए कि अंतिम वेग द्रव के घनत्व पर निर्भर नही करता।

### अध्याय 13

# विद्युत (Electricity)

## 13.1 विद्युत घारा (Electric current)


शब्द 'धारा' किसी प्रकार की गित का बोध देता है। जहाँ विद्युत आवेश गित करता है, हम विद्युत धारा की उपस्थिति मानते है। आवेश के वाहक कण किसी माध्यम में गित कर सकते है—जैसे धातु में इलेक्ट्रॉन या द्रव अथवा गैस में आयन—या निर्वात में गित कर सकते है - जैसे निर्वात निर्वात निर्वात ।

परिमाणात्मक रूप से विद्युत धारा I की परिभाषा आवेश के प्रवाह की दर से करते हैं —

$$I = \frac{q}{t} \qquad \qquad \cdots (13.1)$$

जिसमें q वह आवेश है जो विचाराधीन स्थान से समय t में गुजर गया। यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ नहीं बदलती तो धारा को अपरिवर्ती कहा जाता है। किन्तु अनेक परिस्थितियों में धारा समय के साथ बदल सकती है। उदाहरणतः चित्र 13.1 में वक (a) अपरिवर्ती धारा बताता है, जब कि (b) और (c) में परिवर्ती धाराएँ व्यक्त करते है।

प्रथा के अनुसार धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा को धारा की दिशा माना जाता है। किसी दिशा में



चित्र 13.1: अचर और चर धाराओं के उदाहरण

ऋणात्मक आवेश का प्रवाह उसकी विपरीत दिशा में बराबर धनात्मक आवेश के प्रवाह के तुल्य है (चिल्न 13.2)।

धारा के लिए मालक ऐम्पियर है:

चित्र 13.2 : ऋणात्मक आवेश के प्रवाह और विपरीत दिशा में धनात्मक आवेश के प्रवाह की तुल्यता

1 ऐम्पियर = 1 कूलॉम/सैकण्ड ।

किंतु यह उल्लेखनीय है कि व्यवहार में विद्युत धारा को आवेश तथा समय मापकर ज्ञात नहीं किया जाता, विद्युत धारा के प्रभावों को माप कर ज्ञात किया जाता है - यथा चुम्बकीय प्रभाव।

उदाहरण 13.1 किसी तार मे A से B की ओर  $10^9$  इलेक्ट्रॉन  $10^{-3}$  सेकण्ड में गुजरते है। धारा का मान ऐम्पियर मे ज्ञात कीजिए। उसकी दिशा क्या है?

हल

इलेक्ट्रॉन का आवेश  $= -1.6 imes 10^{-19}$  कू। इसलिए

 $q = -1.6 \times 10^{-19} \times 10^9 = -1.6 \times 10^{-10}$ 軒、  $t = 10^{-3}$  헌 o

$$I = \frac{q}{10^{-3}} = \frac{-1.6 \times 10^{-10}}{10^{-3}}$$
$$= -1.6 \times 10^{-7} \text{ eg/e} = -1.6 \times 10^{-7} \text{ eg/e}$$

इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, इसलिए धारा की दिशा B से A की ओर होगी। निट्या नी

उदाहरण 13.2 हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन  $2.18\times10^6$  मी/से की चाल से प्रोटान की परिक्रमा करता है, और वृत्तीय पथ की विज्या  $5.3\times10^{-11}$  मी है। तुल्य धारा की गणना कीजिए।

हल


विद्युत धारा की परिभाषा है किसी नियत बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश। यदि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में परिक्रमाएँ पूरी करता है, तो पथ के किसी भी बिंदु से एक सेकंड में ne आवेश

गुजरता है, जहाँ e इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अतः धारा

पथ की त्रिज्या  $= 5.3 \times 10^{-11}$  मी पथ की परिधि  $= 2\pi r = 2\pi \times 5.3 \times 10^{-11}$  मी इलेक्ट्रॉन की चाल  $v = 2.18 \times 10^6$  मी/से एक सेकंड में पूरित परिक्रमाएँ

$$\begin{split} n &= \frac{v}{2\pi r} = \frac{2.18 \times 10^6}{2 \times 3.14 \times 5.3 \times 10^{-11}} \ \text{$t$}^{-1} \\ I &= ne = \frac{2.18 \times 10^6}{2 \times 3.14 \times 5.3 \times 10^{-11}} \times 1.6 \times 10^{-19} \\ &= 1.05 \times 10^{-3} \ \text{$t$} \end{split}$$


यद्यपि हम तार मे प्रवाहित विद्युतधारा से अधिक परिचित हैं, परंतु विद्युतधारा द्रवों और गैसों मे तथा निर्वात में भी प्रवाहित हो सकती है। शर्त यह है कि आवेश-वाहक हों और विभवान्तर उपस्थित हो। चल्य आवेश-वाहक धनात्मक हो तो आवेश उच्चतर विभव के भागों से निम्नतर भागों की ओर प्रवाहित होगा, ऋणात्मक हो तो विपरीत दिशा मे। विभवान्तर की उपस्थित को ही वैद्युत-वलक्षेत्र भी कहते हैं। बलक्षेत्र की दिशा उच्चतर से निम्नतर विभव की और मानी जाती है, और



चित्र 13.3: अचर घारा के लिए एक अचर विव्युत-वाहक-बल के स्रोत की आवश्यकता होती है।

तीव्रता को 'विभवान्तर प्रति मीटर' में व्यक्त करते हैं। ठोस चालकों में आवेण वाहक अधिकांशत इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्रवों में धनात्मक और ऋणात्मक आयन, और गैंमों में इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों ही! चित्र 13.3 में दो आवेशित प्लेट दिखाई गई हैं, जिनमें A उच्चतर विभव पर है। यदि हम प्ले को एक तार से जोड़ दें, तो इलेक्ट्रॉन प्लेट B से A की ओर प्रवाहित होंगे, अर्थात् धारा A से B की ओर तार में से प्रवाहित होंगे। अब प्लेट A पर इलेक्ट्रॉन के पहुँचने से A और B के विभव समानता की ओर प्रवृत्त होंगे, और धारा का प्रवाह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा. यदि विभवान्तर को बनाए रखने का बाह्य कोई साधन न हो। स्पष्ट है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच निरतर रूप से धारा प्रवाहित रखने के लिए उनके बीच विभवान्तर बनाए रखना होगा, जो किसी बैटरी या उमके तुल्य उपाय में हो सकता है।

किसी चालक मे प्रवाहित धारा I उस चालक के सिरों के शीच विभवान्तर V पर निर्भर होती है। हम



चित्र 13 4 : V-I आरेख (a) घात्वीय चालक के लिए, (b) निवार्त निलका के लिए, (c) विद्युत अपबद्य के लिए

V के साथ I के विवरण का अध्ययन कर सकते हैं। चित्र 13.4 में ये परिणमन दिखाए है—(a) किसी धात्वीय चालक के लिए, (b) एक निर्वात निलका के लिए, और (C) एक विद्युत अपघट्य के लिए। अनुपात

$$\frac{V}{I}=R$$
 ...(132) को चालक का प्रतिरोध कहते है।

हम देखते है कि धात्वीय चालक के लिए V-I आरेख ऋजु रेखा है, अर्थात चालक का प्रतिरोध V पर निर्भर नही करता । इस दशा में हम कहते हैं कि चालक ओम के नियम का पालन करता है। जो भी चालक V-I

के बीच ऋजुरेखीय व्यवहार दिखाए वह ओमी प्रतिरोधक कहलाता है। जिनके लिए V—I आरेख ऋजुरेखीय नहीं होता वे अन-ओमी कहलाते है। विद्युत परिपथों में विभिन्न उद्देश्यों से दोनों ही प्रकार के प्रतिरोधक काम में लिए जाते है।

### 13.2 किसी धात्वीय चालक में विद्युतधारा: अनुगमन वेग (Current Flow in a Metallic Conductor: Drift Velocity)

अब हम किसी धात्वीय चालक में धारा के प्रवाह की किया पर विस्तृत विचार करते है।

ठोस अवस्था मे धातु के परमाण् एक नियत जमावट में वद्ध होते है, किंतु प्रत्येक परमाणु मे से कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार मुक्त होते है कि समस्त पिड मे विचरण कर सके, और फलस्त्ररूप परमाणु धन आवेशित आयन के रूप मे रह जाते है। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु मुक्त माने, तो एक घन मीटर में 1028 कोटि के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे।

जैसे किसी गैस में अणु होते है, जो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण निरंतर गितशील होते है, वैसे ही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अनवरत रूप से गितशील होते हैं। ये बारम्बार परमाणुओं से (वास्तव में आयनो से) टकराते हैं और इनकी गित की दिशा और मान बदलते रहते हैं। कमरें के सामान्य ताप पर इनकी औसत चाल 105 भी से. में की कोटि की होती है, किन्तु इनके वेग की दिशाएँ यद्रच्छतः वितरित होती हैं, इसलिए औसत वेग का मान जून्य होता है। इसे हम यों कह सकते है: यदि N इलेक्ट्रॉनों के वेग अलग-अलग  $v_1, v_2, \dots v_n$  हों, तो औसत वेग

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_n}{N} = 0$$

इसका एक परिणाम यह होता है कि इलेक्ट्रॉनों की इस ऊष्मीय गित के कारण आवेश का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता।

अब यदि चालक में कोई वैद्युत बलक्षेत्र E स्थापित करें तो इनेक्ट्रॉन पर उस दिशा में बल — eE लगेगा फलतः त्वरण  $a = \frac{-cE}{m}$  होगा, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये त्वरण यदृच्छ नहीं. होगे—सभी इलेक्ट्रॉनों
पर एक ही दिशा में होंगे। E के कारण बल तो घनात्मक
आयनों पर भी लगते हैं, किन्तु वे अपने-अपने स्थान पर
बद्ध होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों में ही गति उत्पन्न होती
है। हम कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों में ही गति उत्पन्न होती
है। इस कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन बारम्बार टकराते रहते
हैं, इसलिए दो टक्करों के बीच के समय में इलेक्ट्रॉनों को
उनकी ऊष्मीय गित के अतिरिक्त एक अन्य गित प्राप्त
होती है। इस गित के कारण उत्पन्न वेग की दिशा E के
विपरीत दिशा में होती है और इलेक्ट्रॉन की ऊष्मीय गित
पर अध्यारोपित होती है। इस प्रकार प्राप्त वेग का मान
बहुत कम होता है और प्रत्येक टक्कर में यह अतिरिक्त
गित यदृच्छ रूप में बदल जाती है, इसलिए इस दिष्ट वेग
का मान अधिक नहीं हो पाता।

किसी एक क्षण पर स्थिति यह होगी कि इलेक्ट्रॉन संख्या 1,2, ......N को पिछली टक्कर हुए समय ऋमश  $t_1,t_2,t_3.....t_n$  बीत चुका होगा। तो ऊष्मीय वेग  $v_1,v_2, ....v_n$  में विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त वेग  $at_1,at_2.....$   $at_n$  जुड़ जाएँगे फलतः इलेक्ट्रॉनों के वेगों का मध्यमान इस प्रकार हो जायगा—

$$\begin{split} \mathbf{v} &= \frac{(\mathbf{v}_1 + \mathbf{a}\mathbf{t}_1) + (\mathbf{v}_2 + \mathbf{a}\mathbf{t}_2) + \dots + (\mathbf{v}_n + \mathbf{a}\mathbf{t}_n)}{N} \\ &= \frac{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_n}{N} + \mathbf{a} \frac{(\mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2 + \dots + \mathbf{t}_n)}{N} \\ &= 0 + \mathbf{a}\mathbf{\tilde{t}} \quad \text{जिसमें} \quad \mathbf{\tilde{t}} = \frac{\mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2 + \dots + \mathbf{t}_n}{N} \end{split}$$

इस प्रकार v में ऊष्मीय गितयों का अंगदान तो शून्य रहा, किंतु विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न अंगदान अगून्य है। से को श्रांति-काल कहते हैं; तथा स्≅10-14 से की कोटि का होता है। यह प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को पिछले सघट्ट के बाद कितना समय बीता है उसका औसत है। हर चालक पदार्थ के लिए इसका एक लाक्षणिक मान होता है।

 $\mathbf{v}$  को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं, और  $\mathbf{v}_d$  से व्यक्त करते है ।


अतः 
$$v_d = at = -eEt$$
 m ...(13.3)

िव्युत क्षेत्र लगाने से पहले इलेक्ट्रॉनो का औसत वेग शून्य होता है, अत. वे किसी भी दिशा में आवेश को प्रवाहित नहीं करते। विद्युतक्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों में एक नियत अनुगमन वेग उत्पन्न हो जाता है, जिसको दिशा E से विपरीत होती है। फलत ऋणात्मक आवेश का एक नेट संबहन होता है, जो E की दिशा में विदयुतधारा के प्रवाह के तुल्य है। va का मान सामान्यत. कुछ मिमी प्रति सेकंड होता है; जो इलेक्ट्रॉनों के यदृच्छ वेग 10 मी प्रति सेकंड की तुलना में बहुत ही अल्प है। किन्तु इलेक्ट्रॉनों की सख्या बहुत अधिक होने के कारण एक उच्च धारा उत्पन्न हो जाती है।

प्राय: यह भ्रम होता है कि अनुगमन वेग इतना कम है तो वैद्युत प्रभाव अत्यन्त तीव्रता से सचरित क्यों होते है। बिजली का बल्ब स्विच दबाने के तुरंत बाद ही जल जाता है। वास्तव में वैद्युत प्रभावों के संचरण का वेग प्रकाश के वेग की कोटि का होता है  $(3 \times 10^8 \text{ H})/\text{H}$ यह उसी प्रकार है जैसे पानी से भरी किसी लम्बी निलका के सिरे पर दाब लगाएँ, दाब लगाते ही एक दाव-तरंग अत्यन्त द्रुत गति से नली मे चलती है, और उसके दूसरे सिरे पर पहुँचते ही वहाँ पानी का प्रवाह आरंभ हो जाता है। पानी में दाब-तरंग का वेग लगभग 1500 मी/से होता है। किंतु नली के एक सिरे वाले पानी को दूसरे सिरे तक पहुंचने की जो प्रवाह-गति होती है, वह इससे बहुत ही कम होती है। इसी प्रकार किसी परिपथ में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन सभी जगह होते है; परिपथ में विभवान्तर स्थापित करने पर एक विद्युत क्षेत्र परिपथ के सभी भागों मे लगभग प्रकाश के वेग के समान द्रत गति से लागू हो जाता है, और सारे परिपथ के इलेक्ट्रॉन उसके प्रभाव मे अपने-अपने स्थान से अनुगमन वेग से चलने लगते हैं, जिससे परिपथ-धारा बनती है।

प्रतिरोध (Resistence) एक चालक पर विचार कीजिए जिसकी लम्बाई  $\bf L$  हो, काट का क्षेत्रफल सर्वंत  $\bf A$  हो, और जिसके सिरों पर विभवान्तर  $\bf V$  लगाया गया

हो (चित्र 13.5)। बलक्षेत्र 
$${f E}=rac{{f V}}{L}$$
 होगा, अतः



चित्र 13.5 : किसी चालक में धारा का प्रवाह

इलेक्ट्रॉनों में अनुगमन वेग,

$$v_d \! = \frac{e E \overline{t}}{m} = \frac{e V \overline{t}}{L m}$$

स्थापित हो जायगा । किसी बिन्दु P पर के काट-क्षेत्रफल पर विचार करें तो प्रत्येक सेकंड में उसकी दाहिनी ओर  $\mathbf{v}_a$  दूरी तक के इलेक्ट्रॉन इस काटक्षेत्र से गुनर जाएंगे । प्रति एकांक आयतन में  $\mathbf{n}$  मुक्त इलेक्ट्रॉन हों तो  $\mathbf{A}\mathbf{v}_a$  आयतन में  $\mathbf{n}\mathbf{A}\mathbf{v}_a$  इलेक्ट्रॉन होंगे, जो प्रति सेकंड  $\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{A}\mathbf{v}_a$  आवेश ले जाएँगे। यही धारा  $\mathbf{I}$  है, अतः

$$I = en A v_d \qquad ...(13.4)$$

समीकरण 13.3 से  $v_d$  का मान रखने पर

$$I = \frac{e^2 n A \bar{t}}{m L} V$$

अनुपात  $\frac{V}{I}$  को प्रतिरोध कहते है। इस प्रकार विचारा-धीन तार का प्रतिरोध

$$R = \left(\frac{m}{e^2 n_1^2}\right) \frac{L}{A} \qquad \dots (13.5)$$

इसे यों भी लिख सकते हैं:

$$R = \rho \frac{L}{A} \qquad ...(13.6)$$

जिसमें 
$$\rho = \frac{m}{e^2n\tilde{t}}$$
 ...(13 7)

ho को चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, और स्पष्ट है कि यह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की घनता f n और श्रांतिकाल f r के

न्युत्कम अनुपात में होती है। समीकरण (13.6) के अनुसार ρ का मात्रक ओम भी होगा।

उदाहरण 13.3 : एक ताँवे के चालक में  $8.0 \times 10^{26}$  इलेक्ट्रॉन/मी $^3$  होते हैं । यदि  $5 \times 10^{-6}$  मी $^2$  काट-क्षेत्रफल के तार में से 10 ऐ घारा प्रवाहित हो रही हो, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालिए ।

#### हल : I≕enAv<sub>d</sub>

विया है  $c = 1.6 \times 10^{-10}$  कू,  $n = 8.0 \times 10^{18}$  मी<sup>-3</sup>  $\Lambda = 5 \times 10^{-6}$  मी<sup>2</sup>, I = 10 ऐ


$$v_{d} = \frac{1}{e_{nA}} = \frac{10}{1.6 \times 10^{-19} \times 8 \times 10^{-28} \times 5 \times 10^{-6}}$$

$$= 1.56 \times 10^{-6} \text{ H}/\text{H}$$

### 13.3 धारा का ऊष्मीय प्रभाव : जूल का नियम (Heating Effects of Electric Current : Joule's Law)

यह नित्य का अनुभव है कि किसी चालक मे विद्युत-धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। हमने विद्युतधारा का जो सूक्ष्मदर्शीय विवरण दिया है उसके आधार पर इस ऊष्मीय प्रभाव की व्याख्या हो सकती है। हम देख चके है कि विद्युतक्षेत्र के आधीन इलेक्ट्रॉनो में जो गति उत्पन्न होती है वह चालक के परमाणुओं के साथ बारम्बार होने वाले सघट्टों से अवरुद्ध होती है; वैद्युत प्रतिरोध का यही मूल कारण है। संघट्टों के बीच इले-क्ट्रॉनों को विद्युतक्षेत्र के कारण कुछ गतिज ऊर्जा मिलती है, जो उनकी ऊष्मीय अवस्था से संगत यदृच्छ गति वाली गतिज ऊर्जा के अतिरिक्त होती है। संघट्टों मे यह अति-रिक्त ऊर्जा धातु के परमाणुओं के साथ बंट जाती है, जिससे परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय (अतः यदृच्छ गति से संगत) गतिज ऊर्जा का औसत बढ जाता है। इस प्रकार विद्युतधारा के प्रवाह के कारण चालक का ताप बढ़ जाता है।

चिल्ल 13.6 मे परिपथ के भाग AB पर शिचार की जिए, जिसमे धारा I का प्रवाह A से B की दिशा में हो रहा हो । इलेक्ट्रॉन B पर विभव  $V_B$  से प्रवेश करके A पर विभव  $V_A$  पर निकलते है । इलेक्ट्रॉन का आवेश



चित्र 13.6: किसी चालक में शक्ति क्षेत्र की गणना के लिए

-e माने तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा B पर  $-eV_B$  होगी और A पर  $-eV_A$  होगी। धारा-प्रवाह A से B की और होने का अर्थ है  $V_A > V_B$ ; तो स्पष्ट है कि  $-eV_B > -eV_A$ । स्थितिज ऊर्जा के इस अंतर  $-eV_B - (-eV_A) = e(V_A - V_B)$  का क्या हुआ ? हम देख चुके है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा A और B पर समान ही होती है ( $V_A$  से संगत)। अतः स्थितिज ऊर्जा का अंतर चालक में ऊष्मा में बदल जाता है। इस ऊष्मायन के लिए व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है:

स्थिति B और स्थिति A के लिए इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का अंतर=e  $\left(V_A-V_B\right)$ 

dt समय में स्थिति B से स्थिति A तक प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या —  $\frac{I\ dt}{e}$ 

∴ dt समय में स्थितिज ऊर्जा की क्षिति, जो ऊष्मा में परिणत होती है,

$$dW=e(V_A - V_B) \frac{I}{e}$$
=I dt  $V_{AB}$  जिसमें  $V_{AB}=V_A - V_B$ 

अतः त्रिद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय रूप मे परिणत होने की दर (शक्ति)

$$P = \frac{dW}{dt} = VABI \qquad ...(13.8)$$

यदि चालक के भाग AB का प्रतिरोध R हो तो V AB = RI अतः

$$P = V_{AB} I = (RI) I = I^2 R$$
 ...(13.9)

यह विद्युतधारा द्वारा ऊष्मायन का जूल नियम है। यदि  $V_{AB}$  वोल्ट में, I एँ पियर में, R ओम मे हों, तो समीकरण (13.8) तथा (13.9) में P वाट में होगा।

1 ऐ 
$$\times 1$$
 वोल्ट  $= \frac{1}{1} \frac{\text{कूलॉम}}{\text{सेकड}} \times \frac{1}{\text{कूलॉम}} = \frac{1}{\text{सेकड}}$ 

t सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा Q का मान होगा

$$Q = Pt = I^2Rt$$
 जूल  $= \frac{I^2Rt}{4.2}$  कैलॉरी ...(13.10)

क्योंकि 1 कैलॉरी = 4.2 जूल।

किलोबाट-घंटा : यदि शक्ति P को वाट में और समय t को सेकंड मे मापें तो प्रयुक्त ऊर्जा

किन्तु विद्युत ऊर्जा के उपयोग में जूल बहुत छोटा मालक होता है। अतः विजली के बिल बनाने में जिस व्यावहारिक मालक रा उपयोग होता है इसमें P को किलोबाट (108 वाट) में, t को घटा (3600 सेकड) में लेते है, और तरसंगत W के मालक को किलोबाट-घंटा कहते है।

W (किलोबाट-घंटा) $=\!P$  किलोबाट imes t (घंटा) स्पष्ट है कि

1 किलोवाट-घंटा = 
$$10^3$$
 वाट  $\times$  3600 से =  $3.6 \times 10^6$  जूल

उदाहरण 13.4 एक वैद्युत तापक की शक्ति 800 बाट अकित है। अब (i) यदि बोल्टता 200 बोल्ट है तो तापक कितनी धारा लेगा तथा (ii)। लीटर पानी को 20° से से 100° से तक गर्म करने में कितना समय लगेगा ?

ह्न (i) 
$$= \frac{P}{V} = \frac{800 \text{ बाह}}{200 \text{ बोह्र}} = 4.0 \text{ ऐ}$$

(ii) Q == पानी का द्रव्यमान ×औसत विशिष्ट ऊष्मा ×तापवृद्धि

$$=100$$
 ग्राम  $\times 1$  कैलाँरी/ग्रा डि  $\times 80$  डि  $=80,000$  कैलाँरी  $=80000 < 4.2$  जून  $t=\frac{Q}{P}-\frac{80000 \times 4.2}{800}$  जून  $/$  म  $=420$  से

**उद**िहरण 13.5 एक किरोबाट के एक बैद्युत तापक का प्रतिरोध, नप्त अबस्था मे 40 ओम है। उसके सिरोपर विभवपात कितना होग<sup>7</sup>

हल

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R^2} R = \frac{V^2}{R}$$

#### 13.4 ताप के साथ प्रतिरोध का विचरण

(Variation of Resistence with Temperature)


पहले कहा जा चुका है कि किसी भी धातु मे परमाणु नियत स्थानों पर बद्ध रहते हैं। किन्तु वास्तव मे वे अचर नहीं होते, अपने-अपने मध्यमान नियत स्थानों के गिर्व कम्पन करते रहते हैं। धातु को गर्म करने पर उसके परमाणुओं की औमत कम्पन ऊर्जा बढ़ती है, और उनका कम्पन प्रवनतर हो जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनों तथा परमाणुओं के बीच सघट्टों की दर बढ़ती है, अतः प्रका मान कम होता है। वास्तव मे उच्चतर ताप पर इलेक्ट्रॉनों की ऊष्भीय चाल भी बढ़ जाती है, और इसके कारण भी संघट्टों के बीच का समय घटता है। सभीकरण (13.7) के अनुसार एका मान कम होने के फलस्वरूप चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है।

प्रयोगों से ज्ञात होता है कि प्रथम सन्निकटन में  $R_t = R_o (1 + \alpha t)$  ... (13.11) जिसमें  $R_o$  और  $R_t$  कमशः 0° और  $t^o$  में ताप पर चालक के प्रतिरोध है, और α को प्रतिरोधक का तापीय गुणांक कहते हैं। धातुओं के निए, जैमा ऊपर स्तापा है t में वृद्धि के साथ  $R_t$  बढ़ता है, अर्थान्  $\alpha$  एक घनात्मक गुणाक होता है। ताँवे के लिए इसका मान 0.0040 प्रति में है। कुछ

निश्रधातु भों के लिए—यथा कॉन्स्टेन्टन और मे गिनिन—а का मान बहुत कम है (≅0,00001 प्रति से॰)। इसी कारण मानक प्रतिरोधक बनाने में इनका उपयोग होता है। कार्बन और अन्य अर्धचालकों में यह गुणांक ऋणाटमक होता है, अर्थात् उनका प्रति रोध तापवृद्धि के साथ घटता है। वैद्गुत अपघट्यों में भी а ऋणाटमक होता है। इसका विवेचन इस पुस्तक की परिधि के बाहर है, किंतु समीकरण (13.7) से इतना तो देख ही सकते है कि संभवतः इन दशाओं में n की वृद्धि में घटाव की अपेक्षा तीव्रतर होती है।

## 13.5 ताप-वेद्युत प्रभाव (Thermo-electric Effect)

चित्र 13.7 में दो तार दिखाए गए हे जो सिरों A और Bपर जुड़े है ~एक ताँबे का है, दूसरा लोहे का। परिपथ में एक अल्प प्रतिरोध का धारामापी भी सम्मिलित




चित्र 137: एक ताप वैद्युत युग्म: A तप्त संघ, B शीत संघि

है। यदि संधि A को गर्म करे. और B को स्थिरताप पर बनाए रखें तो परिपथ में तीर द्वारा दिशा ति हा में एक अल्प विद्युतधारा प्रवाहित होती है। इसके अन्वेषक सी बैंक के नाम से इसको सी बैंक प्रभाव कहा जाता है। कोई दो असमान धातु उक्त प्रकार से जुड़े हों तो संधियों के बीच तापान्तर होने पर यह प्रभाव प्रकट होता है। मी बैंक ने अनेक धानुओं के युग्मों पर प्रयोग करके धानुओं का एक ऐसा श्रेणी कम प्राप्त किया कि उनमें से कोई दो धानुओं से युग्म बनाकर प्रयोग करें तो तप्त संधि पर धारा का प्रवाह इस श्रेणी में पहले आने वाली धानु से

बाद में आनेवाली धातु की ओर होगा । इस श्रेणी के कुछ पदार्थ इस कम मे हैं :  $B_{
m l}$ ,  $N_{
m l}$ ,  $P_{
m t}$ ,  $C_{
m u}$ ,  $R_{
m h}$ ,  $I_{
m r}$ ,  $F_{
m e}$ ,  $S_{
m b}$ 

इस प्रकार उत्पन्न विदयुतधारा को तापवैद्युत धारा कहते है। धानुओं के जिस युग्म से परिपथ वनता है उसे तापयुग्म या तापवैद्युत युग्म कहते है। स्पष्ट है कि तापवैद्युत धारा इसलिए प्रवाहित होती है कि परिपथ में विशुद्ध तापीय कारणों से कोई वि० वा० व० (विद्युत-वाहक वल) उत्पन्त हो जाता है। इसे तापवैद्युत वि०वा०व० कहते है, और विभवान्तर मापी यंत्र से उसे मापा जा सकता है। सामान्य प्रथा यह है कि एक संधि को किसी नियत ताप (यथा 0° से) पर वनाए रखते है, और दूसरी संधि के ताप परिवर्तन के साथ वि० वा० व० मापते जाते है। चित्र 13.8 में एक प्रतिरूप आरेख प्रदर्शित है।



चित्र 13.8: ताप के साथ ताप वैद्युत वि॰वा॰ब॰ का परिरमण

चित्र के अनुसार एक ताप  $t_1^\circ$  से पर अधिकतम वि० वा० व० प्राप्त होता है; इस ताप को उस ताप-वैद्युतयुग्म का उदासीन ताप कहते हैं और अधिक ताप बढ़ाने से एक ताप  $t_2^\circ$  से पर वि० वा० व० णून्य होकर फिर उलटी दिशा में बढ़ने लगता है। इस ताप को प्रतिलोमन ताप कहते हैं। इसका मान लाक्षणिक नहीं होता, बल्कि निम्नताप संधि के ताप पर निभर करता है। किंनु प्रायः यह उदासीन ताप से उतना ही उत्पर होता है जितना कि शीत संधि का ताप उदासीन ताम से नीचे होता है।  $C_0$ ,  $F_0$  तापयुग्म के लिए उदासीन ताप 300° में के लगभग होता है।

#### 13.6 तापवैद्युत-युग्म से ताप का मापन (Temperature Measurement by Thermocouples)

तापवैद्युत-युग्मों को व्यापकता से ताप मापन के लिए काम में लिया जाता है। यदि शीत सिंध का ताप नियत हो, तो किसी भी तापवैद्युत-युग्म में उत्पन्न वि॰ वा॰ व॰ केवल तप्त संधि के ताप पर ही निर्भर करता है। ताप की काफी बड़ी परास में यह वि॰ वा॰ व॰ तप्त सिंध के ताप का रेखिक फलन होता है। इस तथ्य का उपयोग तप्त संधि के स्थल के ताप को मापने में किया जा सकता है, यदि तापवैद्युत युग्म को पहले अंशांकित कर लें। यह अशांकन दो या तीन प्रामाणिक तापों पर वि॰ वा॰ व॰ मापकर किया जाता है। सामान्यत परिपथ में लगे धारामापी के पाठो को सीधे ही ताप पढ़ने के लिए अंशांकित कर लेते हैं।


ताप वैद्युत-युगम के तारों का चयन निर्िष्ट ताप पर निर्भर करता है। ताँबा-कान्स्टेन्टन का युग्म, जिसमें ताँबे और कान्स्टेन्टन नामक मिश्र धातु के तार होते हैं - 190° से 3000° से तक के ताप के लिए काम आता है। प्लेटिनम तथा प्लेटिनम-रोडियम के मिश्रधातु का युग्म 1600° से तक के ताप मापने के लिए उपयोगी होता है।

ताप मापने की युक्ति के रूप में ताप-वैद्युत-युग्म में अनेक विशिष्टताएँ है। यह काफी यथार्थ होता है। उदाहरणतः ताँवा-कान्स्टेन्टन का ताप-वैद्युत-युग्म प्रत्येक डिग्री तापांतर के लिए 40 माइकोवोल्ट वि० वा० व० देता है, यदि विभवातर 1 माइकोवोल्ट की यथार्थता से मापें तो तापान्तर मापने की यथार्थता 1/40 डिग्री हो जाती है। तापवैद्युत-युग्म की दूसरी विशिष्टता यह है कि परीक्षण सि का आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण बहुन छोटे-छोटे क्षेत्रों या कोटरों मे ताप मापने के लिए ये उपयुक्त होते हैं। परीक्षण सि का प्रव्यमान कम होने के कारण वह वातावरण से बहुत शीघ और अत्यन्त अल्प ऊष्मा लेकर तापीय संतुलन में आ जाती है। इस कारण पशुओं और कीड़ों के शरीर के विभिन्न भागों में ताप परिवर्तन मापने के निए तापयुग्मों का उपयोग होता है।

तापवैद्युत पुंज (Thermopile)

ताप वैद्युत-युग्म में स्थापित विश्वाब्ब बहुत कम होता है : कुछ मिलीवोल्ट की कोटि का। किंतु यदि अनेक तापवैद्युत युग्मों को श्रेणीबद्ध कम में संयोजित कर दें तो उनके विश्वाब्द विश्व कुड़ जाते हैं। ऐसे संयोजन को तापवैद्युत पुज कहते है । ऊष्मीय विकिरण को मापने में इनका उपयोग होता है।

चित्र 13.9 के अनुसार इसमें एकांतर संधियों का एक सेट A आपाती विकिरण के सामने रखा जाता है, और दूसरा सेट एक ऊष्मारोधी ढक्कन द्वारा आरक्षित



चित्र 13.9 : ताप वैद्युत पुंज

रहता है। खुले सिरों का समूह काला कर देते हैं ताकि आपाती विकिरण को श्रेष्टता से अवशोषित करे। इन तापयुग्मों में एंटीमनी और विस्मथ की पत्तियाँ काम में ली जाती है। संबद्ध धारामापी का विक्षंप आपाती विकि-रण की तीव्रता के अनुपात में होता है।

# 13.7 विद्युतधारा के चुम्बकीय प्रभाव (Magnetic Effects of Electric Current)

विद्युतधारा के चुम्बकीय प्रभावों की विवेचना से पहले हम वैद्युत और चुम्बकीय बलक्षेत्रों की प्रकृति पर विचार करेंगे। बल और बलक्षेत्र (The Force and the Field)
यदि एक पिंड दूसरे पर बल आरोपित करता है और
दूसरा पहले पर तो हम कहते है कि इन दो पिंडों में
परस्पर क्रिया होती है। उदाहरणतः पृथ्वी और चन्द्रमा
परस्पर क्रिया कर एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ये बल
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार होते हैं। दो
आवेशित पिंडों के बीच एक अन्य प्रकार की पारस्परिक
क्रिया होती है, जिसे वैद्युत पारस्परिक क्रिया कहते है।
एक आवेशित पिंड दूसरे पर जो बल लगाता है उसका
निर्णय कूलॉम के नियम के अनुसार होता है।

एक चुम्बक दूसरे चुम्बक पर जो वल लगाता है उससे भी हम परिचित है, इसे चुम्बकीय पारस्परिक किया कहते हैं। किनु वास्तव में यह कई प्रकार की पारस्परिक किया नहीं है। जैसा हम अभी देखेंगे, वैद्युत आवेशों के बीच स्थितिज अवस्था में जो कूलॉम बल लगता है उसके अतिरिक्त एक बल आवेशों की गतिशीलता के कारण भी लगता है। चुम्बकीय बल की व्याख्या गतिमान आवेशों के बीच लगने वाले इस अतिरिक्त बल के आधार पर की जाती है। आवेशों के बीच इन दोनों प्रकार के बलों की उभयनिष्ट पारस्परिक किया को विद्युत चुम्बकीय पारस्परिक किया कहते हैं, जो एक सार्थक नाम है।


गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुम्बकीय पारस्परिक कियाओं में एक बात उभयनिष्ट है: 'दूर से होने वाली किया' की। एक पिड से दूसरे पर बल का आरोपण बिना सीधे सम्वकं के होता है। विपर्यास्ततः, अधिकांश बल, जिनका हमे दैनिक अनुभव होता है, सीधे भौतिक संपर्क रो उत्पन्न होते लगते हैं—यथा किसी पिड को धक्श देना, डोरी को खींचना, आदि। तो गुरुत्वीय, वैद्युत और चुम्बकीय बल एक वस्तु से दूसरी तक कैसे पहुंच जाते है।


बीच में रिक्त स्थान होते हुए दो वस्तुओं के बीच परस्पर किया होने को घटना समझने के लिए 'बलक्षेत्र' की करपना सहायक होती है। इसे हम दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के उदाहरण से समझेंगे। इस प्रायोगिक सत्य को समझने के लिए कि दूरस्थ आवेश

परस्पर वल लगाते है, हम यह कहते है कि एक आवेश अपने चारों ओर के स्थान में एक वैद्युत बलक्षेत्र उत्पन्न कर देता है, और यह बलक्षेत्र दूसरे आवेश पर किया करके उस पर बल पैदा करता है। क्योंकि बल पारस्परिक होता है, इसलिए दूसरा आवेश भी वैद्युत बलक्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके प्रभाव मे पहला आवेश बल अनुभव करता है। इस प्रकार दो आवेशों के बीच पारस्परिक किया में हम 'बलक्षेत्र' को मध्यस्थ के रूप में डाल देते है।

इसी प्रकार दो द्रव्यमान पिडों के बीच गुरुत्वीय बलक्षेत्र और दो चुम्बकों के बीच चुम्बकीय बलक्षेत्र की मध्यस्थता से पारस्परिक किया का होना समझ सकते है। किनु, जैसा हम बाद में बतलायेंगे, चुम्बकीय बलक्षेत्र गति-शील आवेशों से उत्पन्न होता है।

चुम्बकीय बलक्षेत्र (The Magnetic Field) मान





चित्र 13 10 (a): किसी परीक्षण आवेश पर स्थिर आवेश के कारण बल (b) किसी परीक्षण आवेश पर गतिशील आवेश के कारण बल (VLLC)

लीजिए एक आवेश q आकाश में किसी विंदु पर स्थित है। वह अपने चारों ओर बैंद्युत वलक्षेत्र उत्पन्न करता है। हम q को स्रोत आवेश कहेंगे। यदि एक अन्य आवेश q जिसे हम परीक्षण आवेश कहेंगे, इस वलक्षेत्र में किसी विंदु पर रखा है (चिंत 13.10 a), तो उस पर लगने वाला बल—

 $F{=}q_{o}E$  ...(13.12) जिसमें E उस विंदु पर वैद्युत बलक्षेत्र हैं ।

E का मान स्रोत आवेश पर किस प्रकार निर्भर है यह जानने के लिए हम q और  $q_0$  के वीच लगने वाले बल F का कुलॉम सूत काम लेते है।

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{q}\mathbf{q}_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \overset{\Lambda}{\mathbf{r}} \qquad \cdots (13.13)$$

जिसमें  $\hat{\mathbf{r}}$  आवेश  $\mathbf{q}$  से  $\mathbf{q}$ 0 की ओर एकांक सिंदिश (वेक्टर) है और  $\epsilon_0$  (=8.85 ×  $10^{-12}$  कू'/न्यू मी²) मुक्त आकाश का परावैद्युतांक है। इस प्रकार  $\mathbf{q}$  के कारण  $\mathbf{q}_0$  की स्थित पर बलक्षेत्र  $\mathbf{E}$  का मान यह होगा —

$$E = \frac{q}{4\pi t \epsilon_0 r^2 r} \qquad \cdots (13.14)$$

उपरोक्त विवेचन में बलक्षेत्र का स्रोत एक स्थिर आवेश था। यदि आवेश q गितशील हो (चित्र 13.10 b), तब भी स्थिर आवेश q0 पर बल  $F=q_0E$  द्वारा ही व्यक्त होगा, जहाँ E वह बलक्षेत्र हैं जो आवेश q द्वारा  $q_0$  की स्थित पर प्रेक्षण के समय उत्पन्न होता हैं। यदि q का वेग अधिक न हो \* तो इस बलक्षेत्र का मान वही होता हैं जो स्थिर q के लिए यथा समीकरण (13.14)।

वैद्युत बलक्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है अर्थात् यदि किसी बिन्दु पर अनेक स्रोतों से वैद्युत बलक्षेत्र उत्पन्न होते हैं तो परिणामी बलक्षेत्र उन सब बलक्षेत्रों के सदिश योग के बरावर होता है।


बल का समीकरण  $\mathbf{F} = \mathbf{q_o} \mathbf{E}$  हमें स्नोतों के ज्ञान की आवश्यकता के बिना किसी विंदु पर वैद्युत बलक्षेत्र  $\mathbf{E}$ 

<sup>\*</sup> यदि तू का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में नगण्य न हो, तो बलक्षेत्र कुछ जटिल स्वरूप का हो जाता है। किंतु हम इसके विस्तृत विवरण में नहीं जाएंगे।

निर्धारित करने में सहायक होता है। यदि विचाराधीन बिंदु पर एक परीक्षण आवेश वल का अनुभव करे, तो हम कहते है कि वहाँ वैद्युत बलक्षेत्र उपस्थित है। यलक्षेत्र की तीव्रता अनुभवित वल और परीक्षण आवेश के अन्पात के बराबर होती है और वलक्षेत्र की दिशा वही होती है जो घनारमक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की होती है। सांकेतिक भाषा मे

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{\mathbf{q}_o} \qquad \cdots (13.15)$$

वैद्युत बलक्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण गुण यह होता है कि उसके द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता अर्थात् वैद्युत बलक्षेत्र E के कारण परीक्षण आवेश  $q_0$  पर लगने वाला बल  $q_0$  E ही होगा, चाहे आवेश  $q_0$  स्थिर हो या गतिशील।



चित्र 13.11 (a) : दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुम्बकीय पारस्परिक किया (b) किसी इले- क्ट्रॉन पुंज का चुम्बकीय बलक्षेत्र में विक्षेपण

चुम्बकीय बलक्षेत्र की परिभाषा (The Definition of Magnetic Field)

प्रयोग बताते है कि दो समांतर तार यदि एक ही दिशा में विद्युतधारा ले जाते है तो उनके बीच पारस्परिक आकर्षण होता है (चित्र 13.11 a)। यह धाराएँ विपरीत दिशा में हों तो प्रतिकर्षण होता है। यह परिकल्पना सुविधाप्रद होती है कि प्रत्येक धारा अपने चहुँ ओर किसी प्रकार का बलक्षेत्र उत्पन्न करती है और दूसरी धारा इस बलक्षेत्र में बन का अनुभव करती है। इस बलक्षेत्र की प्रकृति पर विचार करना उपयोगी होगा।

यह बलक्षेत्र स्थिरवैद्युतीय (कूलाँम प्रकार का) नहीं हो सकता, क्योंकि तारों में इलेक्ट्रॉन और धन आयन बरावर संख्या में हैं, और फलतः उनका प्रभावी आवेश शून्य है। यदि हम किसी एक तार की जगह कोई आवेशित पिंड रख दे तो वह बल का अनुभव नहीं करता, अतः यह भी स्पष्ट है कि दूसरे तार की धारा से उत्पन्न बलक्षेत्र स्थिर आवेशों से परस्पर किया नहीं करता।

साथ ही यदि एक तार की विद्युतधारा बन्द कर दें तो पारस्परिक क्रिया समाप्त हो जाती है। यद्यपि दूसरे तार को धारा और उससे उत्पन्न बलक्षेत्र अब भी उप-स्थित हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि किसी धारा से उत्पन्न बलक्षेत्र दूसरे तार से तभी किया करता हैजब उसमें धारा उपस्थित हो, अर्थात् उसमे आवेश का प्रवाह होता हो।


यह देखने के लिए कि बलक्षेत्र की किया केवल किसी चालक में गितशील आवेशों पर ही लगती है या स्वतंत्र रूप से गितशील आवेशों पर भी लगती है, हम किसी एक तार की जगह एक निर्वातित विसर्जन निलका लेते हैं (चित्र 13.11 b)। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पुंज भी विक्षेपित हो जाता है (अर्थात् गितशील आवेशों पर बल लगता है)।

एक और महत्वपूर्ण बात हम देखते है: धारावाही तार की लम्बाई के सापेक्ष यदि इलेक्ट्रॉन पुज की दिशा बदलते जाए, तो विक्षेप का परिमाण बदलता जाता है, एक विशिष्ट दिशा में रखने पर विक्षेप शून्य हो जाता है और उसके अभिलम्ब दिशा में पुंज चल रहा हो तो विक्षेप अधिकतम हो जाता है। साथ ही एक नियत अवस्था में विक्षेप का परिमाण इलेक्ट्रॉनों की चाल के अनुपात में पाया जाता है। इस प्रकार विद्युतधारा से उत्पन्न बल क्षेत्र ऐसा है कि वह गतिशील आवेश पर बल लगाता है और इस बल का परिमाण आवेश के वेग पर (अर्थात् चाल और दिशा दोनों पर) निर्भर करता है। इस बलक्षेत्र को हम चुम्बकीय बलक्षेत्र कहते है और इसके लिए प्रतीक B का प्रयोग करते है। इसके (B) द्वारा किसी आवेश पर उत्पन्न बल उसके वेग पर निर्भर होता है।

यदि हम उस दिशा को चुम्बकीय बलक्षेत्र की दिशा मान के जिसके समान्तर चलने वाले आवेश पर बल का मान शून्य हो, तो इस दिशा से  $\phi$  कोण पर  $\mathbf{v}$  वेग से चलने वाले आवेश  $\mathbf{q}$  पर बल का मान

 $F = qvB \sin \phi$  ....(13.16) होता है। यह भी पाया जाता है कि वल F की दिशा B और V दोनों के अभिलम्ब होती है। सदिश संकेतों मे इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते है

$$\mathbf{F} = \mathbf{q} \ (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \qquad \dots (13.17)$$



चित्र 13.12 : किसी चुम्बकीय बलक्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल की दिशा

F, v और B का सम्बन्ध चित्र 13,12 में दिखाया गया है। प्रथानुसार v को B की दिशा में घुमाने पर दक्षिण-वर्ती पेच जिधर बढ़ेगा वह F की दिशा होगी। यदि v और B, X-Y तल मे हो (जैसा चित्र मे है) तो F Z-दिशा में इंगित करेगा (इलेक्ट्रॉनों के लिए q ऋणात्मक होने के कारण F की दिशा  $v \times B$  की दिशा से विपरीत होगी।

B का मात्रक (Unit of B) चुम्बकीय वलक्षेत्र B का मात्रक टेस्ला कहलाता है। समीकरण

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{F}}{\mathbf{q} \ \mathbf{v} \ \sin \phi} \qquad \dots (13.18)$$

में यदि r=1 न्यूटन, q=1 कूलॉम, v=1 मीटर/सेकंड और  $\phi=90^\circ$  तो

अथित् 1 कूलॉम का आवेश 1 मीटर/सेकंड की चाल से 1 टेस्ला चुम्बकीय वलक्षेत्र की अभिलम्ब दिशा में चले तो उस पर 1 न्यूटन बल लगेगा।

1 टेस्ला का बलक्षेत्र काफी प्रवल चुम्वकीय बलक्षेत्र होता है। सामान्य स्थायी चुम्बकों का बलक्षेत्र निकटस्थ स्थानों पर 0.1 टेस्ला की कोटि का होता है। पृथ्वी का चुम्बकीय बलक्षत्र पृथ्वी के पृष्ठ पर≃5 × 10- <sup>5</sup> टेस्ला होता है। प्रायः चुम्बकीय क्षेत्रों को गास मे व्यक्त किया जाता है:

1 गास=10-⁴ टेस्ला

कुछ पुस्तकों मे B को चुम्बकीयप्रेरण भी कहा जाता है।

चुम्बकीय बलक्षेत्र का स्रोत (Source of Magnetic Field): हम देख चुके हैं कि धारावाही तार से चुम्बकीय बलक्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि धारा को बन्द कर दें तो चुम्बकीय बलक्षेत्र लुप्त हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि चुम्बकीय बलक्षेत्र का स्रोत तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। और भी सार्व रूप से कहा जा सकता है कि गतिशील आवेण चुम्बकीय बलक्षेत्र का स्रोत हैं।

वास्तव में तार में धारा न होने पर भी इलेक्ट्रॉनों में ऊष्मीय गृति होती है। इस कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चुम्बकीय बलक्षेत्र उत्पन्न करता है, किन्तु विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की गतियाँ यदृच्छ होने के कारण कुल चुम्बकीय बलक्षेत्र शून्य हो जाता है।

#### 13.8 बायो-सावर्त नियम—कुछ धारा वित-रणों से उत्पन्न चुम्बकीय बलक्षेत्र (Biot-Savart Law-Magnetic Field due to Some Current Distributions)


प्रत्येक गितशील आवेश से चुम्बकीय बलक्षेत्र उत्पन्न होता है। किंतु प्राय: हमारी रुचि अकेले आवेश से उत्पन्न बलक्षेत्र में नहीं होती, किसी चालक में प्रवाहित धारा के बलक्षेत्र में होती है। चालक में प्रवाहित प्रत्येक आवेश चुम्बकीय बलक्षेत्र में अंशदान करता है। प्रयोग बताता है कि B की दिशा और परिमाण विद्युत धारा की दिशा और प्रेक्षण बिन्दु की सापेक्ष स्थित पर निर्भर करते है। सुविधाजनक यह होता है कि चालक के किसी भी छोटे अंश को धारा-खंड मानकर उसके चुम्बकीय बलक्षेत्र पर विचार करें।

चित्र 13.13 में एक प्रतिरूपी धाराखंड वताया गया है जिसकी लम्बाई dl है और जिसमे धारा I प्रवाहित हो रही है। विचाराधीन विन्दु P पर इस धाराखंड से उत्पन्न चुम्बकीय बलक्षेत्र dB के लिए बायो और सावर्त का नियम \* इस प्रकार है:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{I} \frac{d\mathbf{I} \times \mathbf{r}}{\mathbf{r}^3} \qquad \cdots (13.19)$$

जिसमे  $\mu_0$  एक स्थिरांक है, जो निर्वात की चुम्बक-शीलता कहलाती है। ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  वेबर/ऐ मी  $\dot{r}$ ) और r धाराखंड के सापेक्ष p का स्थिति सदिश है। यदि dl और r के बीच का कोण  $\phi$  हो, तो dB के मान का सूत्र होगा

$$dB = \mu_0 \frac{I dI \sin\phi}{4\pi r^2} \qquad \cdots (13.20)$$



चित्र 13.13 : बायो-सावर्त का नियम


और  $d\mathbf{B}$  की दिशा सिंदश  $d\mathbf{l} \times \mathbf{r}$  के समान होगी। चित्र 13.13 में  $\mathbf{P}$  पर  $d\mathbf{B}$  की दिशा पृष्ठ के अभिलम्ब और भीतर की ओर होगी। विद्युतधाराओं के नियमित ज्यामितीय स्वरूपों के लिए बायो और सावर्त नियम के उपयोग से कुल बलक्षेत्र  $\mathbf{B}$  की गणना सरलता से हो सकती है।

वृत्ताकार कुंडली के केन्द्र पर बलक्षेत्र (Field at the Centre of a Circular Coil) त्रिज्या r के एक वृत्ताकार लूप पर विवार कीजिए जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है (चित्र 13.14)। लूप के केन्द्र पर चुम्बकीय बलक्षेत्र ज्ञात करना है।

लूप के dl लम्बाई के एक अंश पर विचार करें। उसके कारण केन्द्र O पर चुम्बकीय बलक्षेत्र dB का मान

<sup>\*</sup> वायो और सावर्त ने यह नियम सन् 1820 में आनुभविक आधार पर प्राप्त किया था, ताकि विद्युतघारा के चुम्बकीय प्रभाव के अनेक प्रयोगो की सुसगत व्याख्या हो सके।

<sup>† 1</sup> वेबर/मी'=[ टेस्ला ।



चित्र 13-14: वृत्ताकार धारा के केन्द्र पर चुम्बकीय बलक्षेत्र

वायो और सावर्त के नियम से यह होगा:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \quad \frac{\mathbf{I}.d\mathbf{I} \times \mathbf{r}}{\mathbf{r}^3}$$

अब  $d_1$  और r पृष्ठ के तल में है, और इनके बीच का कोण 90° है। अत:  $d\mathbf{B}$  की दिशा पृष्ठ के अभिलम्ब होगी, और मान होगा

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 \mathbf{I} d\mathbf{I}}{4\pi r^2} \qquad ...(13.21)$$


लूप के प्रत्येक खण्ड के लिए dB की दिशा एक ही होगी। अतः पूरे लूप के लिए

$$\mathbf{B} = \int d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \int d\mathbf{I}$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \cdot 2^{\pi r} = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

क्योंकि एक लूप की परिधि  $2\pi r$  है। यदि लूप के बजाय एक कुंडली हो जिसमें n घेरे हों, तो बलक्षेत्र n गुना हो जाएगा।

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 \text{ In}}{2\mathbf{r}} \qquad \cdots (13.22)$$

वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर बलक्षेत्र (Field on the Axis of the Circular Coil) कुंडली के अक्ष पर केन्द्र से X दूरी पर चुम्बकीय बलक्षेत्र इस प्रकार होता है—




चित्र 13.15 : वृत्ताकार धारा के कारण च्म्बकीय बलरेखाएं

$$B = \frac{\mu_0 \ln}{2} \frac{r^2}{(r^2 + x^2)^{3/2}} \dots (13.23)$$

इसकी उपपत्ति हम नहीं देगे। बलरेखाओं का स्वरूप चित्र 13.15 में दिया है। अक्षीय बिंदु पर बलरेखा अक्ष से संपाती होती है।

परिचालिका के कारण बलक्षेत्र (Field due to a Solenoid) किसी वेलनाकार ढाँचे पर कुंडली लिपटी




चित्र 13.16: परिनालिका के कारण चुम्बकीय बलरेखाएं

हो तो उसे परिनालिका कहते हैं। चित्र 13.6 में धारा-वाही परिनालिका का चुम्वकीय क्षेत्र दिखाया गया है। यदि कुंडली में बेलन की प्रति एकांक लम्बाई में n चक्कर हों, और उसमे धारा I प्रवाहित हो रही हो, तो परिना-लिका के भीतर सर्वंत्र ही चुम्बकीय बलक्षेत्र लगभग एक- समान और अक्ष के समांतर होता है, और उसका मान यह होता है—

 $B=p_0$  In ...(13.24) इसमें यह मान्यता है कि वेष्ठन की कुल मोटाई बेलन की मिज्या से अत्यन्त अधिक है।

ऋजुरेखी विद्युतधारा के कारण बलक्षेत्र (Field due to a Straight Current) चित्र 13.17 में एक



चित्र 13.17: ऋजुधारा के कारण चुम्बकीय बलरेखाएं

ऋजुरेखी तार में प्रवाहित धारा के चुम्बकीय बलक्षेत्र की बलरेखाएँ प्रदिश्ति है। ये तार के अक्ष के अभिलम्ब तलों में सममित वृत्तों के रूप में होती है। धारा I हो तो तार से r दूरी के बिंदु पर चुम्बकीय वलक्षेत्र का मान होता है।

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 \mathbf{I}}{2\pi \mathbf{r}} \qquad \cdots (13.25)$$

बलक्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें ? (How to Find out Field Direction) उपरोक्त प्रकरणों में चुम्ब-कीय बलक्षेत्र की दिणा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित नियम उपयोगी है—

- (i) वृताकार धारा के लिए: अपने दाहिने हाथ की उँगलियाँ मोड़कर धारा की दिशा से मिलाइए, तो उठा हुआ कँगूठा बलक्षेत्र की दिशा बताएगा।
- (ii) ऋजुरेखी धारा के लिए: तार को दाहिने हाथ से ऐसे पकड़िए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर हो

तो चुम्बकीय बलरेखाएँ मुड़ी हुई उँगलियों की दिशा में तार के चारों ओर जाएंगी।

उदाहरण 13.6 एक वृत्ताकार कुंडली की तिज्या 0.1 मी है, उसमें चक्कर 200 हैं। यदि उसमें 5 ऐ धारा प्रवाहित हो तो चुम्बकीय बलक्षेत्र की गणना की जिए (i) अक्ष पर कुंडली के केन्द्र से 0.2 मी दूर स्थित बिंदु पर, (ii) कुंडली के केन्द्र पर।


हल

(i) 
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 n \mathbf{I}}{2} \frac{\mathbf{r}^2}{(\mathbf{r}^2 + \mathbf{x}^2)^3/2}$$
 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  वेबर/ऐ मी,  $n = 200$ ,  $\mathbf{r} = 0.1$  मी
 $\mathbf{x} = 0.2$  मी,  $\mathbf{I} = 5$  ऐ
$$\therefore \mathbf{B} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 200 \times 5}{2} \times \frac{(0.1)^2}{[(0.1)^2 + (0.2)^2]^3/2}$$
वेबर
 $\frac{3}{4}$ 

= 
$$5.62 \times 10^{-4}$$
 टेस्ला
(ii)  $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 \text{nI}}{2\text{r}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 200 \times 5}{2 \times 0.1}$ 
=  $62.8 \times 10^{-4}$  टेस्ला

#### 13.9 एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में आवेश्वित कण की गति (Motion of a Charged Particle in a Magnetic field)

चित्र 13.18 में m द्रव्यमान और q आवेश का एक कण B तीव्रता के एक चुम्बकीय बलक्षेत्र में v वेग से गित्रिशील है। आवेश द्वारा अनुभवित बल  $F = q(v \times B)$  है। किंतु p की दिशा v से अभिलम्ब होती है, इसलिए चुम्बकीय बल न तो आवेश को त्वरित करेगा न अव-मंदित, अतः वह केवल उसकी गित की दिशा बदलेगा। कण अचर चाल से गित करेगा, और उसका पथ निरंतर विचलन के फलस्बरूप ऐसा बदलेगा कि वह वृत्ताकार हो जायगा। यदि v और B परस्पर लम्बवत हों तो बल का मान qv B होगा, और यदि ऐसा न हो तो v का B के लम्बवत घटक v' और समान्तर घटक v'' लेना



चित्र 13.18: एकसमान चुम्बकीय बलक्षेत्र में आविष्ट कण की गति

होगा — बल qv'B के कारण वृत्तीय गित होगी, और v'' के कारण बल नहीं लगेगा इसलिए यह घटक स्थिर रहेगा। दोनों बलों के सम्मिलित प्रभाव से कण का पथ वृत्ताकार होगा।

 $\mathbf{v}$  को  $\mathbf{B}$  के लम्बवत माने तो बल  $\mathbf{q}\mathbf{v}\mathbf{B}$  के द्वारा त्वरण  $\mathbf{q}\mathbf{v}\mathbf{B}/\mathbf{m}$  होगा और इसकी दिशा सदा  $\mathbf{v}$  से लम्बवत होगी। यदि कण  $\mathbf{r}$  त्विज्या के वृत्त मे इस त्वरण के कारण गति करता है, तो अभिकेन्द्र त्वरण  $\frac{\mathbf{v}^2}{\mathbf{r}}$  से तुलना करने पर

$$\frac{qvB}{m} = \frac{v^2}{r} \qquad \cdots (13.26)$$

यह वृत्त B के अभिलम्ब तल में होगा। आवेशित कर्णों की गित (फलतः गितज ऊर्जा) ज्ञात करने के लिए इस सूद्र का व्यापक उपयोग करते हैं।

उदाहरण 13.7 एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में यदि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में गति करते हों और 10<sup>-9</sup> सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हों तो चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हल

पथ वृत्तीय है, अत. v की दिशा B से लम्बवत होनी चाहिए। सूत्र (13.26) से

$$r = \frac{vm}{qB}$$

एक चक्कर को पूरा करने का समय

$$T = \frac{2\pi r}{v} - \frac{2\pi m}{qB}$$

$$\therefore B = 2\pi m/qT$$


$$m = 9.1 \times 10^{-31}$$
 किया,  $v = 1.6 \times 10^{-10}$  क्,  $T = 10^{-p}$  से

$$\therefore B = \frac{2\pi \times 9.1 \times 10^{-91}}{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-9}} = 3.6 \times 10^{-2}$$
 टेस्ला

उल्लेखनीय है कि T का मान v पर निर्भर नहीं करता ।

#### 13.10 धारावाही चालक पर चुम्बकीय क्षेत्र में बल (Force on a Current Carrying Conductor)

यदि धारावाही चालक को चुम्बकीय क्षेत्र में रखें (चित्र 13.19) तो चालक में गतिशील स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों



चित्र 13.19: घारावाही तार पर चुम्बकीय क्षेत्र में बल

पर लगने वाला बल चालक पर लगता है। घारा का मान होता है।

I=enAva

जिसमें n चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की घनता है,  $v_d$  इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, और A चालक का काट क्षेत्रफल है।

अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल  $(-e)(v_d \times B)$ लगता है। चालक की dl लम्बाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या  $n\Lambda dl$  होगी, अतः चालक के dl खण्ड पर अनुभवित बल

$$dF = nAdl (-e) (v_d \times B)$$
  
=  $-nAe (dl v_d \times B)$ 


यदि हम dl को सदिश मानें और विद्युतधारा की दिशा मे धनात्मक ले, तो  $\mathbf{v_d}$  की दिशा dl के विपरीत होगी। फलत dl  $\mathbf{v_d}$  को  $\rightarrow dl$   $\mathbf{v_d}$  लिया जायगा। फलतः

यदि चालक ऋजुरेखी हो और चुम्बकीय क्षेत्र B एक समान हो तो । लम्बाई के चालक पर बल होगा

 $F=I \ (I \times B)$  .... (13.28) यदि चालक की लम्बाई B के समांतर हो तो F=0, यदि अभिलम्ब हो, जैसा चिन्न 13.19 में है, तो बल का मान

F=IIB ...(13.29) होगा। यदि I ऐंपियर में, I मीटर में और B टेस्ला में लें, तो F का मान न्यूटन में होगा। बल की दिशा I और B दोनों के अभिलम्ब होगी। सिंदशों F,I और B का सम्बन्ध वामहस्त नियम से व्यक्त होता है। बाएं हाथ का अँगूठा और निकटस्थ दो अँगुलियाँ परस्पर लम्बवत रिखए, और प्रथम अंगुली को चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्य अँगुली को धारा की दिशा में रिखए, तो चालक पर लगने वाला बल अँगूठे की दिशा में होगा।

समांतर धारावाही तारों के बीच बल (Force Between Parallel Wires Carrying Current) मान लीजिए AB और CD दो लम्बे समांतर तार हैं (चित्र



चित्र 13.20: समांतर घाराओं के बीच लगने वाले बल की गणना

13.20) जिनके बीच दूरी  $_{r}$  है। तो CD में प्रवाहित धारा  $I_{2}$  के कारण तार के किसी बिंदु P पर चुम्बकीय बलक्षेत्र होगा—

$$B = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r}$$

यह बलक्षेत्र AB के अभिलम्ब और इस पुस्तक के पृष्ठ से बाहर निकलता हुआ होगा। तार AB की L मीटर लम्बाई पर वल होगा  $I_1LB$  (सूत्र 13.28 से), अतः प्रति मीटर के लिए वल होगा।

$$F = I_1 B = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$$

जिसमें  $I_1$  तार AB में प्रवाहित धारा है। यह बल AB तथा बलक्षेत्र B दोनों के अभिलम्ब होगा; अतः इस पुस्तक के पृष्ठ के तल में होगा। धाराएँ एक ही दिशा में हों तो AB पर बल CD की ओर होगा, अन्यथा यह प्रतिकर्षण बल होगा। यदि  $I_1$  तथा  $I_2$  ऐम्पियर में और r मीटर में हो, तो F न्यूटन/मीटर में होगा\*।

<sup>\*</sup> इस सूत्र से  $\mu_o$  का मासक न्यूटन/ $(\tilde{\mathbf{v}})^2$  प्राप्त होता है। पहले इसे वेवर 1  $\tilde{\mathbf{v}}$  मी बता चुके हैं। इस प्रकार 1 वेबर =1 न्यू मी  $\tilde{\mathbf{v}}$ 

#### ऐस्पियर की परिभाषा (Definition of Ampere)

यदि  $I_1 = I_2 = 1$  ऐम्पियर, और r = 1 मीटर, तो

$$F = \frac{\mu_o}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$$
 न्यूटन/मीटर

यह ऐम्पियर को परिभाषित करने का आधार है। यदि निर्वात में दो अनंत लम्बाई के, और नगण्य काट क्षेत्रफल के, तार 1 मीटर दूरी पर समांतर लगे हों, और दोनों मे बराबर बहने वाली विद्युतधारा के कारण प्रत्येक तार पर  $2 \times 10^{-7}$  न्यूटन प्रति मीटर बल अनुभवित हो, तो उस विद्युतधारा को 1 ऐम्पियर कहेंगे।


उदाहरण 13.8 यदि दो लंबे समांतर तारों में घाराएँ 3 ऐ और 4 ऐ विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हों, और तारों के बीच की दूरी 10 सेमी हो, तो तारों के बीच पारस्परिक बल की गणना कीजिए।

#### हल

विपरीत दिशाश्रों के कारण पारस्परिक बल प्रतिकर्पण का होगा। बल का मान

## 13.11 घारावाही कुंडली पर चुम्बकीय क्षेत्र के कारण बल-आघूर्ण (Torque on a Current Carrying Coil in a Magnetic

मान लीजिए किसी एकसमान क्षेतिज चुम्बकीय बल-क्षेत्र B मे एक आयताकार तार का लूप ABCD ऊर्घ्वाघर लटका हुआ है, और लूप का तल बलक्षेत्र के समांतर (चित्र 13.21 a) है। तार में घारा I तीरिचन्हों की दिशा में वह रही हो तो उसकी दोनों ऊर्घ्व मुजाओं AB तथा BC पर बल F=IBI लगेगा, जहाँ 1 लूप की ऊर्घ्व मुजा की लम्बाई है। बाए हाथ के नियम से AB पर बल इस पुस्तक के कागज के पष्ठ के अंदर और BC



चित्र 13.21 : एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में थस्ति कुंडली पर बल-आपूर्ण

पर कागज के पृष्ठ के बाहर की ओर होगा। लूप की एक अनुप्रस्थ काट को ऊपर से देखने पर जैसा लगेगा वह चित्र (13.21 b) में दिखाया गया है। इसमें चिन्ह ⊙ पर घारा कागज से बाहर आ रही है और चिन्ह +पर घारा कागज के भीतर जा रही है। छोटे तीरचिन्ह इन घाराओं के वाहक तारों पर लगने वाले बल व्यक्त करते है।

ये बल एक बल-युग्म बनाते हैं, और लूप पर लगने वाले इस बल-युग्म का आघूर्ण होगा।

$$\tau = IBI \times b = IBA$$
 ...(13.30) जिसमें  $b$  लूप की क्षैतिज भुजा की लम्बाई है, और  $1 \times b = A$  लूप का क्षेत्रफल है।

लूप की घारा पर चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित इस बल आधुर्ण के कारण लूप घूमेगा। ऊर्ध्व भुजाओं पर बल IB1 सदा बने रहेंगे, किन्तु बल-युग्म का आयूर्ण बदलेगा, क्योंकि लूप का तल बलक्षेत्र से कोण  $\theta$  बनाए तो बलो के बीच की दूरी  $b\cos\theta$  हो जाती है (चित्र 13.21 c)। फलत: सार्वरूप में

au=I  $BI \times b$   $\cos \theta = I$   $BA\cos \theta$  यदि एकाकी लूप के बदले n देण्डनों की कुंडली हो तो  $\tau=IBAn\cos \theta$  ...(13.31) स्पष्ट है कि कुंडली का तल जब बलक्षेत्र से लम्बबत हो जाएगा तो बलयुग्म का मान शून्य हो जाएगा (चित्र 13.21 d)।


क्षैतिज भुजाओं AB और CD पर लगने वाले बलों पर भी विचार उचित है। कुंडली का तल चुम्बकीय क्षेत्र के समान्तर हो ( $\theta=0^\circ$ ) तब ये भुजाएँ क्षेत्र के समान्तर होंगी, फलत: इन पर बल शून्य होगा। यह दिखाया जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का कुंडली पर कुल प्रभाव समीकरण (13.31) से व्यक्त बल-आधूणं ही होता है। यह सिद्ध कर सकते है कि यह बल-आधूणं सभी ज्यामितीय स्वरूप की कुंडलियों के लिए लागू होता है;  $\{A$  कुंडली का क्षेत्रफल होना चाहिए।


## कुंडली की संतुलन स्थिति (Equilibrium Position of the Coil)

यि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह बल आधूर्ण के अंतर्गत घूमेगी। जब उसका तल चुंवकीय क्षेत्र से अभिलम्ब ( $\theta = 90^\circ$ ) हो जायगा, तो बल-आघूर्ण घून्य हो जायगा। किन्तु घूर्णीय गतिज ऊर्जा के कारण कुंडली इससे आगे भी घूम जाएगी। तब पहले से विपरीत दिशा में बल-आधूर्ण लगना प्रारंभ हो जाएगा; यह कुंडली की कोणीय गति को रोकेगा और फिर कुंडली को वापिस  $0 = 90^\circ$  की ओर लाएगा। इसी प्रकार कुंडली कोणीय कंदन करेगी। अंतत: घर्षण में ऊर्जा क्षय के कारण कुंडली  $0 = 90^\circ$  पर स्थिर हो जायगी, अर्थात् उसका तल बलक्षेत्र से अभिलम्ब हो जायगा।

#### 13.12 चल-चुम्बक धारामापी (The Moving Coil Galvanometer)

चित्र 13.22 मे प्रदर्शित व्यवस्था पर विचार कीजिए।





चित्र 13.22:(a) चल-कुंडली धारामापी: F निलंबन तंतु, M दर्पण, W कुंडली, C नरम लौह कोड़, Sp स्प्रिंग, NS चुम्बक

(5)

#### (b) ध्रवाग्रों के बीच त्रिज्यीय बलक्षेत्र

एक नालदार स्थायी चुम्बक के ध्रुवाग्र बेलनाकार हैं, जिनके बीच नर्म लोहें का बेलन स्थित है। ध्रुवाग्र और बेलन के बीच चुम्बकीय बल-रेखाएँ विज्यीय हो जाती हैं (चित्र 13.22 b)। एक धात्वीय फ्रेम पर पतले तार

के अनेक वेष्ठनों से बनी एक कुंडली उपरोक्त चुम्बकीय बलक्षेत्र में एक एंठन-तार द्वारा लटका दी जाती है। यह धुवाग्रों और बेलन के बीच के स्थल में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। उल्लेखनीय है कि कुंडली की कोई भी कोणीय स्थित हो, उसका तल सदा ही बलरेखाओं के समांतर रहेगा, क्योंकि बलरेखाएं त्रिज्यीय है। फलतः कुंडली में घारा I प्रवाहित हो, तो बल-आघूण सदा यही रहेगा—र=IBAn जिसमे कुंडली का क्षेत्रफल A है। वेष्ठन-संख्या n, और ध्रुवाग्र तथा बेलन के बीच के स्थल में चुंबकीय बल-क्षेत्र B है।


इस बल-आघूण के कारण कुंडली घूमेगी और जिस तंतु से वह लटकी है उसमें ऐंठन के कारण एक प्रत्यानयन आघूण पैदा होगा। यदि तंतु मे एकांक ऐंठन से उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन आघूण C हो, तो यह ऐंठन स्थिराँक कहलाता है। संतुलन की स्थिति में ऐंठन  $\theta$  पर कुंडली रुके तो प्रत्यानयन आघूण  $C\theta$  और विक्षेपक आघूण बरा- बर होंगे।

 $C_{\theta} = IBAn$ 

या 
$$\theta = \frac{BAnI}{C}$$
 ...(13.32)

इस प्रकार कुंडली का विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है।

ऊपर वर्णित युक्ति धारा मापने की आधारभूत युक्ति




चित्र 13.23: कीलिकतक कुंडली वाला धारामापी

है, और इसे धारामापी कहते है। कुंडली के विक्षेप को मापने के लिए उस पर एक छोटा-सा दर्भण लगाते है और प्रकाश के एक संकरे पुंज के परावर्तन द्वारा विक्षेप मापते है। लटकी हुई कुंडली वाला यह उपकरण नाजुक होता है, और इसके वरतने में सावधानी रखनी होती है। प्रायक्षेडली को कीलिकत कर देते है और प्रत्यानयन आघूणं के लिए एक स्प्रिंग का उपयोग करते है (चित्र 13.23)। इस दशा में इसकी सुग्राहिता तो कम हो जाती है, किन्तु यंत्र को उठाने-धरने तथा कहीं भी ले जाने में सुविधा हो जाती है। मूल डिजाइन में कोई अंतर नहीं है।

अमीटर (Ammeter) किसी भी धारामापी को यदि धारा के लिए अंशांकित करलें तो वह अमीटर कह-लाता है। इस दृष्टि से ऊपर वर्णित धारामापी स्वयं ही एक अत्यन्त सुग्राही अमीटर है, यह 10-9 ऐ की कोटि की धारा सरलता से माप सकता है। कीलकित धारामापी मारकोऐंपियर कोटि की धाराएं मापता है।

किंतु धारामापी की कुल परास बहुत कम होती है। उदाहरणतः कील कित कुंडली वाला यंत्र पूर्ण-स्केल विक्षेप पर सामान्यतः कुछ मिलीऐंपियर तक ही धारा मापेगा। अधिक धाराएँ मापने के लिए इनका निम्न प्रकार से अनुकूलन किया जाता है।

मान लीजिए कोई धारामापी  $i_g$  धारा पर पूर्ण-स्केल विक्षेप देता है, और हम उसे I धारा की परास के लिए  $\underbrace{[}$  अनुकूलित करना चाहते हैं । धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध  $R_g$  है, तो हम उसके समांतर में, चित्र 13.24 के अनुसार एक प्रतिरोध  $R_g$  लगा देते है, जिसे शंट कहते



चित्र 13.24: घारामापी का अमीटर में परिवर्तन

हैं ।  $R_s$  का मान ऐसा होना चाहिए कि धारामाधी की कुंडली से धारा  $i_g$  ही बहे, और शेष धारा  $I_{g}$  इस समां- तर प्रतिरोध  $R_s$  में से बहे ।

स्पष्ट है कि 
$$\begin{split} i_g R_s &= (I-i_g) \; R_s \\ \text{या } R_g &= \frac{i_g}{I-i_g}.R_g & ... \text{(13.33)} \end{split}$$

प्राय.  $i_g$  का मान I से बहुत कम होता है, इसलिए शंट का प्रतिरोध कुण्डली के प्रतिरोध से काफी कम होता है।

उदाहरण 13.9 एक धारामापी का प्रतिरोध 120 ओम है और पूर्ण-स्केल विक्षेप के लिए  $5 \times 10^{-4}$  ऐ धारा उसे चाहिए। उसके समांतर कितने प्रतिरोध की शंट लगानी होगी कि वह 5 ऐ परात का अमीटर बन जाए? अमीटर का प्रतिरोध कितना हो जायेगा?

हल

$$I=5$$
 ऐ  $R_g=120$  ओम,  $i_g=5\times 10^{-4}$  ऐ  $\therefore R_g=\frac{i_g}{I-i_g}R_g=\frac{5\times 10^{-4}}{4.9995}\times 120=0.012$  ओम


अमीटर का प्रतिरोध  $R_g$  तथा  $R_s$  के समांतर संयोजन के प्रतिरोध के तृल्य होगा । इसे R कहे तो :

$$R = \frac{R_s R_g}{R_s + R_g} = \frac{0.012 \times 120}{0.012 + 120} = 0.012$$
 ओम

स्पष्ट है कि धारामापी को हम  $i_g$  से अधिक किसी भी परास के अमीटर में परिवर्तित कर सकते है। व्यवहार में अमीटर का प्रतिरोध बहुत अल्प होना चाहिए, ताकि किसी भी परिपथ में उसे लगाने पर माप्य धारा में उसके द्वारा विशेप परिवर्तन न आए। इसका अर्थ यह हुआ कि  $i_g$  का मान अभीष्ट परास I से बहुत कम होना चाहिए।

बोल्ट मीटर (Voltmeter) विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते है और धारामापी को वोल्टमीटर के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते है। किंतु इस मूल उपकरण की परास बहुत कम होती है; पूर्ण-स्केल विक्षेप के लिए विभवांतर  $V_g=R_g$   $i_g$  होगा, जो उदाहरण 13.9 के लिए  $V_g=120\times.0005=0$ 06 वोल्ट ही होगा। किंतु

धारामापी को उच्चतर विभवांतर मापने के लिए अनु-कूलित किया जा सकता है। इसके लिए उससे श्रेणीकम मे एक उच्च प्रतिरोध r जोड़ना होता है। यदि वोल्टता



चित्र 13.25 : घारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन

की परास V ( $>V_g$ ) करनी है (चित्र 13.25), तो इसका आशय यह हुआ कि  $R_g$  तथा  $_T$  के श्रेणी संयोज्जन पर V वोल्टता लगाने से धारामापी मे धारा  $_{ig}$  प्रवाहित हो। अत:

 $V = (R_g + r) \; i_g \; \cdots (13.34)$  निम्नलिखित उदाहरण से यह िकया स्पष्टतर होगी।


उदाहरण 13.10: उदाहरण 13.9 के धारामापी मे कितना प्रतिरोध श्रेणीबद्ध लगाएँ कि वह मह्म्सम 6 वोल्ट का विभवांतर माप सके ?

हल

6 वोल्ट का विभवांतर  $R_g$  तथा प्रितरोधों के श्रेणीकम संयोजन के सिरों पर लगाने पर पूर्ण-स्केल विक्षेप होना है, अर्थात् धारा  $i_g$  बहती है । अतः

$$6 = (R_g + r) i_g = (120 + r) 10.005$$
  
वा  $r = 11880$  ओम

यदि किसी तार का प्रतिरोध R हो और उसमे धारा I



चित्र 13.26 : वोल्टमीटर में प्रवाहित धारामापित वोल्टता को प्रभावित करती है

प्रवाहित हो रही हो, तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मापने वाले वोल्टमीटर का प्रतिरोध R से बहुत अधिक होना चाहिए। इसका कारण चित्र 13.26 से स्पष्ट होगा। वोल्टमीटर लगाने से पहले तार मे धारा I हो तो विभवांतर V=RI होगा, वोल्टमीटर लगाने के कारण धारा का एक अंश वोल्टमीटर मे से प्रवाहित होगा,

शेप I-1 ही तार में गं प्रवाहित होगा, इसलिए मापित विभवातर होगा V'=R(I-1)। इस प्रकार मापित विभवांतर V से कम होगा। यदि V' को वास्तविक मान V के निकट रखना है, तो i बहुत कम होना चाहिए, अर्थात् वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए।

#### प्रदन-अभ्यास

- 13.1 क्या चुम्बकीय बलक्षेत्र किसी गतिशील आवेश पर कोई कार्य करता है ?
- 13.2 यदि यह कल्पना करें कि पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वी के भीतर किसी विशाल वृत्तीय लूप-धारा के कारण है, तो इस लूप का तल क्या होगा, और उसमें धारा की दिशा क्या होगी ?
- 13.3 एक छोटी धारावाही कुण्डली किसी एकसमान चुम्बकीय बलक्षेत्र में रखी है। कुण्डली चुम्बकीय बल-क्षेत्र के सापेक्ष किस प्रकार विन्यस्थ होने की प्रवृत्ति दिखाएगी ?
- 13.4 समझाइए कि दो समांतर तारों में विषरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो तो वे प्रतिकर्षण क्यों करते है ?
- 13.5 दो समांतर तार एक ही दिशा में धारा ले जाएँ तो परस्पर आकर्षण दिखाते हैं, किन्तु दो इलेक्ट्रॉन-पुंज यदि एक ही दिशा में चलें तो परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं। इसे समझाइए। (संकेत: तार में धारा हो तो केवल चुम्बकीय वलक्षेत्र ही उत्पन्न होता है, जबिक इलेक्ट्रॉन पुंज के कारण वैद्युत और चुम्बकीय दोनों ही बलक्षेत्र पैदा होते हैं।)
- 13.6 चाँदी का परमाणु भार 108 है, घनत्व 10.50 ग्राम/सेमी $^3$  । यदि चाँदी में एक इलेक्ट्रॉन प्रति परमाण् स्वतत्व अवस्था मे हो तो  $1.0 \times 10^{-4}$  मी $^2$  काट क्षेत्रफल के । मी लम्बे चाँदी के तार में स्वतंत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए।  $(5.83 \times 10^{24})$
- 13.7 यदि किसी लैंग्प में धारा 300 मिऐ है तो एक मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन उसमे से गुजरते हैं ?  $(1.12 \times 10^{20})$
- 13.8 किसी तार की लम्बाई L है, व्यास D है, और उसके सिरों पर विभवांतर V लगाया जाता है, तो निम्नलिखित ऋियाओं से वैद्युत क्षेत्र E, अनुगमन वेग  $V_d$  और प्रतिरोध R में क्या परिवर्तन होते हैं— (i) V दोगुना करने पर, (ii) L दोगुना करने पर, (iii) D दोगुना करने पर।
- 13.9 एक प्लेटिनम तार का प्रतिरोध 0° से पर 10 ओम और 273° से पर 20 ओम है। प्लेटिनम के प्रतिरोध का तापीय गुणांक ज्ञात कीजिए।

$$\left(\alpha = \frac{1}{273} \right)$$
 प्रति से)

13.10 यदि बिजली की दर 0.40 ६० प्रति किलोवाट घंटा हो, तो 60 वाट लैम्प को 5 दिन तक निरंतर जलाने का क्या खर्ची होगा? (2.88 हपये)

- 13 11 कमरे के ताप के निकट तॉबे-कॉन्स्टेन्टल को ताप-वैद्युत-युग्म का वि० वा० व० 40 माइकोवोल्ट प्रति डिग्री होता है। यदि 100 ओम प्रतिरोध और 10 ऐम्पियर तक की सुग्राहिता का धारामापी हो, तो एकांकी युग्म की सहायता से न्यूनतम कितना तापांतर मापा जा सकता है? (2.5°)
- 13 12 हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटान के गिर्द वृत्तीय परिक्रमा करता है। यदि वृत्त की क्षिज्या  $5.3 \times 10^{-11}$  मी और इलेक्ट्रॉन की चाल  $2.18 \times 10^{6}$  मी/से हो तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटान पर कितना चुम्बकीय बलक्षेत्र उत्पन्न किया जाता है ? (12.5 टेस्ला)
- 13.13 एक क्षेतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर 5 ऐ धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तार का भार  $3.0 \times 10^{-2}$  किग्रा प्रतिमीटर है, तो उस न्यूनतम चुम्बकीय बलक्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए जो तार के भार को पूर्णत: वहन कर ले।  $(5.88 \times 10^{-2} \text{ टेस्ला, उत्तर से दिक्षण})$
- 13.14 एक लम्बे ऋजुतार में धारा 2 ऐं है। एक इलेक्ट्रॉन  $4.0 \times 10^4$  मी/से वेग से तार के समांतर और 0.1 मी दूरी पर धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है। तार की धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगता है ? ( $2.56 \times 10^{-20}$  न्यूटन, आकर्षण)
- 13 15 एक धारामापी की कुंडली 0.02 मी॰  $\times$  0.08 मी॰ आकार की है, और उसमें पतले तार के 200 वेष्ठन है। धारामापी मे चुम्बकीय बलक्षेत्र 0.20 टेस्ला का और व्रिज्यीय है, और कुंडली को लटकाने वाले ततु का प्रत्यानयन बलयुग्प स्थिराक 10-6 न्यू मी/डिग्री है। तो—
  - (i) यदि धारामापी का स्केल 45° तक विक्षंप माप सके तो महत्तम कितनी धारा इस धारामापी मे मापी जा सकती है ?  $(7.0 \times 10^{-4} \ \vec{V})$
  - (ii) यदि न्यूनतम पठनीय विक्षेप 0.10 डिग्री हो, तो न्यूनतम कितनी धारा का इस यन्न से अभि-ज्ञान हो सकता है ? ( $1.66 \times 10^{-6}$  ऐ)
- 13.16 एक धारामापी का आंतरिक प्रतिरोध 10.0 ओम है, और वह 5 मि ऐं धारा पर महत्तम विक्षेप देता है। इसको निम्नलिखित उपकरणों में बदलने के लिए क्या करना होगा—(i) 2.5 वोल्ट परास का वोल्टमीटर, (ii) 2.5 ऐं का अमीटर?

(श्रेणी प्रतिरोध=490 ओम)

(शंट प्रतिरोध =  $\frac{10}{499}$  ओम)

### अध्याय 14


# विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction)

वाला फ्लक्स होगा

पहले हम देख चुके हैं कि विद्युतधाराओं से चुम्ब-कीय बलक्षेत उत्पन्न होते है। इस अध्याय में हम इसके विलोम प्रभाव का अध्ययन करेंगे—यथा, चुम्बकीय क्षेतों के प्रभाव से विद्युतधारा की उत्पत्ति। यह किया विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। इसकी खोज सन् 1831 में फैराडे ने की थी। इसका चुम्बकीय फ्लक्स से निकट सबंध है, जिसके विवरण से हम प्रारंभ करेंगे।

## 14.1 चुम्बकीय पलक्स (Magnetic Flux)

किसी बंद वक की कल्पना कीजिए (चित्र 14.1) जो



चित्र 14:1: किसी क्षेत्रफल से संलग्न चुम्बकीय फलक्स चुम्बकीय बलक्षेत्र के प्रति उस क्षेत्रफल के दिक्षित्रयास पर निर्भर करता है।

A क्षेत्रफल के ममतल तल को घेरती हो। मान लीजिए उसके अभिलम्ब कोई एकसमान चुम्बकीय बलक्षेत्र है, जिसकी तीव्रता B है। तो हम इस तल मे गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स,  $\phi$  की परिभाषा इस प्रकार करते है—

 $\phi = AB$  ...(14.1) यदि B की विशा तल से अभिलम्ब न हो तो A में गुजरने

 $\phi = B.A$ =BA cos 0 ...(14.2)

जहाँ  $\theta$  सदिश B और तल के अभिलम्य के बीच का कोण है।

चुम्बकीय पलवस का मात्रक वेबर है। यदि 1 टेस्ला तीव्रता का एकसमान चुम्बकीय बलक्षेत्र लें तो उसके अभिलम्ब 1 मी² क्षेत्रफल से गुजरने वाला पलक्स 1 वेबर होगा। इस प्रकार चुम्बकीय तीव्रता के मात्रक टेस्ला को वेबर/मी² में भी व्यक्त कर सकते हैं।

धनात्मक और ऋणात्मक फलक्स (Positive and Negative Flux) किसी भी तल पर अभिलम्ब दो दिशाओं में खींचे जा सकते है। इसे यों भी कह सकते है कि तल की परिधि पर परिक्रमा दो प्रकार से की जा

सकती है। दर्शक के सामने रखे तल की परिक्रमा दक्षिणा-वर्ती रूप में करें तो तल का धनात्मक अभिलम्ब दर्शक से परे (दूर की ओर) माना जाता है। यदि चुम्बकीय बल-क्षेत्र की दिशा यही हो ( $\theta=0^{\circ}$ ) तो फलक्स धनात्मक, और विपरीत हो ( $\theta=180^{\circ}$ ) तो फलक्स ऋणात्मक माना जाता है।

ध्यान दे कि धनात्मक या ऋणात्मक का सबंध इस बात से है कि तल की पिन्कमा विक्षणावर्ती की जाती है या वामावर्ती। बाद में हम देखेंगे कि पलक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न विव्वाव्यव का इम परिक्रमा से संबंध होता है।

## 14.2 विद्युतचुम्बकीय प्रेरण के नियम:

(Laws of Electromagnetic Induction)

विद्यृतचुम्बकीय प्रेरण के विषय में दो नियम है: (i) फैराडे का नियम, जो प्रेरित विश्वाश्वश्व का परिमाण देता है, (ii) लैंज का नियम, जो प्रेरित विश्वाश्वश्वश्व की दिशा बताता है।

(i) फैराडे का नियम (Faraday's Law) फैराडे ने बताया कि किसी भी परिषय से घिरे चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उस परिषय में एक विश्वाश्वश प्रेरित हो जाता है। इस प्रेरित विश्वाश्वश E का मान उस परिषय से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है:

$$\mid E \mid = \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} \qquad ...(14.3)$$

(ii) लैंज का नियम (Lenz's Law) परिपथ में प्रेरित विव्वाव्वव की दिशा ऐसी होती है कि यदि उसके कारण प्रेरित धारा बहे तो वह धारा प्रेरण उत्पन्न करने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। अर्थात्, यदि चुम्वकीय फ्लक्स घट रहा है, तो प्रेरित धारा ऐसी दिशा में बहेगी कि उसके कारण फ्लक्स का घटना हके, अर्थात् प्रेरित धारा से उत्पन्न फलक्स मूल फ्लक्स की दिशा में होगा। यदि फलक्स बढ़ रहा है, तो प्रेरित धारा से उत्पन्न फनक्स मूल फलक्स के विपरीत दिशा में होगा।

लैंज के नियम को दृष्टिगत रखकर फैराड़े के नियम को यों लिखते हैं:

$$\mathbf{E} = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} \qquad \dots (14.4)$$

यदि किसी कुंडली में N वेष्ठन हों तो प्रत्येक वेष्ठन के सिरों पर इतना वि॰वा॰व॰ होगा। N वेष्ठन श्रेणीबद्ध होने से कुल वि॰वा॰व॰ N गुना हो जाएगा। इसलिए

$$E = -N \frac{d\phi}{dt} \qquad ...(14.5)$$

यदि फ्लक्स समय t में प्रारंभिक मान  $\phi_1$  से अंतिम मान  $\phi_2$  तक पहुंचता है, तो औसत विव्वाव्यव्ये कि लिए

$$E = -N \frac{\phi_{2} - \phi_{1}}{t} \qquad ...(14.6)$$

यदि फ्लक्स वेवर में ले, समय सेकंड में तो E का मान बोल्ट में होगा।

उदाहरण 14.1: 100 वेष्ठनों की तथा 0.20 मी व्यास की एक कुंडली का तल किसी एकममान चुम्बकीय बलक्षेत्र से अभिलम्ब रखा गया है। यदि बलक्षेत्र एकसमान दर से  $5.0 \times 10^3$  सेकंड में 0.10 वेबर/मी² से बढ़ाकर 0.30 वेबर/मी² कर दिया जाए, तो कुंडली मे उत्पन्न विव्वाव्यव्य की गणना कीजिए।

हल 
$$E = -N\frac{\phi_2 - \phi_1}{t}$$
यहाँ,  $N = 100; \phi_2 - \phi_1 = A(B_2 - B_1)$ 

$$= \pi \times 0.10^2 \ (0.30 - 0.10) \ \text{वेबर}$$


$$t = 5.0 \times 10^2 \ \text{स}$$

$$\therefore E = -\frac{100\pi \times (0.10)^2 \times 0.20}{5 \times 10^2}$$

$$= -12.6 \ \text{वोहट}$$

ऋण चिह्न का आशय यह है कि वि॰वा॰व॰ के कारण यदि धारा वहें तो वह पलक्स की वृद्धि का विरोध करेगी।

उदाहरण 14.2 A क्षेत्रफल की एक कुंडली प्रारम्भ में किसी एकसमान चुम्बकीय बलक्षेत्र B में इस प्रकार रखी है कि उसके अभिलम्ब और बलक्षेत्र के बीच का कोण  $0^\circ$  है (चित्र 14.2 a)। यदि कुडली अपने किसी भी। ज्यास के चहुं ओर एकसमान दर से घूमकर समय T मे



चित्र 14.2 : उदाहरण 14.2 के लिए
चक्कर पूरा करती रहे तो कुंडली में निम्नलिखित स्थिति
अंतरालों के बीच औसत वि॰वा॰व॰ की गणना
कीजिये

- (i) 0° से 90° स्थिति के बीच, चित्र 14.2 b
- (ii) 90° से 180, स्थिति के बीच, चित्र 14.2 c
- (iii) 180° से 270° स्थिति के बीच, चित्र 14.2 d
- (iv) 270° से 360, स्थिति के बीच, चिन्न 14.2 a

हल

(i) प्रारंशिक फ्लक्स, स्थिति a) में  $\phi_1 = BA$  अंतिम फ्लक्स स्थिति (b) में  $\phi_2 = BA$   $\cos 90^\circ = 0$ 

समय 
$$t = \frac{T}{4}$$

औसत प्रेरित वि॰ वा॰ व॰  $\dot{\mathbf{E}} = -(\phi_2 - \phi_1)/t$ 

$$=-(o-BA)\frac{4}{T}=\frac{4BA}{T}$$

(ii) प्रारंभिक फ्लक्स, स्थिति (b) में  $\phi_1 = 0$  अंतिम फ्लक्स स्थिति (a) मे  $\phi_2 = BA \cos 180^\circ = -BA$  औसत प्रेरित वि॰ वा॰ ब॰  $\bar{E} = -\frac{(-BA - 0)}{T/4}$ 

(iii) प्रारंभिक फ्लक्स स्थिति (c) में  $\phi_1 = -BA$  अंतिम फ्लक्स स्थिति (d) में  $\phi_2 = 0$  औसत प्रेरित वि० वा० व०  $\overline{E} = -\frac{0 - (-BA)}{T/4}$  =  $-\frac{4BA}{T}$ 

(iv) प्रारंभिक फ्लक्स स्थित (d) में ψ₁=0 अंतिम फ्लक्स स्थित (a) मे ψ₂=BA
 ∴ औसत प्रेरित वि० वा० व० E= — BA – 0 T/4


परिभ्रमण के अंतिम अर्घभाग में प्रेरित वि॰ वा॰ ब॰ की दिशा प्रथम अर्घभाग की दिशा से विपरीत है, अतः स्पष्ट है कि वि॰ वा॰ व॰ की दिशा का परिवर्तन प्रति आधे परिभ्रमण पर  $\theta = 180^\circ$  और  $0^\circ$  स्थितियों में होता है।


### 14.3 प्रेरित वि० वा० ब० उत्पन्न करने की विधियाँ (Methods of Creating Induced e m.f.)

प्रेरित वि॰ वा॰ व॰ परिपथ से गुजरने वाले चुम्ब-कीय फ्लक्स मे परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। समीकरण (14.2) के अनुसार चुम्बकीय फ्लक्स निम्न-लिखित विधियों से बदला जा सकता है—

- (क) चुम्बकीय बलक्षेत्र की तीव्रता B बदलकर
- (ख) लूप (परिपथ) का क्षेत्रफल A बदलकर
- (ग) B और लूप के बीच का कोण बदलकर

प्रेरित वि॰ वा॰ ब॰ को B के परिवर्तन से उत्पन्न करना (Induced e.m.f. by Changing B): ऐसा करने की अनेक विधियां हैं। कुछ उदाहरण यह है: (।) चित्र 14.3 मे यदि लूप और तार के बीच आपेक्षिक गति हो तो तार में वि० बा० व० उत्पन्न हो जायगा। किसी






चित्र 14.3 : प्रेरित वि॰ वा॰ ब॰ किसी भी कुण्डली में तब उत्पन्न होता है जब उस कुण्डली और चुम्बकीय क्षेत्र के स्रोत को आपेक्षिक गति के कारण कुण्डली पर B का परिवर्तन हो और फलतः पलवस का परिवर्तन हो।

एक को स्थिर रखकर (चाहे तार को चाहे चुम्वक को)
यदि दूसरे को खिसकाएँ तो लूप की स्थित पर चुम्बकीय
बलक्षेत्र बदल जाएगा। इसके कारण लूप से पार होने वाला
फ्लक्स बदलेगा, और फलतः वि० वा० व० उत्पन्न होगा।
प्रेरित वि० वा० व० की दिशा लैंज के नियम के अनुसार
होगी अर्थात् उमके द्वारा उत्पन्न बिद्युत धारा के कारण
उत्पन्न फ्लक्स उस फ्लक्स परिवर्तन के विपरीत होगा
जो आयेक्षिक गति के कारण उत्पन्न हुआ था।

यह उल्लेखनीय है कि यदि चुम्बक के स्थान पर एक धारावाही कुंडली ले लें, तब भी पूर्वोक्त विचाराधीन कुंडली की उसके सापेक्ष चलाने से कुंडली में वैसे ही वि० वा० व० उत्पन्न होंगे।


(ii) B को वदलने की एक अन्य विधि चिन्न 14.4 मे प्रदिश्तत है। दो परिपथ आसपास दिखाए हैं, जिनमें से एक में धारा प्रवाहित कर सकते हैं, और उसे बदल भी सकते हैं, दूसरे में वि० वा० व० मापने का एक साधन हैं। पहले परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण दूसरे परिपथ के स्थल पर चुम्बकीय वलक्षेत्र उत्पन्न होता है और फलतः दूसरे परिपथ में कुछ फ्लक्स गुजरता है। पहले परिपथ में धारा बदलने से यह फ्लक्स बदलेगा और दूसरे परिपथ में धारा बदलने से यह फ्लक्स बदलेगा और दूसरे परिपथ में वि० वा० व० उत्पन्न होगा। धारा का स्विच खोलने या बंद करने पर प्रभाव अधिक दीखेगा, प्रतिरोध R द्वारा धारा बदलने से कम दीखेगा, क्योंकि वि० वा० व० का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर



चित्र 14.4: पड़ोस के परिषथ में घारा परिवर्तन के कारण पलक्स परिवर्तन होने पर प्रेरित वि॰वा०ब० की उत्पत्ति।

करता है, जितना द्रुत यह परिवर्तन होगा उतना ही अधिक विं वा॰ व॰ प्रेरित होगा और तत्संगत प्रेरित धारा भी अधिक होगा।

A के परिवर्तन से प्रेरित वि॰ वा॰ ब॰ (Induced e.m f. by Changing A): चित्र 14.5 में एक U शक्ल की चालक पटरी दिखाई गई है, जो चुम्बकीय वलक्षेत्र में



चित्र 14.5: परिपथ का क्षेत्रफल बदलने के कारण वि० वा० ब० का प्रेरण।

स्थित है। एक चालक ab इस पटरी पर v वेग से दाहिनी ओर चल रहा है। बलक्षेत्र को एकसमान और कागज के तल के लम्बवत भीतर की ओर मान लें। यदि चालक dt समय मे स्थिति ab से a'b' पर पहुंचता है, तो फलक्स परिवर्तन

जिसमें ! पटरी की दो भुजाओं की दूरी है। इससे उत्पन्न प्रेरित वि० वा० व०

$$\mid E \mid = \frac{d\phi}{dt} = Blv \qquad (-14.8)$$

इससे उत्पन्न प्रेरित धारा चित्र में प्रदर्शित दिशा में होगी, जो लैंज के नियम से प्राप्त होती है।

उदाहरण 14.3 एक वायुमान के पक्षाग्रों की दूरी 30 मीटर है। वह क्षैतिज चाल 100 मी/से से चल रहा है और उस स्थान पर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के अर्ध घटक का मान  $5.0 \times 10^{-5}$  वेबर/मी² है। उसके पक्षाग्रों के बीच विभवांतर कितना होगा ?


हल

पक्षाग्रों के बीच की समस्त धातु को एकांकी चालक माना जा सकता है, जो चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् चल रहा है। प्रेरित वि॰ वा॰ व॰ ही पक्षाग्रों के बीच विभा-वांतर का कारण है। उसका मान होगा---

$$E = Biv$$

यहाँ 
$$B=5.0 \times 10^{-5}$$
 वेबर/मी $^2$ ;  $l=30$  मी,  $v=100$  मी/से  $\therefore E=5.0 \times 10^{-5} \times 30 \times 100$   $=0.15$  वोल्ट

कुंडली और बलक्षेत्रका आपेक्षिक दिकविन्यास बद-लने से प्रेरित वि॰ वा॰ ब॰ (Induced e.m.f. by Changing Relative Orientation of the Coil and the Field): एक कुंडली पर विचार कीजिए जो अपने तल में स्थित किसी अक्ष के चहुंओर परिभ्रमण करने को



चित्र 14.6 : चुम्बकीय बलक्षेत्र में परिभ्रमण करती कुण्डली।

स्वतंत्र है। यह अक्ष एक चुम्बकीय क्षेत्र से लम्बवत् है (चित्र 14.6)। जिस समय कुडली का अभिलम्ब क्षेत्र से कोण बनाता है, कुंडली से संलग्न प्लक्स है,

ф=BAcosθ "(14.10)
कुंडली के परिश्रमण से उसका पारगमित फ्लक्स निरंतर ।
बदलता है, और इस कारण कुंडली में वि० वा० ब०
प्रेरित होता है। किंतु इस वि० वा० व० की दिशा नियत
नहीं रहेगी, वह हर आधे परिश्रमण पर उलटती जाएगी
(देखिए उदाहरण 14.2) अर्थात् कुंडली के अंतिम टर्मि-
नल 1 और 2 प्रत्येक 
$$\frac{T}{2}$$
 समय में एकांतर से +और
—होते रहेंगे, जहाँ T परिश्रमण काल है। यदि इन टर्मि-

जो प्रति T/2 समय पर दिशा बदलती रहती है।

मान लीजिए, कूंडली का कोणीय वेग ω है (ω=  $2\pi/T$  )। यदि समय मापन उस स्थिति से करें जब कुंडली बलक्षेत्र से लम्बवत् हो, अर्थात् t=0 पर  $\theta=0$  हो, तो किसी सार्व समय t पर 0= wt होगा । फलतः समीकरण (14.10) से

φ =BA cos ωt

और 
$$\frac{d\phi}{dt} = -- BA\omega \sin \omega t$$

यदि कुंडली में N वेष्ठन है तो प्रेरित वि० वा० व० होगा

$$E = -N \frac{d\phi}{dt} = BA\omega N \sin \omega t \quad \cdots (14.11)$$


यह वि॰ वा॰ ब॰ प्रत्यावर्ती है। इसका नाम महत्तम तब होता है जब wt = 90° हो, अर्थात् कुंडली का तल बल-क्षेत्र के समांतर हो। इस महत्तम मान को अगर हू कहें, तो


$$E_o = BA \omega N$$
 .... (14.12)  $E_o$  का मान बलक्षेत्र की तीव्रता  $B_o$  कुंडली के क्षेत्रफल  $A_o$ , वेष्टन संख्या  $N_o$  और परिश्रमण की कोणीय गति  $\omega$  के समानुपाती होता है।  $E_o$  को प्रेरित जि॰ वा॰ ब॰ का शीर्षमान या आयाम कहा जाता है। यदि कुंडली की आवृत्ति (परिश्रमण प्रति सेकंड),  $f$  हो तो,

 $E=E_0 \sin \omega t = E_0 \sin 2\pi f t$ ...(14.13) यदि E और t का आरेख खीचे तो वह एक ज्या-वक होगा, जैसा चित्र 14.7 a में दिखाया है। ऐसे वि० वा० ब० को ज्यावकीय कहते है। प्रत्यावर्ती वि० वा० बनों की कोटि में से यह एक विशिष्ट प्रकार है। परिभ्रमण करती कूंडली के वाह्य टर्मिनलों पर यह वि० वा० व० प्रकट होगा, और समुचित उरायों से इसे किसी भी बाह्य परिपथ पर लगाया जा सकता है।

ध्यान दे कि यदि हम समय मान तब से प्रारंभ करते जब कुंडली का तल बलक्षेत्र के समातर हो (अर्थात 1=0 पर  $\theta = \frac{\pi}{2}$  हो)तो  $\phi = BA \cos(\omega t + \pi/2)$ होगा,

नलों को बाह्य परिपथ से जोड़े तो उसमें ऐसी धारा बहेगी फलत:  $E = E_0 \cos \omega t$  इस दशा में वि० वा० ब० का आरेख चिल 14.7 के अनुसार होता । पहले आरेख से यह





चित्र 14.7 : प्रत्यावर्ती वि॰वा॰ब॰ के तरंग रूप।

T/4 समय खिसका हुआ है, इसके अतिरिक्त ज्या और कोज्या वकों में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों को ज्या-वकीय फलन ही कहा जाता है।

उदाहरण 14.4 0.10 मी × 0.05 मी आयतन की एक आयताकार कुडली, जिसमें 1000 वेष्ठन है, अपने तल में स्थित एक अंश पर 3000 चक्र प्रति मिनट लगाती है। अगर इस अक्ष से लम्बवत् एक चुम्बकीय बलक्षेत्र 100 गाँस का है तो, कुंडली में महत्तम कितना वि० वा० ब० उत्पन्न होता?

जिस क्षण कुंडली, क्षेत्र से 45° पर होगी वि० वा० व० कितना होगा <sup>?</sup>

हल

3000 वक प्रति मिनट = 50 वक प्रति सेकंड  $\omega = 2\pi \times 50 = 100\pi$ 

E= $\omega$ NAB sin  $\omega$ t यहाँ  $\omega$  =100 $\pi$ ; N=1000; A= $0.10\times0.05$  मीं"; B =100 $\times10^{-4}$  टेस्ला

 $E = 100\pi \times 1000 \times 0.005 \times 100 \times 10^{-4}$ sin 100\pi


== 5π sin 100πt

अतः प्रेरित वि० वा० व० का महत्तम मान  $E_0 = 5\pi = 15.7$  वोल्ट

 $\omega t = 45^{\circ}$  पर,  $E = E_0 \sin 45^{\circ} = 15.7/\sqrt{2} = 11.2$  वोहट

# 14.4 जनित्र या डायनमो (The Generator or Dynamo)


ऊपर हमने जो कहा है वह वास्तव मे जिनत का सिद्धांत है। जिनत का उपयोग यांत्रिक साधनों से अनवरत विद्युतधारा प्राप्त करने में होता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिणत करने का यह सबसे महत्वपूर्ण साधन है।



वित्र 14.8: प्र० घा० जनित्र

चित्र 14.8 में एक जनित्र के आवश्यक अंगों का प्रारूप प्रदक्षित है । X-Xअक्ष पर परिभ्रमणीय एक कुंडली abed किसी च्म्बक NS के चुम्बकीय वलक्षेत्र में स्थित है। जब कुंडली परिभ्रमण करती है, तो उसमें एक वि० वा० व० उत्पन्न होता है, जिसे बाहरी परिषथ को दो सर्पी बलयों, S.S' द्वारा पहुचाया जाता है। ये बलय उसी ध्री पर दृढ़ता से लगे होते है जिस पर कुंडली परिश्रमण करती है। प्रत्येक वलय कुंडली के एक एक सिरे से जुड़ा होता है और कुंडली के साथ घुमता है। ये वलय बाह्य परिपथ से जुड़े दो ब्रश B,B1 से अलग-अलग सर्पी सम्पर्क वनाए रखते है। इस प्रकार बाह्य परिपथ पर प्रत्यावर्ती वि० वा० व० लगता है, जैसा चित्र 147 में दिखाया गया है। कंडली के परिश्रमण के समय आधे चक्र मे धारा S से B मे प्रवेश कर B' से S' मार्ग मे पथ पूरा करती है, दूसरे आधे चक मे वह S' से B' मे प्रवेश करके S से B मार्ग से पथ पूरा करती है। अर्थात् बाह्य परिपथ मे आधे चक में B' से B की ओर दूसरे आधे वक में B से B' की ओर धारा चलती है, इस प्रकार प्रतिरोध R मे धारा प्रत्यावर्ती होती है।


यदि दिष्ट धारा, अर्थात् एक ही दिशा में प्रवाहित धारा, चाहिए तो सर्पी वलयों के स्थान पर एक विभक्त-



चित्र 14.9 : दि॰ धा॰ जनित्र


वलय दिकपरिवर्तक लगा देते हैं, जैसा चित्र 149 में दिखाया है। यह दिकपरिवर्तक कुंडली के साथ घूमता है

और ब्रश B,B' इसके दो अर्ध खण्डों  $C_1,C_2$  से सर्पी संपर्क रखते हैं। आधे चक्र में जब  $C_1$  धनात्मक होता है उसका संम्पर्क B से रहता है,  $C_2$  का सम्पर्क B' से। चक्र के दूसरे अर्ध भाग मे जब  $C_2$  धनात्मक हो जाता है, उक्ष सम्पर्क (B' से बदलकर) B' से हो जाता है,  $C_1$  का सम्पर्क (B' से बदलकर) B' से। अतः बाहरी परिपथ में धारा सदैव




चित्र 14.10: एकाकी कुंडली वाले दिष्टधारा जनित्र का निर्गत वि० वा० व०

ही B से प्रवेश करती है, अर्थात् वह दिष्ट धारा होती है। किंतु निर्गत वि० वा० व० स्पंदमान होता है, जैसा चित्र 14.10 में दिखाया है। यदि अनेक कुंडलियाँ बराबर-बराबर कोणीय अतर से लगी हों, और श्रेणीबद्ध जुड़ी हों (चित्र 14.11) तो उनमें महत्तम वि० वा० व० भिन्न-



चित्र 14.11: चुम्बकीय बलक्षेत्र में परिश्रमण करती चार कुण्डलियाँ

भिन्न समय पर उत्पन्न होंगे और कुल प्रभाव यह होगा कि लगभग अचर मान का दिष्ट वि० वा० व० प्राप्त होगा, जिसमें थोड़ी ही ऊर्मिकाएँ रहेंगी। चार कुंडलियों



चित्र 14.12: चुम्बकीय बलक्षेत्र में परिभ्रमित चार कुंड-लियों से निर्गत वि० वा० व०

से प्राप्त परिणाम चिन्न 14.12 में दिखाया है, अधिक कुंडलियों के उपयोग से और अधिक सम वि० वा० ब० प्राप्त होगा।

### 14.5 अन्योन्य प्रेरकत्व (Mutual Inductance)

चित्र (14.13 a) के अनुसार दो कुंडलियों P और S पर विचार कीजिए जो आसपास रखी हैं। यदि P में विद्युतधारा हो, तो वह चुम्बकीय बलक्षेत्र उत्पन्न करेगी, जिससे S में कुछ चुम्बकीय फ्लक्स होगा। यदि P में विद्युतधारा बदले, तो फलस्वरूप कुंडली S में वि० वा० ब० उत्पन्न होगा। हम P को प्राथमिक (मुख्य) और S को द्वितीयक (गोण) कहते है।

यदि किसी क्षण प्राथमिक कुंडली में धारा  $I_1$  हो, तो (नियत आपेक्षिक ज्यामितिय विन्यास में) द्वितीयक में फ्लक्स  $I_1$  के अनुपात से होगा :


 $\phi_2 \propto I_1$ 

इसलिए द्वितीयक में उत्पन्न वि० वा० व० का सूत्र यह होगा---


 $\mathbf{E}_2 = -\,\mathrm{d}\phi_2/\mathrm{d}t$ 


$$\pi \quad E_2 \propto - \frac{dI_1}{dt} = \frac{MdI_1}{dt} \qquad ...(14 14)$$

जिसमें M अनुपात का स्थिराक है, जिसे इन दो कुडलियों



(a)





चित्र 14.13: (a) अन्योन्य प्रेरणकत्व । प्राथमिक P में परिवर्ती धारा द्वितीय S में वि० वा० व० प्रेरित करती है।

- (b) वह अवस्था जब M महत्तम होता है।
- (c) वह अवस्था जब M न्यूनतम होता है।

का (नियत ज्यामितीय विन्यास के लिए) अन्योन्य प्रेरकत्व कहत है। स्पष्ट है कि M का मान प्राथमिक मे एकाक दर मे धारा-परिवर्तन के फलस्वरूप द्वितीयक में उत्पन्न वि० वा० व० के बराबर है। यदि  $E_2$  को वोल्ट में और  $dI_1/dt$  को ऐपियर/से मे ज्यक्त करें, तो M का मान्नक वोल्ट प्रति (एँ/से) होगा, जिसके लिए हेनरी (H) नाम दिया गया है:

$$1$$
 हेनरी  $-1\frac{\hat{q}}{\hat{V}/\hat{H}}$ 

यित दूंहम कुंडली S मे धारा बहाएँ और उसके परि-वर्तन के कारण कुङली P में उत्पन्न वि० वा० व० को मापें तो समीकरण (14.14) का रूप

$$E_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$$

हो जायगा। उल्लेखनीय यह है कि प्राथमिक और द्विती-यक की इस अदला-बदली में स्थिरांक, M बही रहता है। इसीलिए अन्योन्य नाम सार्थंक है। दो परिपथ-खण्डों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, 1 हेनरी होने का अर्थ यह है कि यदि किसी एक में 1 ऐं/से दर से धारा परिवर्तन करें तो दूसरे में 1 वोल्ट वि० वा० व० उत्पन्न हो जायेगा।

M का मान कुंडलियों की वेष्ठन संख्या, ज्यामितीय आकार, परस्पर दूरी और दिकविन्यास पर निर्भर होता है। यह महत्तम तब होता है जब प्राथमिक का पूरा फलक्स द्वितीयक में गुजर जाए, और न्यूनतम तब होता है जब एक कुंडली दूसरे से लम्बवत् स्थित हो (चित्र 14.13 c)। यदि चित्र 14.13 b की कुंडलियाँ किसी लोह कोंड पर लिपटी हों तो अन्योन्य प्ररकत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि दत्त धारा से उत्पन्त B और फलतः ψ कई गुना बढ़ जाता है। आदर्श दशा में यह μ गुना तक हो सकता है, जहाँ μ लोहे की च्म्बक्शीलता है।

### 14.6 स्व-प्रेरण (Self-Induction)

जब किसी कुंडली में धारा बहती है, तो उससे उत्पन्न चुम्बकीय बलक्षेत्र से स्वयं उसी कुंडली से भी फ्लक्स गुजरता है। यदि धारा की प्रबलता बदलें, तो फ्लक्स भी बदलेगा, और फलतः कुंडली में वि० वा० व० उत्पन्न होगा। इसे स्व-प्रेरित वि० वा० व० कहते हैं, और इस घटना को स्व-प्रेरण कहते हैं।

यह तो स्पष्ट है कि कुंडली में पनक्स विद्युतधारा के अनुपात होगा, अर्थात्

$$\phi \propto I$$

फलतः प्रेरित वि० वा० व० के लिए सूत यह होगाः

$$E = -\frac{d\phi}{dt} \propto -\frac{dI}{dt} = -L \frac{dI}{dt} \dots (14.15)$$

जिसमें L एक स्थिरांक है, जिसे उस कुंडली का स्व-प्रेरकत्व कहते है। M की भाँति L का मान भी हेनरी में होता है। यदि किसी कुंडली में धारा l एं /से की दर से बदलने पर उसमें l वोल्ट वि० बा० ब० उत्पन्न हो, तो उसका स्व-प्रेरकत्व l हेनरी कहा जाता है।

किसी कुंडली का स्व-प्रेरकत्व, जिसे केवल प्रेरकत्व भी कहते है, कुंडली का ही नियातांक होता है। इसका मान कुंडली की वेष्टन संख्या N, उसके क्षेत्रफल A, तथा उसकी क्रोड में स्थित पदार्थ की चुंबकशीलता  $\mu$  पर निर्भर होता है। यह मान N तथा A के समानुपाती होता है। जहाँ तक क्रोड पदार्थ का सम्बन्ध है, L का मान इस पर निर्भर होता है कि पदार्थ कहाँ तक फैला हुआ है।


किसी कुंडली का प्रेरकत्व नगण्य न हो तो उसे प्रेरक कुडली, या मान्न-प्रेरक कहते है।

उदाहरण 14.5 यदि 10 हेनरी प्रेरकत्व के एक प्रेरक में 9×10- सेकंड में धारा 10 ऐपियर से 7 ऐपियर तक परिवर्तित हो तो उसमें कितना दि० वा० ब० प्रेरित होगा?

हल
$$E = -L \frac{dI}{dt} = -L \frac{(I_2 - I_1)}{t}$$


$$= -10 \frac{(7 - 10)}{9 \times 10^{-2}} = 333 \quad \text{वोल्ट}$$

किसी विष्टधारा परिषय में प्ररक्त (Inductance in a d.c. Circuit) चित्र 14.14 में एक प्रेरक L और प्रतिरोध R (जिसमें प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध शामिल है) एक E विव्वाव्वव की बैटरी से जुड़े है। जब कुंजी K बंद की जाती है, धारा बढ़ना प्रारंभ करती है। धारा



चित्र 14.14: दि० आ० परिपथ में एक प्रेरक


बढ़ने के साथ तत्संगत चुम्बकीय बलक्षेत्र बढ़ता है, और साथ ही कुंडली के चार चुम्बकीय फ्लक्स भी। इस वृद्धिशील फ्लक्स के कारण एक वि॰वा॰ ब॰ प्रेरित होता है, जिससे उत्पन्न धारा, लैंज नियम के अनुसार, वृद्धिशील धारा के विपरीत होगी। फलनः धारा के बढ़ने की दर कम हो जाती है, और धारा को ओम के नियम से प्राप्त मान  $I_o = E/R$  तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। L जितना अधिक होगा, उतना ही धारा की वृद्धि को रोकने का प्रभाव अधिक होगा, अर्थात् धारा की  $I_o$  के एक अंश (माना 90%) तक पहुंचने का समय मापें तो यह L की



चित्र 14.15 : प्रेरकीय परिषय में घारा का उठान

वृद्धि के साथ बढता है, और इसका मान कुछ मिली सेकंड से अनेक सेकंड तक हो सकता है। । का मान समय के साथ कैसे बढ़ता है यह चित्र 1415 मे दो भिन्न L के लिए प्रदर्शित है।

इसी प्रकार यदि किसी ऐसे परिपथ मे बहती हुई धारा को समाप्त करने का प्रयास करे जिसमे प्रेरक उप-स्थित हो, तो एक प्रेरित विश्वाश्वर उत्पन्त होता है, जिसका यत्त धारा को बनाए रखने का, अर्थात् उसके पतन को धीमा करने का, होता है। चिन्न 14.16 में यदि




चित्र 14.16: प्रेरकीय परिपथ में स्विच को खोलने पर स्फूल्लिंग उत्पन्न होता है

स्विच K को खोलें तो धारा तेजी से गिरती है, प्रेरित वि० वा० ब० परिपथ में उत्पन्न तो होता है, किन्तु K खुला होने से परिपथ में R का मान अनन्त हो जाता है, फलत: प्रेरित वि० वा० ब० का प्रभाव अंगतः खुले स्विच पर स्फुल्लिंग पैदा करने का होता है। इस स्फुलिंग में जो धारा बहती है वह मूल धारा की दिशा में ही होती है, अर्थात् मूल धारा के पतन को धीमा करने के तुल्य। यदि प्रारंभिक धारा उच्च हो और प्रेरकत्व अधिक हो, तो स्फुल्लिंग इतना प्रबल हो सकता है कि स्विच के सपकों और विद्युतरोधन को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए दिष्टधारा परिपथों में ऐसी परिस्थितियों के लिए स्विच ऐसे बनाए जाते है कि धारा धीरे-धीरे घटे और स्फुल्लिंग पैदा न हों।

# 14.7 प्रेरण से संबंधित कुछ घटनाएँ (Some Phenomena Connected with Inductance) (i) भँवर घाराएँ (Eddy Currents) यदि धातु की किसी प्लेट को परिवर्ती चुम्बकीय बलक्षेत्र में रखें

तो प्लेट में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो वलक्षेत्र के परिवर्तन का विरोध करती है। इन धाराओं को मॅवर धाराएँ कहते है। ये धाराएँ चक्रीय होती हैं, और उनकी प्रवाह दिशा लैंज के नियम में निश्चित होती हैं। चित्र 14.17 में प्लेट के तल के (जो कागज के तल से संपाती है) लम्बवत् भीतर की ओर चुम्बकीय क्षेत्र, और इस क्षेत्र की तीव्रता बढने पर उत्पन्न भंतरधाराएं दिखाई गई है।

धातु की प्लेट में परिपथों का प्रतिरोध बहुत अल्प होता है, इसलिए ये धाराएं काफी प्रवल होती हैं, और इनसे काफी तापक प्रभाव उत्पन्न होता है। धातु के छोटे नमूनों को उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न द्रुत परिवर्ती चुम्बर्काय क्षेत्र मे रखकर गर्म करने में भवर धाराओं का ही उपयोग है। इसे प्रेरण द्वारा तापन कहा जाता है।




चित्र 14.17 : भंवर धाराए

वैर्युत उपकरणों तथा मशीनों में भंवर धाराओं को हानिकारक माना जाता है, क्योंकि उससे अनावश्यक ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊर्जा का क्षय होता है। ट्रांसफार्मर में लोहे की कोड पर लिपटे तारों में प्रत्यावर्ती धारा के कारण कोड में भवरधारा उत्पन्न होने की प्रवृत्ति होती है; इसे रोकने के लिए कोड को पतली-पतली अनेक

पट्टियों के रूप मे लेकर उनके बीच विद्युतरोधन लगाकर जोड़ते है। प्रेरित वि० वा० व० की दिशा पट्टियों के तल से लम्बवत् होती है, अतः रोधन के कारण भॅवरधारा बहुत क्षीण रह जाती है।

(ii) विद्युतचुम्बकीय अवमंदन (Electromagnetic Damping) किसी धारामापी मे धारा प्रवाहित कराएँ तो उसकी कुंडली सामान्यतः अनेक कंपन करने के बाद अपने उचित विक्षेप की स्थिति में जाकर एक जाती है। यह कंपन निरंतर क्यों नहीं चलता रहता, इसका कारण कोई अवमंदन है, और यहाँ अवमंदन मुख्यतः विद्युतचुम्बकीय है। कुंडली चुम्बकीय क्षेत्र मे घूमती है, फलतः उसमें ऐसा वि० वा० व० उत्पन्न होता है। इस वि० वा० व० के कारण उत्पन्न धारा और चुम्बकीय क्षेत्र की परस्परिक्रया कुंडली के घूमने का विरोध करती है। विद्यृतचुम्बकीय अवमंदन और बढाना हो तो कुंडली को जिस फ्रोम पर लपेटा है उसे धातु की लेते है। फ्रोम के घुमने से फ्रोम में भी प्रेरित वि० वा० ब० उत्पन्न होता है, और फ्रोम का प्रतिरोध अल्प होने से उसमे प्रवल भंवर धारा उत्पन्न होती है; इस भँवर धारा और चुम्बक की परस्परिक्रया गति को अवमंदित करती है। ठीक से आयोजित धारामापी में कंपन नहीं होने चाहिए, अर्थात् कुंडली विक्षेपित होकर निर्दिष्ट स्थिति पर सीधे ही पहुंचकर रुक जानी चाहिए।

## 14 8 प्रत्यावर्ती घारा (Alternating Current)




चित्र 14.18: प्र॰घा॰ स्रोत से लगा एक प्रतिरोध

इसलिए उत्पन्न धारा भी बदलती जाती है। किसी भी क्षण धारा का मान ओम, नियक से प्राप्त होता है—

$$I = \frac{E}{R} = \frac{E_o}{R} \sin \omega t$$

 $=I_o \sin \omega t = I_o \sin 2\pi ft$  ...(14.16)

जिसमे  $I_o = E_o/R$  धारा का महत्तम या शीर्ष मान है, और f आवृत्ति है। इस प्रत्यावर्ती धारा को ज्यावकीय कहते हैं। समय के साथ इसका परिवर्तन चित्र 14.19 में दिखाया गया है। समय का पैमाना 50 हर्ट्ज के संगत रखा गया है, जो भारत में प्र० धा० (a.c.) सप्लाई की आवृत्ति है। आधे चक्र में धारा एक दिशा में 0 से कमशः वढ़कर फिर 0 हो जाती है, दूसरे आधे चक्र में 0 से विपरीत दिशा में कमशः वढ़कर फिर 0 हो जाती है। उसी चित्र में एक अचर दिण्ट धारा भी तुलना के लिए दिखाई गई है।



चित्र 14.19: (a) प्रत्यावर्ती धारा का तरंग रूप (b) एक अचर धारा

क्यों कि प्रत्यावर्ती धारा परिमाण में निरंतर बदलती है और दिशा में प्रत्यावर्ती रूप से बदलती है, उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव भी समय के साथ बदलते है — यथा, चुम्ब-कीय बलक्षेत्र । प्रश्न यह है कि ऐसी धारा को हम मापते कैसे है ? प्र० धा० के लिए एक ऐम्पियर का क्या अर्थ लगाना चाहिए ? धारा का एक प्रभाव ऐसा है जो दिशा पर निर्भर नहीं करता—ऊष्मीय प्रभाव और उसका उपयोग हम यहाँ करते हैं । किसी प्र० धा० के ऊष्मीय प्रभाव की हम एक दिष्ट धारा के ऊष्मीय प्रभाव से तुलना करते हैं, और प्रभाव बराबर हों तो प्र० धा० का प्रभावी मान दिष्ट धारा के मान के बराबर समझते हैं । इस प्रकार किसी प्र०धा० का प्रभावी मान रिशा उस दिष्ट धारा के

मान के बराबर है, जो किसी प्रतिरोध में उतना ही ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करें जितना यह प्र० धा० करती है। फलतः प्र० धा० का ऐंपियर वह प्र० धारा होगी जिसके कारण उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव का एक ऐपियर दिष्टधारा के प्रभाव के तुल्य हो।

यह पाया जाता है कि  $I=I_0$  sin  $\omega t$  से व्यक्त प्र॰घा॰ का ऊष्मीय प्रभाव उतना ही होता है जितना  $I_0/\sqrt{2}$  दिष्ट धारा का ।

अतः 
$$I_{eff} = \frac{I_o}{\sqrt{2}} = 0.707 \; I_o$$
 ...(14.17) राशि  $I_{eff}$  को वर्ग माध्य-मूल\* धारा (व०मा०मू० धारा) भी कहते हैं।

प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रभावी या व० मा० सू० वोल्टता की परिमाषा भी ठीक उसी प्रकार होती है—

$$E_{eff} = E_0 / \sqrt{2} = 0.707 E_0$$
 ...(14.18)

जब भी हम प्र० धा० के लिए धारा या वोल्टता की चर्चा करेंगे तो हम।रा आशय इन प्रभावी या व०मा० मू० मानों से ही होगा, जब तक कि स्पष्टता से कुछ और न कहें। ज्यावकीय रूप में परिवर्ती प्र० धा० के लिए चरम मान ढिया है, बताने से प्रभावी मान 0.707 से गुणा करने पर प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु यह बात सब स्वरूपों में प्रत्यावर्ती धारा के लिए लागू नहीं होती। प्र०धा० 10 ऐं बताएँ तो उसका आशय 10√2 ऐं आयाम (या चरम मान) से ज्यावकीय रूप में प्रत्यावर्ती धारा से होगा। भारत मे उपभोक्ता को विव्युत सप्लाई 220 वोल्ट पर होती है, इसका आशय 220√2 ≈ 310 वोल्ट चरम मान से होता है।

### 14.9 प्रo धा० परिपथ जिस में केवल प्रतिरोध हो (A. C. Circuit Containing Resistance Only)

चित्र 14.18 में एक प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती वि०वा०ब०


 $E = E_0 \sin \omega t$  ...(14.19) के स्रोत से जुड़ा है। प्रतिरोध में किसी भी क्षण धारा I हो तो उसके सिरों c और d की बीच विभवान्तर

$$V = IR$$
 ...(14.20) होगा। किंतु प्रत्येक क्षण  $c$  और  $d$  का विभवान्तर वहीं होना चाहिए जो स्रोत के टिमनलों  $a$  और  $b$  के बीच है। अत:

IR=Eo sin wt

$$T = \frac{E_0}{R} \sin \omega t = I_0 \sin \omega t \qquad ...(14.21)$$

जहाँ,  $I_o = E_o/R$  इस मान को प्र० धा० का चरम मान या आयाम कहते हैं । चित्र 14.20 में E और I दोनों के समय के साथ परिवर्तन व्यक्त है, जिनसे स्पष्ट होता है कि दोनों के णून्यमान एक ही समय पर होते हैं। चरम मान भी एक साथ होते हैं। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये दोनों ज्यावकीय परिवर्तन एक ही कला में है।



चित्र 14:20 : प्रतिरोधमय प्र॰ धा॰ परिषथ में धारा चोल्टता से समान धारा में होती है

प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा कोई भी प्र॰ धा॰ वोल्ट-मीटर  $E_0/\sqrt{2}$  पाठ देगा। इसी प्रकार परिषथ में जुड़ा कोई भी प्र॰ धा॰ धारामापी  $I_0/\sqrt{2}$  पाठ देगा। हम देखते है कि

$$I_{eff} = \frac{I_o}{\sqrt{2}} = \frac{E_o}{R\sqrt{2}} = \frac{E_{eff}}{R}$$
 ...(14.22)

अर्थात् प्रभावी विव्वाव्यव में R से भाग देने पर प्रभावी प्रविद्यारा का मान प्राप्त हो जाता है।

<sup>\*</sup> कारण यह है कि घारा I का वह वर्ग लें, उसका माध्य (औसत) निकाले, और फिर इस माध्य का वर्गमूल ले तो ग्रही मान आता है। अर्थात् (औसत  $I^2$ )1/ $heta=I_o/\sqrt{2}$ 

### 14.10 प्र० घा० परिपथ जिसमें केवल प्रेरक

हो (A. C. Circuit Containing Inductance Only)

यद्यपि व्यवहार मे विद्युत प्रेरकत्व वाली कुंडली प्राप्त करना कठिन है, तथापि प्र• धा० परिपथ में विगुद्ध प्रेरक के प्रभाव पर विचार उपयोगी है।




चित्र 14.21 : प्रेरक ८ के सिरों पर विभवान्तर LdI/dt होता है

यदि विशुद्ध प्रेरक में अचर धारा बढ़े तो उसके सिरों X और Y (चित्र 14.21) के बीच विभवातर शून्य होगा। क्यों कि धारा के लिए प्रतिरोध नहीं है। यदि धारा परिवर्ती हो, तो एक प्रेरित वि० वा० व०— $L\frac{dI}{dt}$  प्रेरक के सिरों पर होगा, जो धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा। इसके कारण Y का विभव X से भिन्न हो जायगा। यदि धारा X से Y की आर वह रही है तो विभवान्तर यह होगा—

$$V_{x}-V_{y} = L \frac{dI}{dt} \qquad ...(14.23)$$

अब परिपथ (चित्र 14.22) पर विचार कीजिए। माना प्रेरक में प्रत्यावर्ती धारा



चित्र 14.22 : प्र०धा० स्रोत से लगा एक प्रेरक

 $I=I_o \sin \omega t$  .... (14.24) है । तो उस पर कैसा वि० वा० व० लागू होना चाहिए कि वह ऐसी धारा उत्पन्न कर सके ?

L के सिरों c और d पर किसी भी क्षण १ पर विभवातर समीकरण (14 23) के अनुसार यह होगा

V = LdI/dt


$$=\frac{Ld}{dt}$$
 (I<sub>o</sub> sin  $\omega t$ )

 $=L\omega I_{o}\cos \omega t$  .... (14.25) किन्तु प्रत्येक क्षण c और d के बीच का विभवातर स्रोत के सिरों a और b के बीच विभवांतर के वराबर होना चाहिए।

স্বর: 
$$E=V=L\omega I_0 \cos \omega t=E_0 \cos \omega t$$
  
= $E_0 \sin (\omega t+\pi/2)$  ... (14)

जिसमे  $E_o = (L\omega)I_o$ , अगर  $E_o = (L\omega)I_o$  की तुलना प्रतिरोध के लिए संबध  $E_o = (R)I_o$  से करे तो हम पाते हैं कि  $E_o$  और  $I_o$  के सम्बन्ध में  $\omega I$  यहाँ वही कार्य करता है जो पहले संबंध में प्रतिरोध R करता था।  $\omega L$  को परिपथ का प्रेरकीय प्रतिधात कहते हैं, और प्राय: इसे  $\chi_L$  से व्यक्त करते हैं। यहाँ

$$\omega L = X_L = 2\pi f_L$$
 .... 14.27)



चित्र 14.23 : प्रेरकीय परिषय में घारा I वोल्टता E से  $\pi/2$  पश्चता में होती है ।

प्रतिचात का मालक ओम होता है। (प्रकिरोध की भाँति ही।)

समीकरण 14.24 और 14.26 की तुलना से हम देखते हैं कि धारा और वोल्टता मे  $\pi/2$  (90°) का कला-अंतर है। चित्र 14.23 में I और E के समय के साथ पिवर्तन दिखाए गए हैं। E की अपेक्षा I का मान महत्तम पर चतुर्थाश चक्र बाद में पहुंचता है। इसे यों कह सकते है कि विशुद्ध प्रेरक का प्रभाव प्र० धारा को वि० वा० व० से कला में  $\pi/2$  रेडियन पश्चता प्रदान करने का होता है।

प्रेरक के सिरो पर लगा वोल्टमीटर पाठ,  $E_{\rm o}/\sqrt{2^-}$  देगा, जो स्नोत की प्रभावी वोल्टता है, और परिपथ में लगा धारामापी पाठ  $I_{\rm o}/\sqrt{2^-}$  देगा, जो प्रभावी धारा है। अतंः

$$I_{eff} = \frac{I_o}{\sqrt{2}} = \frac{E_o}{L\omega\sqrt{2}} = \frac{E_{eff}}{L\omega} = \frac{E_{eff}}{X_L} \quad ...(14.28)$$

प्रेरकीय प्रतिघात  $X_{
m L}$ यहाँ वही काम कर रही है जो समीकरण (14.22) मे प्रतिरोध, R कर रहा था।

उदाहरण 14.6 एक 1.0 हेनरी के प्रेरक में धारा 0.5 एं आयाम और 50 हट्जं की आवृति से ज्यावकीय रूप में बदलती है। प्रेरक के सिरों पर विभवांतर का आयाम ज्ञात कीजिए।

#### हल

मान लीजिए धारा है,  $I = I_0 \sin 2\pi f t$  तो प्रेरक के सिरों पर विभवांतर यह होगा—

$$V = L \frac{dI}{dt} = L \frac{d}{dt} (I_o \sin 2\pi f t)$$
$$= 2\pi f L I_o \cos 2\pi f t$$

अतः बोल्टता का आयाम,

$$V_o = 2\pi f LI_o = 2 \times 3.14 \times 50 \times 1.0 \times 0.5$$
  
= 157 बोल्ट

और V == 157 cos 100πt

वोल्टमीटर द्वारा पठित प्रभावी मान होगा---

$$V_{eff} = \frac{V_o}{\sqrt{2}} = \frac{157}{\sqrt{2}} = 112$$
 वोल्ट

उदाहरण 14.7 यदि किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा 80 मि ऐं और उसके सिरों पर विभावांतर 40 बोल्ट हो, तो कुंडली की श्रेरकीय प्रतिघात क्या होगी।\* हल

धारा और विभवांतर दोनों प्रभावी मान में है। अत

$$X = \frac{V_{eff}}{I_{eff}} = \frac{40}{80 \times 10^{-3}} = 500$$
 ओम

उदाहरण 14.8 वह आवृत्ति ज्ञात कीजिए जिस पर 0.5 हेनरी के प्रेरक का प्रतिघात 2000 ओम हो जायेगा।

हल


$$X_{\rm L} = \omega {\rm L} = 2\pi {\rm fL}$$

$$\therefore 2000 = 2\pi {\rm f} \times 0.5$$

$$\therefore {\rm f} = \frac{2000}{\pi} = 637 \; {\rm ह} \zeta {\rm o}$$

### 14.11 प्र० धा० परिपथ जिसमें केवल संधारित्र हो (A. C. Circuit Containing Capacitance Only)

किसी भी संधारित्र में चालक पदार्थ की दो प्लेटों के बीच



चित्र 14.24 : एक दि० धा० परिपथ में संघारित्र

कोई अचालक पदार्थ भरा होता है। फलत. उसका प्रति-रोध व्यवहारतः अनन्त होता है। आशा यह होती है कि किसी भी परिपथ में यदि संधारित श्रेणीक्रम में लगा हो तो चाहे वि० वा० व० दिष्ट हो या प्रत्यावर्ती, धारा शून्य ही रहेगी। किन्तु इस पर बारीकी से विचार अपेक्षित है। पहले दिष्ट परिपथ में संधारित पर विचार करें।

दिष्ट परिपथ में संघारित्र (Capacitor in a d.c. Circuit) चित्र 14.24 के परिपथ पर विचार कीजिए।


<sup>\*</sup> दी गई सूचना से यह तय नहीं होता कि प्रेरकीय प्रतिघात विशुद्ध प्रतिरोध के कारण है, या विशुद्ध प्रेरक के कारण, या दोनों का सयुवत उपस्थित से, सूत्र  $X = V_{\rm eff}$  सदा ही लागू होता है ।  $I_{\rm eff}$ 

ज्यों ही हम कुंजी दवाते हैं, इनेक्ट्रॉन बैटरी के ऋगात्मक सिरे से प्लेट B की ओर तथा प्लेट A से बैटरी के धना-त्मक सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार प्लेट A धनात्मक आवेश और B ऋणात्मक आवेश ग्रहण करती है।

संधारित का यह आवेशन तब तक चलता रहता है जब तक प्लेटों के बीच का विभवान्तर बैटरी के सिरों के विभवान्तर के वरावर नहीं हो जाता। उसके बाद आवेशन बंद हो जाता है अर्थात् और आवेश प्रवाहित नहीं होते। आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा है। तो हम देखते है कि आवेशन की किया के दौरान धारा होती है चाहे संधारित की प्नेटों के बीच आवेश-प्रवाह न हो, शेष परिपथ मे धारा होती है। फलतः परिपथ मे धारामापी लगा हो तो वह आवेशन के दौरान विक्षेप दिखाएगा। धारा की दिशा प्लेट B से बैटरी मे होते हुए प्लेट A की और होगी, और किसी भी क्षण उसका मान संधारित्र पर आवेश वृद्धि की दर के बराबर होगा:

$$I = \frac{dQ}{dt} \qquad ...(14.29)$$

यदि परिपथ में प्रतिरोध लगा दे (चित्र 14 25), तो प्रतिरोध बढाते जाने से आवेशन किया के समय को बढाया




चित्र 14 25 : एक संघारित्र को प्रतिरोध के माध्यम से आपेक्षित करना।

जा सकता है। यदि बैटरी की वोल्टता  $V_{o}$  हो और संधा-रिस्न की धारिता, C हो तो यह स्पष्ट है कि संधारित्न पर अंतिम अवस्था में आवेश,  $Q_{o}$  का मान निम्नलिखित होगा:

$$Q_o = V_o C$$
 ...(14.30)


महत्वपूर्ण यह है कि संधारित्र के आवेश का यह मान समय



चित्र 14 26 ' संधारित्र पर समय के साथ आवेश का उठान।

के साथ अनंतस्पर्शी रूप में पहुचता है (चिल 1426)। इसकी तुलना दिष्टधारा प्रेरकीय परिपथ में धारा की वृद्धि से कीजिए।

प्रत्यावर्नी धारा परिपथ में संधारित्र (Capacitor in an a.c. Circuit) : अब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित की किया पर विचार करें (चित्र 14.27)। इस बार स्रोत की बोल्टता निरंतर बदलती है, फलत:



चित्र 14.27 : प्र०धा० स्त्रोत से लगा एक संघारित्र

संधारित पर आवेश भी निरंतर बदलेगा। एक पूरे चक्र में संधारित पहले एक ओर आविष्ट होगा, फिर अना-विष्ट होकर विपरीत दिशा मे आविष्ट होगा, फिर अना-विष्ट, आदि। जब संधारित का यह आवेशन और अना-वेशन निरंतर होता रहता है, परिपथ में निरंतर धारा उपस्थित रहती है। इस धारा की प्रकृति पर हम विचार करेंगे।

यह स्पष्ट है कि संधारित्र के सिरों, c और d का

विभवान्तर प्रति क्षण ठीक वही होना चाहिए जो बैटरी के सिरों, a और b के बीच है। अतः सधारित को इस प्रकार आविष्ट और अनाविष्ट होना चाहिए कि उसके सिरों का विभवांतर, V ज्यावकीय हो और आरोपित वि• वा० ब० के बरावर हो। अथित्,

$$V=E=E_o\sin\omega t$$

किंनु संधारित्र पर आवेश, Q किसी भी समय CV के बरा-बर होता है। अतः किसी भी क्षण धारा का मान इस प्रकार होगा—

$$I = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dv}{dt} = C \frac{d}{dt} (E_o \sin \omega t)$$


$$= E_o C \omega \cos \omega t$$

$$= I_o \cos \omega t$$

$$= I_o \sin (\omega t + \frac{\pi}{2}) \qquad \cdots (14.31)$$

जिसमें  $I_o = E_o C \omega = \frac{F_o}{1/C\omega}$  ... (14.32)

इस प्रकार इस स्थिति मे धारा ज्यावकीय है और



चित्र 14.28 : संघारित्रीय परिपथ में घारा I बोल्टता  $\to$  से स $^{-}/2$  अग्रता में होती है।

आरोपित वि० वा० व० से कला में 90° आगे है। E और I के तरंग रूप चित्र 14.28 में दिखाए गए है।

समीकरण (14.32) से प्राप्त  $E_o/I_o$  को संधारित्नीय प्रितचात,  $X_o$  कहा जाता है, इसका मान है,

$$X_0 = \frac{E_o}{I_o} = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{2\pi fC}$$
 ...(14.33)

इस प्रतिघात का यहाँ वही स्थान है जो प्रेरकीय प्रतिघात,  $X_{\rm L}$  का प्रेरक के लिए है। इसका मालक ओम है। किन्तु जहाँ,  $X_{\rm L}$  के कारण धारा वि० वा० ब० से

90° परवता में रहनी है, जैसा समीकरण 14.34 में दिखाया गया है,  $X_{\rm e}$  के कारण 90° अग्रिम कला में (अग्रता में) रहनी है।

संधारित्र के सिरों पर लगा वोल्टमापी,  $E_0/\sqrt{2}$  पाठ देगा, और परिपथ में लगा धारामापी  $I_0/\sqrt{2}$  (दोनों ही प्रभावी मान), इसलिए

$$I_{eff} = \frac{I_o}{\sqrt{2}} = \frac{E}{\sqrt{2(1/C\omega)}} = \frac{I_{eff}}{1/C\omega} = \frac{E_{eff}}{X_o}$$
 (14.34)

उदाहरण 14.11 यदि 5  $\mu$ ि का संधारित (i) 50 हर्ट्ज (ii)  $10^6$  हर्ट्ज के परिपथ से हो, तो उसका संधारित्रीय प्रतिघात कितना होगा ?

हल

(1) 
$$X_{9} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 5 \times 10^{-6}}$$
 ओम
$$= 6.36 \times 10^{-4}$$
 ओम

(ii) 
$$X_0 = \frac{1}{2\pi \times 10^6 \times 5 \times 10^{-6}}$$
 ओम
$$= 3.18 \times 10^{-2}$$
 ओम

#### 14.12 LCR परिपथ (LCR Circuit)


किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिरोधक, प्रेरक और संधारित, तीनों ही प्रतिबाधा (प्रतिघात) उत्पन्न करने वाले परिपथ-अत्रयव हैं। प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध, R प्रेरकीय प्रतिघात,  $X_L$  और संधारित्रीय प्रतिघात  $X_C$  के रूप में होता है, जिनकी परिभाषाएँ ये हैं:

$$rac{V}{I} = R$$
 (प्रतिरोधक के लिए)  $rac{V}{I} = X_L$  ( ोरक के लिए)  $rac{V}{I} = X_C$  (संधारित्न के लिए)

 $^{\cdots}$ (14.33) , जिसमें  $\gamma$  उस परिपय-अवयव के सिरों पर प्रभावी विभ-वांतर है और I उस अवयव में प्रवाहित धारा है।

यदि इन अवयवों के किसी संयोजन से परिपथ बने तो कुल धारानियंत्रक प्रभाव, Z की परिभाषा उपरोक्त

प्रकार से ही, यों करने है:  $\frac{V}{I} = Z \quad \text{(किसी भी मंयोजन के लिए)} \quad \cdots \text{(14.35)}$  Z को सयोजन की प्रतिबाधा कहते है। उसका मान्नक, स्पष्टतः, ओम है।



चित्र 14.29: एक LCR श्रेणीक्रम परिपथ


चित्र 14.29 में R,L और C का एक श्रेणी संयोजन है अर्थात् R प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक,  $X_L$  प्रतिघात का एक प्रेरक और  $X_c$  प्रतिघात का एक संधारित । इस संयोजन की कुल प्रतिबाधा,  $Z=R+X_L+X_0$  नहीं होती, बल्कि

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_0)^2}$$
 ... (14.36) होती है। इस असामान्य संबंध का कारण यह है कि  $X_L$  और  $X_0$  से मंगत विभवातरों का कमशः  $L$  और  $C$  में प्रवाहित धारा से संबंध उसी प्रकार का नहीं है, जैसा  $R$  से संगत विभवांतर का  $R$  में प्रवाहित धारा से होता है। अतः  $R_1X_L$  और  $X_0$  के सरल जोड़ से  $Z$  प्राप्त नहीं हो सकता। हम देखेंगे कि इन परिपथ अवयवों के सिरों के विभवांतरों की आपेक्षिक कलाओं को ध्यान में रखने के लिए हमें उन्हें सिंदण-रूप मानकर जोड़ना होता है।

चित्र 14.29 के परिपथ में किसी भी समय यदि R, L और C अवयवों के सिरो के तात्क्षणिक विभवांतर मापे और फिर समस्त परिपथ में आरोपित तात्क्षणिक वोल्टता मापें तो सदैव यह सत्य होगा—

$$V = V_R + V_L + V_c$$
 (तात्क्षणिक मान)

किन्तु यदि वोल्टमीटर से हम प्रभावी वोल्टताएं मापें तो उपरोक्त समीकरण सत्य नहीं होता, अर्थात्  $V \neq V_R + V_L + V_o$  (प्रभावी मानों के लिए) कारण यह है कि यद्यपि प्रत्येक अवयव में धारा वही I बहती है, उन अवयवों के सिरों के विभवातर परस्पर समान कला में नहीं होते । गणितीय विश्लेषण बताता है कि V जानने के लिए प्रभावी बोल्टताओं,  $V_R, V_L, V_C$  को समतलीय सदिश मानकर जोड़ना होता है, जिसमे इनके कला-अंतर को इन सदिशों के बीच कोण माना जाता है।




चित्र 14.30 : किसी प्र० धा० परिपथ में वोल्टताओं का वैक्टर रूप प्रदर्शन ।

चित्र 14.30 में धारा I को हम सदिश रेखा O I से व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध, R के सिरों के प्रभावी विभवांतर,  $V_R$  को OI के समांतर रेखा OR से व्यक्त करते हैं, क्योंकि VR और I समान कला में लेते है। किन्तु T के सिरों का विभवांतर  $V_L$  कला में I से  $\pi/2$  आगे होता है, इसलिए उसे सदिश रेखा OL से व्यक्त करते है, जो OI से एक ओर  $\pi/2$  कोण बनाती है; इसी प्रकार C के सिरों का विभवांतर  $V_0$  कला मे I से  $\pi/2$  शिछे होता है, इसलिए उसे सदिश रेखा OC से व्यक्त करते हैं, जो, OI से दूसरी ओर  $\pi/2$  कोण बनाती है। इन सदिशों OR OL, OC का परिणामी सदिश OP इस R, L, C श्रेणी संयोजन के सिरों की प्रभावी वोल्टता व्यक्त परिमाण में, करता है— और I के प्रति कलांतर में भी। स्पष्ट है कि

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L^1 - V_0)^2}$$
 ...(14.37)

िकतु 
$$V_R = RI$$
;  $V_L = X_L I$ ;  $V_c = X_c I$  इसलिए — 
$$V = I \sqrt{R^2 + (X_L - X_c)^2}$$
 या  $\frac{V}{I} = Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_c)^2}$  ... (14.38)

प्रतिबाधा (Z), प्रतिरोध (R) और प्रतिघात ( $X_L$ ,  $X_C$ ) का संबध चित्र 14.31 में चित्र 14.30 की ही भाँति सदिश आरेख खींचकर बताया गया है।



चित्र 14.31 : प्रतिबाधा ओरस

चित्र 14.30 में धारा I वोल्टता V से कला में  $\phi$  कोण पीछे है, अर्थात् परिपथ कुल मिलाकर प्रेरकीय है (शुद्ध प्रेरक धारा को वोल्टता से  $\pi/2$  पश्चता में रखता है) । इसका कारण यह है कि इस उदाहरण में हमने  $V_L > V_C$  (अर्थात्  $X_L > X_C$ ) लिया है । यदि ( $X_L < X_C$ ) हो, तो श्रेणी संयोजन संघारित्रीय हो जायगा, अर्थात धारा वोल्टता से अग्र कला में होगी । कलांतर  $\phi$  जिसे मात्र पिच्छट या अग्रता भी कहते हैं, निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है—

$$an \phi = rac{X_L - X_C}{R}$$
 या  $\cos \phi = R/Z$   $\cdot \cdot \cdot \cdot (14.39)$   $\phi$  का मान सदा  $+\pi/2$  और  $-\pi/2$  के बीच ही होता है।


उदाहरण 14.10 एक 100 ओम का प्रतिरोध, एक 0.5 हेनरी का प्रेरक और एक 10 माइक्रोफेरड µम का संधारित्र श्रेणीकम मे लगे है। इसके सिरों पर 220 वोल्ट 50 हट्जं का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है।

निम्नलिखित राशियाँ ज्ञात की जिए— (क) परिपथ की प्रतिवाधा, (ख) धारा, (ग) प्रत्येक अवयव के सिरों पर विभवांतर, (घ) धारा और आरोपित वोल्टता के बीच कला कोण  $\phi$ । वोल्टताओं का सिदश आरेख भी खीं चिए। हल

(क)  $X_L=2\pi f L=2\pi \times 50 \times 0.5=157$  स्रोम  $X_L=\frac{1}{2\pi f c}=\frac{1}{2\pi \times 50 \times 10 \times 10^{-6}}=318$ ओम  $Z=\sqrt{100^2+(157-318)^2}=190$  ओम

(ख) 
$$I = \frac{V}{Z} = \frac{220}{190} = 1.16$$
 ऐंपियर

(ग) प्रतिरोध पर बोल्टता  $V_R = IR = 1.16 \times 100$  = 116 बोल्ट
प्रेरक पर बोल्टता  $V_L = IX_L = 1.16 \times 157$  = 182 बोल्ट
संघारित्र पर बोल्टता  $V_c = IX_c = 1.16 \times 157$  = 369 बोल्ट



चित्र 14.32: (उदाहरण 14.10 के लिए)

(
$$\P$$
)  $\cos \phi = \frac{R}{Z} = \frac{100}{190} = 0.526$ ;  $\phi = 58^{\circ}15'$ 


बोल्टताओं का सदिश आरेख चित्र 14.32 में दिया है। अनुनाद (Resonance) नियत R,L और C के श्रेणीकम परिपथ में  $X_L$  तथा  $X_0$  के मान आरोपित बोल्टता की आवृत्ति पर निर्भर होते हैं। यदि एक विशेष आवृत्ति , पर  $X_L = X_0$  हो जाए तो प्रतिबाधा अपने  $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_0)^2}$ 

न्यूनतम मान R पर पहुंच जाती है, और परिपथ शुद्धतः प्रतिरोधीय कहलाता है। इस स्थिति में घारा महत्तम मान पर पहुंच जाती है, और कलांतर ∮=0 होता है, अर्थात वोल्टता और घारा समान कला में होते है। इस दशा को अनुनाद कहा जाता है, और जिस आवृत्ति कृत ऐसा होता है उसे अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। अनुनाद पर

$$X_L = X_0$$
  
अतः  $2\pi f_r L = \frac{1}{2\pi f_r C}$   
 $\therefore f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$  ...(14.40)

# 14.13 ट्रांसफार्मर (Transformer)

विंद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सबसे महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक ट्रांसफार्मर है। एक सरल ट्रांसफार्मर की रचना



चित्र 14.33 : ट्रांसमीटर P प्राथमिक, S द्वितीयक

चित्र 14.33 में दिखाई गई है। एक अनवरत नरम-लोह कोड पर दो कुंडलियाँ वेष्ठित हैं। इनमें से एक को

किसी प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से जोड़ते हैं—इस कुंडली को 'प्राथमिक' कहते हैं। दूसरी कुंडली को—जिसे 'द्वितीयक' कहते हैं—किसी 'भार' पर जोड़ देते है, जो एक प्रतिरोध या अन्य कोई वैद्युत अवयव हो सकता है जिसे वैद्युत शक्ति देनी है।

प्राथमिक में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के कारण एक प्रत्यावर्ती चुम्बकीय पलक्स क्रोड में उत्पन्न होता है, जो प्राथमिक और दितीयक दोनों में से गुजरता है। क्रोड अनवरत होने के कारण इस प्लक्स में क्षरण नगण्य होता है, अर्थात् दितीयक में प्लक्स लगभेग इतना ही होता है, जितना प्राथमिक में। परिवर्ती चुम्बकीय प्लक्स के कारण दितीयक में वि० वा० व० का प्रेरण होता है, और स्वयं प्राथमिक में भी एक स्व-प्रेरित वि० वा० व० उत्पन्न होता है।

उस परिस्थिति पर विचार की जिए जब द्वितीयक से कोई भार न जुड़ा हो, अर्थात् द्वितीयक कुंडली में धारा न हो । यदि प्राथमिक में  $N_1$  और द्वितीयक में  $N_2$  वेष्ठन हों, तो चुम्बकीय फलक्स दोनों में बराबर  $\phi$  मानकर हम देखते हैं कि प्राथमिक में प्रेरित वि० वा० ब०  $E_1$  यों होगा—

 $E_1 = -N_1 \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} = -L_1 \frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t} \qquad \cdots (14.41)$  जहाँ  $I_1$  प्राथमिक में प्रवाहित घारा है। द्वितीयक में प्रेरित वि० वा० व०  $E_2$  यों होगा—

$$E_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt} \qquad \cdots (14.42)$$

फलतः

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{N_2}{N_1} \qquad \cdots (14.43)$$

प्राथमिक में प्रेरित वि॰ वा॰ ब॰  $E_1$  वास्तव में प्राथमिक परिपथ पर आरोपित वि॰ वा॰ ब॰ E के लगभग बरा- बर होगा। मान लीजिए  $E=E_0\sin\omega t$  है तो लैंज के नियम के अनुसार  $E_1$  इस E के विपरीत कियाशील होगा, और किसी भी क्षण प्राथमिक के प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर  $E-E_1$  के बराबर होगा, अत:

$$E-E_1=RI_1$$

किंतु R का मान ( $L,\omega$  की तुलना में) बहुत अल्प होता है, इसलिए

$$E = E_1$$
 (14.44)

इस प्रकार समीकरण (14.43) के  $E_1$  को हम प्राथमिक में स्व-प्रेरित वि० वा० व० के वजाए प्राथमिक पर लगाया गया निवेश वि० वा० व० मान सकते है।  $E_2$  द्वितीयक पर निर्गत वि० वा० व० है। अतः

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\text{finin faorior}}{\text{first faorior}} = \frac{N_2}{N_1}$$
 ...(14.45)

यदि वि० वा० व० वलों के प्रभावी मान  $V_1$  और  $V_2$  हों तो,

$$\frac{V_3}{V_1} = \frac{N_1}{N_2} \qquad ...(14.46)$$

राशि  $N_2/N_1$  को ट्रांसफार्मर का 'वेष्ठन अनुपात' कहते हैं। यदि  $N_2>N_1$  तो  $V_2>V_1$  और इस दशा में ट्रांसफार्मर को उपचायी ट्रांसफार्मर कहते है। यदि  $N_2< N_1$  तो  $V_2< V_1$  और ट्रांसफार्मर को अपचायी ट्रांसफार्मर कहते है।

ठर्जा संरक्षण के सिद्धान्त के अनुसार द्वितीयक परि-पथ में निर्गत ऊर्जा प्राथमिक में दत्त ऊर्जा के बराबर या कम ही होनी चाहिए। यदि ट्रांसफार्मर को आदर्श मानें, अर्थात् उसके वेष्ठनों के तार अथवा कोड मे ऊर्जा क्षय न हो, तो औसत निर्गत शक्ति औसत निवेशित शक्ति के बराबर होनी चाहिए। अतः

$$V_1I_1=V_2I_2$$
 ...(14.47)

जिसमें वोल्टताएं तथा धाराएं प्रभावी मानों में व्यक्त है। स्पष्ट है कि आदर्श ट्रांसफामेंर के लिए


$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \qquad .. (14.48)$$

अर्थात् प्राथमिक धारा की तुलना में द्वितीयक में धारा उसी अनुपात में गिरती है जिस अनुपात में वोल्टता बढ़ती है।

ट्रांसफामं ए की दक्षता की परिभाषा है

वास्तिवक ट्रांसफार्मर में दक्षता काफी अधिक होती है (90-99%), किंतु 100% नहीं। यक्ति क्षय के अनेक कारण है, जिनमें मुख्य दो है (i) वेष्ठनों के ताँवे के तारों में ऊष्मीय प्रभाव।  $^2\mathbf{R}$  के कारण। मोटे तार लेकर इसे कम किया जा सकता है। (ii) लोहे की कोड में क्षय, क्योंकि कोड को वारम्वार चुंबिकत-विचुंबिकत करने में कार्य होता है। इसे कम करने के लिए विशोष प्रकार के चुम्बकीय पदार्थ का चयन करना होता है।

इनके अतिरिक्त शक्ति-क्षय का तीसरा कारण भवर धाराएँ हैं [देखिए अनुच्छेद 14.7 (i) भवर धाराएँ, |



चित्र 14.34: वैद्युत शिवत को वोल्टता पर संचारित
- करने से लाइन क्षय कम हो जाते हैं

G--जिनत्र T-- उपचायी ट्रांसफार्मर,

S--भार

जिनको कम करने के लिए परिलत क्रोड काम में ली जाती है (चित्र 14.34)। कुछ क्षय चुंबकीय फ्लक्स के क्षरण से भी होता है, किन्तु यह नगण्य होता है।

वैद्युत शिवत का संचारण (Transmission of Electric Power) बिजलीघर प्रायः बस्ती से दूर स्थित होते है, जहाँ बिजली पैदा करना सस्ता पड़ता है। वहाँ वैसे द्युत शिक्त को दूर-दूर उपयोग के लिए संचारित करना होता है। इसके लिए बिजलीघर से दो समांतर तारों वाली संचारण लाइन बिछानी होती हैं, जो धारा के जाने तथा साने का परिपथ पूरा करती है।

नियत शक्ति P=BI के संचारण के लिए हम को

बढ़ा या घटा कर 1 को क्रमणः घटा या वढ़ा सकते है। संचारण में प्रयुक्त तार मे ऊष्मीय प्रभाव के कारण I²R शिक्त का क्षय होता है। इसे कम करने के लिए I को घटाना, अतः E को बढ़ाना होता है। इसलिए जिन्न से जिस बोल्टता पर विद्युत निर्गत होती है, उसे उपचायी द्रांसफामेर की सहायता से अत्यन्त उच्च बोल्टता तक परि-वर्तित किया जाता है। फलतः अल्प-बोल्टता-अधिक-धारा वाली वैद्युत शिक्त उच्च-बोल्टता-अल्प धारा वाली शिक्त में परिणत हो जाती है। धारा कम होने से क्षय I²R कम हो जाता है। वैद्युत शिक्त को उच्च बोल्टता पर ले जाकर संचरित करने से प्राप्त बचत निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होगी।

माना एक वैद्युत जरित 25 किलोवाट ग्राक्ति 250 वोल्ट पर उत्पन्नकरता है, और इम ग्राक्ति को सुदूर स्थान पर भेजना है, जिसके लिए लाइन का प्रतिरोध 1 ओम है। स्पष्ट है कि 25000 वाट ग्राक्ति को 250 वोल्ट पर भेजने के लिए धारा 100 ऐंपियर होगी, फलत: लाइन पर क्षय होगा  $I^2R=100^2\times I=10000$  वाट =10 किलोवाट। इस प्रकार शक्ति का 40 प्रतिशत भाग लाइनक्षय में चला जायेगा। यदि वोल्टता 2500 वोल्ट तक उपचित कर दें, तो धारा 10 ऐपियर रह जायगी और  $I^2R$  का मान  $10^2\times I=100$  वाट =2.1 किलोवाट रह जायगा जो नगण्य है।


सामान्य विजलीघर का जनित्र 1,000 किलोवाट

उत्पादन 6,600 वोल्ट पर देता है। संचरण बहुत दूर-दूर तक करना होता है इसलिए वोल्टना की 132,000 वोल्ट तक उपचित्र करते है। वैद्युत शक्ति के संचारण के लिए ऊँचे स्टील-फेम से बने खंभों पर पोर्सलीन रोधियों पर लगे तार काम में आते है। उच्च वोल्टता के कारण रोधी विशेष प्रकार के बनाने होते है।

प्रायः यह होता है कि विभिन्न बिजली घरों के बीच शक्ति के उत्पादन और शक्ति की आवश्यकता के बीच सामंजस्य नहीं होता । वितरण में सामंजस्य के लिए एक विशाल क्षेत्र के सब विजलीयरों के शक्ति उत्पादन को एक सर्वविष्ट 'ग्रिड' में जोड़ देते है। यह ग्रिड सारे क्षेत्र के लिए सार्व भंडार का काम करता है, ताकि जहाँ जितनी आवश्यकता हो उतनी शक्ति का उपयोग कर लें। वैदयुत शक्ति के वितरण में यह प्रणाली दक्षता बढाती है। साथ ही किसी एक बिजलीघर के फील हो जाने के कारण संभावित कठिनाई से भी रक्षा करती है। ग्रिंड से विभिन्न उपभोक्ता स्थानों को बिजली 33,000 बोल्ट पर भेजी जाती है (यह अपचयन उस स्थान के निकट ही किया जाता है), फिर छोटे-छोटे उपक्षेत्रों में उप-स्टेशन द्वारा इसे 6,600 वोल्ट पर लाते हैं। बड़े उपभोक्ताओं (यथा कारखानों) को इसी वोल्टता पर सप्लाई कर देते है, जिसे वे आवश्यकतानुसार अपचयित कर लेते है। सामान्य उपभोक्ता के उपयोग के लिए अंततः 220 वोल्ट पर ही लाकर बिजली दी जाती है।

### ,प्रइन-अभ्मास

- 14.1 चुम्बकीय फ्लक्स की विमाएँ क्या हैं।
- 14.2 चित्र 14.35 में दितीयक वेष्ठनों में धारा की दिशा उस समय के लिए बताइए जब परिपथ का स्विच बंद किया जाए।
- 14.3 सिद्ध की जिए कि लैंज का नियम ऊर्जी संरक्षण सिद्धान्त का परिणाम है।
- 14.4 किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित वि० वा० व० का मान किन बातों पर निर्भर होता है ? वि० वा० व० की दिशा किन बातों से निश्चित होती है ?



चित्र 14.35

- 14.5 0.16 मी काट-क्षत्रफल की एक 200 वेष्ठन वाली कुंडली में गुजरने वाला चुम्बकीय वलक्षेत्र एक-समान दर से 0.02 सेकंड में 0.10 वेबर/मी से बढ़कर 0.50 वेबर/मी हो जाता है। प्रेरित विष्वाण्य वार्ष्ट परिकलित की जिए।
- 14.6 स्व-प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में विभेद कीजिए।
- 14 7 यदि किसी जिनत्न की चाल बढ़ाएँ तो (i) महत्तम उत्पन्न वि० वा० व० पर, और (ii) वि० वा० व० की आवृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
- 14.8 घर में बिजली की मुख्य लाइन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज अंकित है। वोल्टता के तास्कालिक मान के लिए समीकरण लिखिए।  $\qquad \qquad (310 \, \sin \, 100 \, \pi t)$
- 14.9 एक 15 सेमी  $\times$  40 सेमी की आयताकार कुंडली में 200 वेष्ठन हैं। वह अपने तल में स्थित और 0.08 वेबर/मी तीझता के चुम्बकीय क्षेत्र से लम्ब अक्ष पर 50 हर्द्भ से घूम रही है। उस क्षण प्रेरित वि० वा० व० का क्या मान होगा जब कुंडली के तल और चुम्बकीय क्षेत्र के बीच का कीण (i)  $0^{\circ}$  (ii)  $60^{\circ}$  (iii)  $90^{\circ}$  हो। (301, 151, 0 वोल्ट)
- 14.10 प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है ? दि० धा० की तुलना में प्र० धा० में क्या लाभ है ? क्या हम 15 हट्जें की प्र० धा० को प्रकाश व्यवस्था में काम में ले सकते है ?
- 14.11 तात्क्षणिक धारा के ऋणात्मक मान का क्या आशय होता है ?
- 14.12 प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में विभेद की जिए।
- 14.13 आवृत्ति के साथ किसी (i) संघारित्र (ii) प्रेरक का प्रतिघात किस प्रकार बदलता है, इसे प्रवर्गित करने के लिए ग्राफ खोंचिए।
- 14.14 किसी प्रेरक का प्रतिघात दिष्ट धारा के लिए कितना होता है ? किसी संधारित्र का प्रतिघात से क्या तात्पर्य है ?
- 14.15 किमी प्रेरक मे प्रवाहित धारा उसके सिरों के विभवांतर से पश्चता में होती है। इस कथन का आशय समझाइए।

- 14.16 किसी प्रतिरोध और प्रेरक वाले श्रेणीबद्ध परिषय में एक संधारित श्रेणी में जोड़ दें तो परिषय की प्रतिबाधा घट जाती है। समझाइए क्यों ?
- 14.17 यदि किसी 50 हट्जें के प्र॰ धा॰ परिपथ में प्रभावी धारा 5 ऐं हो तो निम्नलिखित के मान बताइए: (i) धारा का महत्तम मान, (ii) शून्य से गुजरने के 1/300 सेकंड बाद धारा का मान (7.0 党,士6.1 党)
- 14.18 किसी कुंडली पर 100 वोल्ट दिष्ट विभव लगाने से धारा 1 ऐं प्रवाहित होती है। उसी कुंडली पर 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर 0.5 ऐ की धारा प्रवाहित होती है। कूंडली का प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रेरकत्व परिकलित की जिए। (100, 200, 0.55)
- 14.19 एक 25.0 μF का संधारित्र, एक 0.10 हेनरी का प्रेरक और एक 25.0 ओम का प्रतिरोध एक E=310 sin 314 t वोल्ट वि० वा० व० के स्रोत से श्रेणीबद्ध जुड़े हैं। बताइए-
  - (i) दिए गए वि० वा० ब० की आवृत्ति क्या है ?
  - (ii) परिपथ की प्रतिधात कितना है ?
  - (iii) परिपथ की प्रतिबाधा कितनी है ?
  - (iv) परिपथ में धारा कितनी है ?
  - (v) धारा आरोपित वि० वा० व० से कितनी पश्चता या अग्रता में रहती है ?
  - (vi) परिपथ में तात्क्षणिक धारा का व्यंजक क्या है ?
  - (vii) संघारित प्रेरक और प्रतिरोध के सिरों पर प्रभावी वोल्टताएँ क्या हैं ?
  - (viii) इन वोल्टताओं का वेक्टर आरेख खीचिए।
  - (ix) प्रेरक को बदलकर कितना करें कि परिपथ की प्रतिबाधा न्युनतम हो जाए ?

**उत्तर**ः (i) 50 हर्द्ज

(ii) 96 ओम संधारित्रीय

(iii) 99.2 ओम

(iv) 2.22 से

(v) अग्रता 75.4°

(vi) 3.13 (314+1.31)

(vii)  $V_0=283$  वोल्ट;  $V_L=70$  वोल्ट;  $V_R$  55.5 वोल्ट

(ix) 0.406 हेनरी

- 14.20 यदि किसी परिपथ की अनुनाद आवृत्ति fr है तो निम्नलिखित आवृत्तियों की वोल्टता लगाने पर परिपथ की धारा वोल्टता से पश्चता, अग्रता या समान कला मे होगी ?
  - (i) f = fr
  - (ii) f < fr
  - (iii) f > fr
- 14.21 सिद्ध की जिए कि यदि वोल्टता V = V₀ cos 2πft किसी परिपथ में प्रतिरोध पर लगे, तो प्रतिरोध में औसत शक्ति-क्षय

$$P = V_{eff}^2/R$$
  
होगा, जहाँ  $V_{eff} = V_o/\sqrt{2}$ 

14.22 एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 22 वोल्ट तक अपचियत करता है, और उसे 220 ओम प्रतिबाधा के उपकरण पर लगाया जाता है। इस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में धारा कितनी होगी, यदि ट्रांसफार्मर क्षय नगण्य मानें ?

14.23 हम सामान्य चल-कुंडली धारामापी को प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को मापने के काम में क्यों नहीं ले सकते ?

### अध्याय 15

# विश्व (Universe)

### 15.1 प्रारंभिक परिचय (Introduction)

विशव रचना का अध्ययन खगोलिकी के अंतर्गत आता है, जो संभवत: सबसे प्राचीन विज्ञान है। विश्व के जिस भाग में हम रहते हैं उसे सीर मंडल कहते है। उसमें सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा, अन्य ग्रह और उनके उपग्रह, ग्रहिकाएँ धूमकेतुगण और ऊल्काएं सिम्मिलित हैं। सीर मंडल का दूरतम ग्रह प्लूटो हमसे 6×10<sup>12</sup> मीटर दूर है। उससे परे, कहीं अधिक दूरियों पर, तारे हैं जो बहुत कुछ हमारे सूर्य के समान हैं। उनमें कुछ अलग-अलग होते है, कुछ युग्म-तारों के रूप में, और कुछ तारा-गुच्छों जैसे (कृत्तिका) के रूप में। हम अपने नग्न नेत्रों से लगभग 5000 तारे सारे आकाश में देख पाते हैं, जिनमें से किसी एक समय स्वच्छ रावि में 2500 दिखाई देंगे। इनको नग्न नेत्र तारे कहते हैं। किन्तु दूरबीनों की सहायता से लाखों तारे देखे जा सकते हैं।

तारों के बीच की दूरियां अत्यधिक होती हैं। हमसे निकटतम तारा एल्फा सेंटारी लगभग 4 प्रकाश-वर्ष # की दूरी पर है। तारों के बीच का स्थान एकदम रिक्त नहीं है उसमें गैस और धूल के रूप में बहुत हलकी घनता के साथ पदार्थ बिखरा हुआ है, जिसे अन्तरातारकीय पदार्थ कहते हैं।

स्वच्छ आकाश वाली अंधेरी राति में हम आकाश में एक वृहद् वृत्त के रूप में फैली चौड़ी श्वेत प्रकाश-पट्टी को स्पष्टतः पहचान सकते हैं। इसे आकाशगंगा कहते हैं। यदि दूरवीन से इसे देखें तो इसमें लाखों मंद-प्रकाश वाले तारे दिखाई देते हैं जो एक विशाल चपटा तारकीय समुदाय है, नग्न-नेन्न तारागण और हमारा सूर्य आकाशगंगा समुदाय के ही अंग हैं, जिसमें एक खरब (1011) से भी अधिक तारे हैं। इसलिए हम आकाशगंगा को अपनी गैलेक्सी' कहते हैं, विश्व में इसी प्रकार की करोड़ों गैलेक्सियाँ हैं। किंतु केवल निकटस्थ कुछ गैलेक्सियाँ ही नग्न नेन्नों को दिखाई देती हैं, शक्तिशाली दूरवीनों से लिए गए चिन्नों में लाखों मंद-प्रकाश गैलेक्सियाँ प्रकट होती हैं। विश्व की रचना में गैलेक्सी सबसे बड़ी इकाई है।


<sup>\*</sup> प्रकाश के वेग  $(3 \times 10^8 \text{ H}/\text{H})$  से एक वर्ष में पूरी की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं इसका मान  $9.5 \times 10^{15}$  मी होता है।

विज्ञान की अत्य शाखाओं तथा खगोलिकी मे एक अन्तर यह है कि यह प्रायोगिक विज्ञान नहीं है, प्रेक्षण आधारित विज्ञान है। यों कह सकते है कि "प्रयोग" तो प्रकृति करती है—तारों की सतहों तथा अन्तरंग में एवं अंतरातारकीय आकाश में। इन प्रयोगों की परिस्थितियों पर हमारा नियंद्रण प्रयोगशाला की भांति नहीं है कितु इस कारण से खगोलिकी में हमारी वैज्ञानिक रुचि तथा आकर्षण में कभी नहीं होती। वास्तव में आकाशीय पिडों पर परिस्थितियाँ इतनी चरम सीमाओं मे उपस्थित होती है जिन्हें हम पृथ्वीतल पर अपने प्रयोगों मे उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए खगोलिक अध्ययन में कुछ विशेष आकर्षण है। विशेष संतोष और कौतुहल की बात यह है कि हमने अपनी प्रयोगशाला मे प्रकृति के जो नियम प्राप्त किए है, वे नियम विश्व के सभी भागों में तथा पिडों पर लागू होते है— अर्थात् ये नियम विश्वव्यापी या सार्वितक हैं।

पृथ्वी की सीमा से बाहर अन्तरिक्ष यंत्र या यान भेजने में तो हम पिछले दो दशकों में ही सफल हुए हैं-वह भी अपने निकटतम पड़ौसियों—चंद्रमा और ग्रहों तक ही। मुलतः हम तारों और अन्य आकाशपिंडों के बारे मे केवल उस विद्युतच्म्बकीय विकिरण का ही अध्ययन कर सकते हैं जो उनसे आता है, यथा-प्रकाश, रेडियो तरंगें, एक्स-किरणें, गामा-किरणें आदि। उदाहरणतः हम यह अध्ययन कर सकते है कि प्रकाश के आने की दिशा क्या है, और उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। हम प्राप्त विकिरण की तीवता तथा उसमें होने वाले परिवर्तन माप सकते है, हम आने वाले प्रकाश का रंग देख सकते हैं या पूरा स्पेक्टम (वर्णक्रम) लेकर रंग-वितरण का अध्ययन कर सकते हैं और प्रकाश के घ्रुवण का भी परीक्षण कर सकते है। इनके आधार पर हम तारों तथा ग्रहों के अनेकानेक गूण ज्ञात कर सकते है, तथा उनकी द्यति और दूरी, द्रव्यमान और साइज, पृष्ठीय ताप और संरचना, अंतरंग की दशा, उनकी गति तथा उनका क्रमिक विकास, भादि । इस अध्याय मे उन दूरस्थ संवेदी विधियों तथा यंत्रों का अध्ययन करेंगें, जिन्हें खगोलिकों ने अपनाया है और उन्नत किया है।

### 15.2 खगोलीय यंत्र(Astronomical Instruments)

खगोलीय अन्वेषण मे प्रयुक्त उपकरणों को सुविधा के लिए दो वर्गों में बाँटा जा सकता है। पहले वे जो प्रकाश या रेडियो-तरंगों को एकल करते हैं, दूरबीन कहलाते हैं। दूसरे अन्य अ नेकानेक प्रकार के वे उपकरण जो इनके साथ काम आते हैं, विभिन्त राशियों का अभिलेख करते हैं। हमारे नेल प्रकाश के संग्रहकारी और अभिलेखी दोनों का ही कार्य करते हैं। कार्य करते हैं।



चित्र 15.1: सगोलीय दूरबीन (a) अपवर्तक (b) परावर्तक O-अभिदृश्य, E-अभिनेत्र, N-समतन दपण

हें, क्योंकि इसका आकार छोटा है, और अभिलेखी के रूप में यह परिमाणात्मक नहीं है। अतः हम सहायक उपकरणों के रूप में दूरबीन और फोटोग्राफी प्लेटों जैसी युक्तियो का उपयोग करते हैं।

प्रकाशीय दूरवीन (दूरदर्शी) दो प्रकार के होते है-अपवर्तक और परावर्तक (चित्र 15.1)। अपवर्तक दूर-बीनों में एक उत्तल लेंस दूरवीन के अग्रभाग मे होता है, जो दरस्थ वस्तु से प्राप्त समातर किरणों को एकल करके अपने फोकस तल मे उसका प्रतिबिब बनाता है। परावर्तक दरबीन में यही कार्य एक अवतल परवलयी दर्पण द्वारा होता है। दोनों मे ही प्रकाश एकत करने वाले इस अंग को अभिद्श्य कहते है। दूरबीन की प्रकाश एकत करने की क्षमता उसके अभिद्रय लेंस या दर्पण के क्षेत्रफल  $rac{{}^{22}{
m D}^2}{4}$  के अनुपात में बढ़ती है, जहाँ m D अभिदृण्य का अर्धव्यास या द्वारक है। मंद प्रकाश वाले पिडों को देखने की क्षमता इसी अनुपात में बढ़ती है। उदाहरणतः अमे-रिका की पालोमर वेधशाला का 200 इंच # द्वारक वाला दरबीन एक छोटे 4 इंच द्वारक के दूरबीन से 2500 गुना प्रकाश एकत करता है। प्रतिबिंब में हम मूल पिंड का कितना सक्ष्म विवरण देख पाते हैं यह भी द्वारक पर और प्रकाश के तरंगदैष्ट्यं पर निर्भर करता है। अध्याय 7 के परिच्छेद 6 में हम देख चुके है कि द्वारक जितना बड़ा हो और तंरगदैध्यं जितनी कम हो उतनी ही अधिक बारीकी (स्पष्टता) प्रतिबिम्ब में प्राप्त होगी। किंतु व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वायुमण्डल कितना स्वच्छ तथा विक्षोभरहित है इसका प्रतिबिंब की श्रेष्ठता पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए खगोलीय वेधशालाएँ सामान्यत: आबादी से दूर पहाड़ों की चोटियों पर स्थापित की जाती है, जहाँ वायु स्वच्छ और अपेक्षाकृत शांत होती है।

अपवर्तकों में वर्णिक तुटि होती है, जिसके कारण सब वर्णों का प्रकाश एक बिंदु पर फोकसित नहीं होता और फलतः प्रतिबिम्ब अस्पध्ट हो जाता है। इसके विपरीत परावर्तकों में वर्णिक तुटि नहीं होती, और उनको बनाना भी सरल होता है। इसीलिये संसार के बड़े-बड़े दूरबीन सभी परावर्तक हैं – यथा अमेरिका में पालोमर का 200 इच वाला और रूस का 234 इच वाला दूरबीन । भारत मे उस्मानिया विश्वविद्यालय का 48 इच वाला दूरबीन, जो जापाल-रगपुर वेधशाला मे हे, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन है। यह भी परावर्तक है। भारतीय खगोल भौतिकी सस्थान, बंगलूर, द्वारा अपनी कावालूर वेधशाला के लिए एक 90 इंच का परावर्तक बनाया जा रहा है।

आकाशीय पिडों से रेडियो तरगें भी प्राप्त होती है और उनका अध्ययन करने वाले यंत्र रेडियो दूरबीन कह-लाते है। ये भी परावर्तक होते है और शक्ल में परवलयी या वेलनाकार होते है। रेडियो तरंग का तरंगदेध्यं प्रकाश की तुलना मे बहुत अधिक होने के कारण यह आवश्यक है कि यदि प्रकाशीय दूरबीन के बराबर बारीकी देखना है, तो रेडियो दूरबीन का द्वारक कहीं अधिक होना चाहिए। इंग्लैंड के जोड़ेल बैंक में जो बड़ा रेडियो दूरवीन है उसका अभिदृश्य एक 250 फीट (3000 इंच) व्यास की परवलीय डिस्क है। भारत मे कटकमंड मे जो बड़ा रेडियो दूरबीन है वह 500 मीटर लम्बाई और 50 मीटर चौड़ाई का वेलनाकार है।

सूर्य, ग्रहों और तारामंडलों के प्रतिबिम्बों के अभिलेख के लिए मूख्यतः फोटोग्राफी प्लेट का उपयोग होता है। स्थायी अभिलेख, तारों की स्थितियाँ तथा द्यतियाँ मापने या सूर्य अथवा ग्रहों के तल के लक्ष्ण आदि का अध्य-यन करने में काम आते है। किंतू फोटोग्राफी प्लेटों में कुछ अपने दोष होते हैं विशेषकर यह कि उनपर उत्पन्न कृष्णता आपाती प्रकाश के अनुपात में नहीं होती । अतः परिमाणा-त्मक कार्य के लिये प्रकाश-सेल श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि प्रकाशोत्पादित विद्युतधारा प्रकाश की तीव्रता से समानुपाती होती है। किंत् उसके साथ हम एक समय मे एक ही तारे का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए व्यवहार में हम फोटोग्राफी और प्रकाशविद्युत तकनीक, दोनों का सम्चित सामंजस्य काम में लेते है। रेडियो दूरबीन को सामान्यतः एक विशिष्ठ अल्प-रव रेडियोग्राही से संलग्न किया जाता है, जो एक अचर तरंगदैध्यं पर कार्य करता है।

आकाशीय पिंडों से जो अवरक्त, पराबैगनी, एक्स-किरण

भीर गामा किरण कोटि का विकिरण प्राप्त होता है उसे पृथ्वी का वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। किंतु कृतिम उपग्रहों और पृथ्वी की परिक्रमा करती प्रयोगशालाओं के आविर्भाव से अब इनका भी अध्ययन संभव हो गया है, जिससे विभव के अध्ययन के लिए खगोलिकी के नए पय प्रशस्त होंगे।

# 15.3 सौरमंडल का अध्ययन (The Study of the Solar System)


केपलर के समय से यह ज्ञात हो गया है कि सभी ग्रह सूर्य के गिर्द दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते है जिन के एक फोकस पर सूर्य स्थित है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अधीन ग्रहों की गित की व्याख्या अध्याय 3 में हम कर चुके हैं। यहाँ हम सौर मंडल के विभिन्न पिंडों के भौतिक गुणों को प्रेक्षणों के द्वारा ज्ञात करने की विधियों पर विचार करेंगे। सारणी 15.1 में ये परिणाम व्यक्त हैं।

(क) दूरी (Distance): खगोलविदों द्वारा आकाशीय पिंडों की दूरियाँ ज्ञात करने की विधि सिद्धांतत: ठीक बही है जो भूमि की पैमाइश के लिए सर्वेयर काम में लेता है, अर्थात् तिभुजन की विधि, जिसका उल्लेख अध्याय 1 के परिच्छेद 2 में हुआ है। सौर मंडल के पिंड के लिए खगोल-विद पृथ्वी पर स्थित दो सुदूर स्थानों A और B से एक साथ उस पिंड P (यथा चंद्रमा) को देखता है (चिल 15.2)। इन दो प्रेक्षणों से वह दृष्टि रेखाओं के बीच का कोण APB ज्ञात कर लेता है। फिर पृथ्वी के केन्द्र O के सापेक्ष A और B की स्थितियों के ज्ञान से वह दूरी PO का परिकलन कर लेता है। यदि दूरी AB पृथ्वी की तिज्या (6.378×106 मी) के बराबर हो तो चंद्रमा के लिए कोण ABP=57' योर त=6.378×106 मी रखने पर चन्द्रमा की दूरी 3.844×108 मी प्राप्त होती है।

जहाँ तक ग्रहों की बात है, उपरोक्त विधि से किसी एक ग्रह की दूरी जात कर लेना पर्याप्त है। अन्य ग्रहों की दूरियाँ फिर 28T2 नियम से प्राप्त हो जाती है (केपलर का तीसरा नियम), जिसमें 2 ग्रह के अर्ध दीर्घ अक्ष की

लंबाई है और T परिक्रमण काल है। कुछ वर्ष पूर्व सुक्र की दूरी राडार प्रतिघ्विन वाली सीधी विधि से यथार्थता से प्राप्त की गई है। सुक्र को राडार संकेत भेजा जाता है और वहाँ से परावित्त संकेत को राडार स्टेशन पर प्राप्त किया जाता है, यिद बीच का समय अंतराल 2t हो तो सुक्र की दूरी r=ct जहाँ c प्रकाश का वेग है, जिससे राडार संकेत भी चलता है।


जब शुक्र ग्रह की दूरी हमसे (अर्थात पृथ्वी से) किसी एक समय ज्ञात हो गई, तो फिर केपलर का तृतीय नियम



चित्र 15.2: सौर मंडल के पिडों की दूरियां ज्ञात करना

लगाकर हम शुक्र और पृथ्वी दोनों की दूरी सूर्य से ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी अन्य ग्रह की भी। पृथ्वी की सूर्य से दूरी इसी प्रकार ज्ञात की गई है। यह दूरी  $1.496 \times 10^{11}$  मी है और इसे दूरी का खगोलीय मात्रक (A.U.) कहते हैं। सूर्य से सभी ग्रहों की दूरियां A.U. मात्रक में सारणी 15.1 के कालम 3 में दी गई है।

(ख) आकार (size): कोण की परिभाषा चित्र 15.3 से ही स्पष्ट है कि यदि दूरी r पर स्थित पिंड नेत्र पर




चित्र 15.3 : रेखिक साइज और कोणीय साइज के बीच सम्बन्ध

कोण  $\theta$  रेडियन बनाता हो, तो पिंड का साइज D निम्नलिखित संबंध से प्राप्त होगा।

D=rθ ......(15 11) उदाहरणतः सूर्यं की कोणीय विज्या 960″ या 0.00465 रेडियन है, और पृथ्वी से उसकी दूरी 1.496 × 10<sup>11</sup> मी, तो गुणा करने पर सूर्यं की विज्या 6.956 × 10<sup>8</sup> मी प्राप्त होती है। इस प्रकार सूर्यं की विज्या पृथ्वी से लगभग 109 गुनी है। इसी विधि से अन्य ग्रहों की जो विज्याएं प्राप्त हुई है उनको पृथ्वी की विज्या के मावक में सारणी 15.1 के कालम 4 में बताया गया है। ठीक इसी प्रकार किसी ग्रह और उसके उपग्रह के बीच की कोणीय दूरी को पृथ्वी से ग्रह की दूरी से गुणा करने पर ग्रह से उपग्रह की वास्तविक दूरी प्राप्त हो जाती है।

(ग) परिश्रमण(Rotation): हम जानते हैं कि पृथ्वी 1 वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करने के अतिरिक्त अपने उत्तर-दक्षिण अक्ष पर 23 घंटे 56.1 मिनट में परिश्रमण भी करती हैं। अन्य ग्रह भी इसी भांति अपने-अपने केन्द्र से गुजरने वाले अक्ष पर परिश्रमण करते है। इनके

परिश्रमण काल ज्ञात करने के लिए इनके पृष्ठों के निश्चित चिह्नों की गित का या उनके ऊपर बादल के धब्वे हों तो उनका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न ग्रहों के परिश्रमण काल सारणी 15.1 के कालम 5 में दिए गए हैं। अधिकांश ग्रहों मे परिश्रमण पृथ्वी की ही भाँति पश्चिम से पूर्व की ओर है। बुध पर कोई पृष्ठीय चिह्न उपलब्ध नहीं है और ज्ञुक्त पर सदा बादलों की एक घनी परत बनी रहती है। इनके परिश्रमण काल एक विभिष्ट राडार प्रतिध्वनि तकनीक से हाल ही में प्राप्त किए जा सके हैं। ये दोनों ही ग्रह बहुत धीमे परिश्रमण करते है, और शुक्र का परिश्रमण तो पश्चगतिक है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर।



चित्र 15.4: किसी युग्म व्यवस्था का ब्रव्यमान केन्द्र के बीच परिश्रमण

(घ) द्रव्यमान (Mass): मान लीजिए किसी  $M_1$  द्रव्यमान से भारी केन्द्रीय पिड जैसे सूर्य के गिर्दे एक अपेक्षाकृत हलका  $M_2$  द्रव्यमान का पिड जैसे ग्रह तिज्या a के वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है। तो वास्तविकता यह होती है कि दोनों ही पिंड द्रव्यमान केन्द्र C के इर्द परिक्रमा करते हैं, जैसा चित्र 15.4 में विखाया गया है। द्रव्यमान केन्द्र के हिसाब से

$$M_1a_1 = M_2a_2$$
 जहाँ  $a_1 + a_2 = a$  जिससे  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{M_2}{M_1} \rightarrow \frac{a_1 + a_2}{a_2} = \frac{M_1 + M_2}{M_1}$ 

अतः 
$$a_2 = rac{M_1 a}{M_1 + M_2}$$
 और  $a_1 = rac{M_2 a}{M_1 + M_2}$ 

यदि ये पिंड अपने पथ पर ऋमशः v1 और v2 चालों

से गति कर रहे हों, और परिक्रमण काल T हो तो

$$\mathbf{v_1} = \frac{2\pi \mathbf{a_1}}{T}$$
 और  $\mathbf{v_2} = \frac{2\pi \mathbf{a_2}}{T}$ 

पिंडों पर अभिकेन्द्री बल  $M_1 v_1^2/a_1$  तथा  $M_2 v_2^2/a_2$  होगे जो दोनों ही पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के तुल्य है। किसी एक पर यह लागू करने से

$$G \, \frac{M_1 M_2}{a^2} \! = \! \frac{M_2 v_2^{\ 2}}{a_2} = \! 4 \pi^2 \, \frac{M_2 a_2}{T^2} \, . \label{eq:G_def}$$

दोनों ओर  $M_2$  से भाग देने तथा  $a_2$  का मान a के पदों में रखने से

$$\frac{GM_1}{a^2} = \frac{4\pi^2}{T^2} \frac{M_1a}{M_1 + M_2}$$

$$M_1 + M_2 = \frac{4\pi^2}{G} \frac{a^3}{T^2} \qquad ...(15.2)$$

अब, सूर्य और ग्रह निकाय के लिये  $\mathbf{M}_2$  का मान  $\mathbf{M}_1$  से बहुत ही कम है। अतः समीकरण (15.2) काफी निकटता से यह हो जाता है—

$$M_1 = \frac{4\pi^3}{G} = \frac{a^3}{T^2}$$
 ...(15 3)

क्योंकि समस्त ग्रहों के लिए केन्द्रीय पिंड सूर्य ही है, इसलिए समीकरण (15.3) मे  $M_1$  स्थिरांक है, फलतः  $a^3 \propto T^2$  जो केपलर का तृतीय नियम है। गणितीय दृष्टि से यह कथन वृत्तीय ही नहीं दीर्घवृत्तीय कक्षाओं के लिए भी सत्य पाया जाता है, यदि a को अर्ध-दीर्घ-अक्ष लें।

समीकरण (15·3) को सूर्य-पृथ्वी युग्म पर लागू करने पर हम पाते है  $a=1.496\times 10^{11}$  मी, T=365.25 दिन =  $3\cdot158\times 10^7$  सेकड और हमें ज्ञात है कि एम० के० एस० पछिति में  $G=6.668\times 10^{-11}$  अतः  $M(\pi^2)=1\cdot989\times 10^{30}$  किग्रा = 329000  $M(\Gamma^2)$  । समीकरण (15·2) को हम ग्रह-उपग्रह युग्म पर भी लगा सकते है, जहाँ  $M_1$  ग्रह का द्रव्यमान होगा, तथा  $M_2$  उपग्रह का। उदाहरणतः वृहस्पति के एक उपग्रह  $I_0$  के लिए  $a=4\cdot22\times 10^8$  मी,  $T=1\cdot769$  दिन =  $1\cdot525\times 10^5$  सेकंड । अतः समीकरण (15·3) से M (वृहस्पति) =  $1\cdot9\times 10^{27}$  किग्रा = 318 M (पृथ्वी) जिन-जिन ग्रहों पर उपग्रह हैं उन सबके लिए यह विधि काम में ली जाती है। सारणी  $15\cdot1$  के कालम 6 में ग्रहों के

ब्रन्यमान दिए गए है। ब्रन्यमान और व्रिज्या दोनों ज्ञात होने पर हम सरलता से मध्यमान घनत्व की गणना कर सकते हैं  $(3M/4\pi R^3)$  और साथ ही ग्रह के तल पर गुरत्वीय स्वरण भी  $(GM/R^2)$ । ये मान सारणी  $15\cdot 1$  के कालम 7 और 8 में दिए गए है।

उदाहरण: चन्द्रमा के लिए  $M=7\cdot349\times10^{22}$  किग्रा और  $R=1.738\times10^6$  मी। उसका मध्यमान घनत्व और उसके तल पर गुरत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किग्रा है तो चन्द्रमा पर कितना होगा?

चंद्रमा का औसत घनत्य 
$$= \frac{3M}{4\pi R^3}$$

$$= \frac{3 \times 7 \cdot 349 \times 10^{22}}{4 \times 3 \cdot 142 \times (1 \cdot 738 \times 10^6)^3}$$

$$= 3 \cdot 34 \times 10^3 \text{ किग्रा/मी}^3 = 3 \cdot 34 \text{ या/सेमी}^3$$
चंद्रमा के तल पर गुरत्वीयत्वरण  $= \frac{GM}{R^2}$ 

$$\text{या g (चंद्रमा)} = \frac{6 \cdot 668 \times 10^{-11} \times 7 \cdot 349 \times 10^{22}}{(1 \cdot 738 \times 10^6)^2}$$

$$= 1 \cdot 62 \text{ Hl/स}^2 = \frac{1}{6} \text{g (पृथ्वी)}$$
किसी वस्तु का भार  $= \text{mg}$ 

$$= \frac{1}{4} \text{g (पृथ्वी)} = \frac{1}{6}$$
अतः उस मनुष्य का चंद्रमा पर भगर  $= \frac{1}{6} \text{GN}$ 

$$= 10 \text{ किग्रा I}$$

पूरिशेय ताप (Surface Temperature): ग्रह सूर्य से प्राप्त प्रकाश के परावर्तन के कारण ही जमकते है। सौर विकिरण का एक अंश परावर्तित होता है, शेष अवशोषित हो जाता है और ग्रह के पृष्ठ को गरम करता है, जिसके फलस्वरूप वह पृष्ठ स्वयं भी ऊर्जा का विकिरण करता है। यह विकिरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त और रेडियों क्षेत्रों मे होता है। ग्रह के इस स्व-विकिरण को माप कर स्टीफान का नियम E=oT' लगाने से हमे ग्रह का पृष्ठीय ताप T ज्ञात हो जाता है। सारणी 15-1 के कालम 9 में ग्रहों के इस प्रकार प्राप्तताप दिए गए है। ज्यों-ज्यों हम सूर्य से दूर जाते हैं, प्रेक्षित ताप कम होता जाता है, क्योंकि

ग्रह को व्युत्कम वर्ग नियम के अनुसार क्रमणः कम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें शुक्र एक अपवाद है, क्योंकि उस पर कार्बन-डाई-आक्साइड का एक घना वातावरण है, जो एक कम्बल की माँति उसके पृष्ठ को गर्म रखता है।

(च) वायुमंडल (Atmosphere): हमारी पृथ्वी के चहुंओर एक वायुमंडल है, जिसमें लगभग 80% नाइ-ट्रोजन और 20% आक्सीजन है। कुछ कार्बन-डाई-आक्साइड और जल वाष्प भी है। किसी ग्रह या उपग्रह पर वायुमंडल है या नहीं इसका ज्ञान दो प्रकार से हो सकता है। एक यह कि बादल और आंधी सम्बन्धी मौसम-विज्ञान का अध्ययन करें; दूसरा यह कि स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से वायुमंडलीय गैसों की पहचान करें। वादल, प्रकाश के श्रेष्ठ परावर्तन होने के कारण, ग्रह की परावर्तकता बढ़ा देते है, इसे एल्बेडों कहते है। सारणी 15.1 के कालम 10 में विभिन्त ग्रहों तथा चंद्रमा के एल्वेडो दिए गए है। हम देखते है कि चंद्रमा और बुध, सूर्य के प्रकाश का केवल 6 या 7 प्रतिशत परावर्तित करते हैं, जो पृथ्वी की चट्टानों के तुल्य है। अतः हम इस परिणाम पर पहुंचते है कि इन पिंडों पर वाता-बरण नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि अब वृहस्पति अंतरिक्ष खोजी यंत्रों से हो चुकी है। शुक, पृथ्वी, शनि, यूरेनस और नेपट्यून ग्रहों के एल्बेडो उच्च है, जिसका आणय यह है कि इन पर बादली वायुमंडल है। शुक्र की परावर्तकता सर्वोच्च है-85%-क्योंकि उसका सारा पृष्ठ सदा ही घने बादलों से ढका रहता है। शुक्र का यह वातावरण इतना घना है कि उसका पृष्ठीय दाव पार्थिव वायुमंडलीय दाव से 100 गुना होता है। मंगल और प्लूटो के एल्बेडो मध्यम कोटि के है, अतः उनका वायुमंडल पतला है, मंगल पर वायुमंडलीय दाब पार्थिव वायुमंडलीय दाब का मान 6000वां अंश ही है।

किसी प्रह के वायुमडल का रासायनिक संघटन उसके स्पैक्ट्रम से ज्ञात होता है, इस स्पैक्ट्रम में उन गैसीय अणुओं की लाक्षणिक अवशोषण पट्टियाँ प्रकट होती है जो प्रह के वायुमंडल में उपस्थित हैं (अध्याय 7.9)। इसी विधि से भुक्र और मंगल के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बनडाई-आक्साइड का होना ज्ञात किया गया था। बृहस्पति और

शिन पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया है, जबिक यूरेनस और नेपट्यून पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ही हैं।

यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कुछ ग्रहों पर वायुमंडल क्यों नही है, और अन्य पर विभिन्न घनता के वायुमंडल क्यों हैं। इसमे दो कारक हे: गुरुत्वीय त्वरण (g) और ताप। चंद्रमा जैसे छोटे पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण g बहुत कम है, इसलिए पलायन वेग कम है (अध्याय :-!!)। वायुमंडलीय गैस के अण् एक-एक करके पलायन कर जाएंगे और फलतः वायुमडल में कुछ बचेगा ही नहीं। बुध, मंगल और प्लूटों पर g कुछ अधिक है, इसलिए उनमे वायुमंडल बनाये रखने की क्षमता होनी चाहिए। इनमें से बुध सूर्य से अति निकट होने के कारण बहुत उच्च ताप पर है और इसजिए उसका वायुमंडल पूर्णतः पलायन कर गया है। जैसा अध्याय 8.5 में बताया है। उच्च ताप का आशय है अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा अधिक होना, अर्थात माध्य वेग अधिक होना,जो गुरुत्व के प्रभाव को विजित करने के लिए पर्याप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि समान गतिज ऊर्जा हो तो हलके अणुओं का वेग अधिक होता है (अध्याय 8.6, ऊर्जा के समविभाजन का नियम)। फलतः भारी अणुओं की तुलना में वे अधिक सरलता से पलायन कर सकते है । यही कारण है कि शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों से हाइड्रोजन और हीलियम, जो सबसे हल्के अणु है, पूर्णतया लुप्त हो चुके हैं। इसके विपरीत बृहस्पति और गनि जो भारी ग्रह है, सब गैसों को वायुमंडल में बनाये हुए है, जिनमें हाइड्रोजन तथा हीलियम शामिल हैं।

### 15.4 अंतरिक्ष अन्वेषण और पाधिवेतर जीवन के लिए खोज (Space Exploration and Search for Extra-Terrestrial life)

अंतरिक्ष का अन्वेषण रूस द्वारा 6 अक्टूबर 1957 को प्रथम स्पुतनिक के प्रक्षेपण से प्रारंभ हुआ। मानव-सहित अंतरिक्ष याता 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के साथ शुरू हुई। सभी अंतरिक्ष उड़ानों का उद्देश्य सौरमंडल के विभिन्न भागों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना तथा उन पर जीवों की उपस्थिति की खोज है। प्रारंभ में तो पार्थिव उपग्रह इसिलए छोड़े गए कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भागों का अध्ययन हो। इस कम में एक्सप्लोरर 1 ने जनवरी 1958 में एक महत्व. पूर्ण खोज यह की कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में चुम्ब कीय क्षेत्र से बढ़ आविष्ट वर्गी की पिट्टियाँ विद्यमान है, जिन्हें वान एलेन पिट्टियाँ कहा जाता है। इसके अति रिक्त पृथ्वी से 1000 किमी ऊँचाई तक के वायुमंडल के घनत्व, ताप और संघटन के बारे में बहुत सी सूचनाएं हमें मिलीं उसके बाद अंतरिक्ष वैज्ञानिक चंद्रमा तथा अन्य यहों की ओर उन्मुख हुए।

(क) चन्द्रमा (Moon) हमारी पृथ्वी का एकमाल उपग्रह चंद्रमा है। अंतरिक्ष में यह हमारा निकटतम पड़ोसी है, इसलिए अंतरिक्ष यंत्रों ने इसका विशद अध्ययन किया है। चंद्रमा अपनी धुरी पर ठीक उसी आवर्तकाल से परिभ्रमण करता है, जिससे वह पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करता है। फलतः चंद्रमा का एक ही अर्धभाग सदा पृथ्वी की ओर रहता है। चंद्रमा के पिछले भाग के पहले फोटोग्राफ रूसी अंतरिक खोजी यंत्र लूना-3 ने 1960 में प्राप्त किए। उस पर भी केंटर (गड्ढे) अँधेरे मैदान और हलकी छाया वाले पहाड़ ठीक उसी प्रकार दिखाई दिए जैसे अग्र भाग पर हमें दिखाई देते हैं। दूरबीन द्वारा अध्ययन से यह पहले ही ज्ञात था कि चंद्रमा का पृष्ठ उजाड़ और अनाकर्षक है। वह एक वायुरहित और जलविहीन रेगिस्तान है, जिसमें चट्टानें चाहे हों, हरि-याली, जीवन या ध्वनि का सर्वथा अभाव है। वायुमंडल के अभाव और बहुत लंबे दिन (वहाँ का दिन पृथ्वी के 15 दिन के बराबर होता है) के कारण चंद्रमा पर दिन का ताप 110° से तक चढ़ जाता है और राक्ति का 150 से तक गिर जाता है। इसीलिए अमेरिका ने पहले सर्वेयर और आर्बिटर नाम अंतरिक्ष के यान भेजे, जो चंद्रमा के निकट चक्कर लगाकर निकटता से उसका निरीक्षण करें, और उसके बाद ही जुलाई 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री आर्मस्ट्राँग, एल्ड्रिन और कॉलिन्स को भेजा। वे चंद्रमा के प्रथम विजेता कहे जा सकते हैं। वहाँ से वे चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने लाए, ताकि हमारी प्रयोगणालाओं में उनका अध्ययन हो सके। रूस ने जनवरी 1973 में ल्नाखोड नामक मानवरहित यान भेजा

जो यांतिक मानव के नुल्य था और पृथ्वी से प्रेषित संकेतों से नियंतित होता था। यह यांतिक मानव चंद्रमा से अनेक नमूने लेकर लौटा। चंद्रमा से प्राप्त पदार्थ के विश्लेषण से पता लगता है कि वह पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी के समान ही है। चन्द्र चट्टानों की आयु पृथ्वी तथा उसपर गिरे उल्कार्षिडों की आयु के समान ही है। ये सब लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि सौर मंडल के सभी पिंड लगभग एक साथ ही उत्पन्न हुए होंगे।

(ख) बुध (Mercury): अमेरिका का अंतरिक्ष यान मैरिनर 10 फरवरी 1973 में बुध से निकट कुछ हजार किलोमीटर से कम दूरी से गुजरा था। उस समय जो फोटोग्राफ लिए गए उनसे पता लगता है कि बुध के पृष्ठ पर भी, चंद्रमा की भॉति ही, सभी आकारों के केटर हैं। वायुमंडल के अभाव और ताप की विषमताओं के कारण बुध पर जीवन की उपस्थित संभव नहीं है।

(ग) जुक (Venus): तिज्या, द्रव्यमान और घनत्य में शुक्र एक प्रकार से पृथ्वी का ही समरूप है। अतः उसके पृष्ठ पर घने वादलों की परत से यह कल्पना होती है कि वहाँ पृथ्वी की भाँति पानी और जीवन भी होगा। किंतु 1965 से 1971 के बीच रूस द्वारा शुक्र की खोज के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यानों से पता लगा कि शुक्र के घने वायुमंडल में 95% कार्बनडाईआनसाइड है, शुक्र-पटल पर दाब पार्थिव वायुमंडलीय दाब से 100 गुना है, और पृष्ठीय ताप 480° से है। शुक्र के वायुमंडल में कुछ जल है—0.7 प्रतिशत किंतु अन्यथा बादलों का संघटन सर्वथा भिन्न है। इन परिस्थितियों में शुक्र पर जीवन होने की कोई संभावना नहीं लगती।

(घ) मंगल (Mars): इस ग्रह का मिट्टी के समान लाल रंग, लगभग 24 घटे का परिश्रमण काल, पीले बादल, नीली धुंध और श्वेत ध्रुवीय टोपियाँ— ये सब इतने पृथ्वी तुल्य लगते हैं कि यदि मानव रूपी जीव के रहने योग्य कोई ग्रह है तो वह मंगल ही हो सकता है। मंगल पर मौसम के साथ रंग बदलता रहता है, जिससे प्रायः वनस्पित की उपस्थित का चिह्न माना गया है। अतः रूस ने मंगल के लिए विशेष अंतरिक्ष-यान भेजे और अमरीका ने मैरिनर

अंतरिक्ष खोजी यंत्र 1971 के बाद इस आकर्षक ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे। यह बात तो वैज्ञानिक स्पेक्ट्रो-स्कोव द्वारा अध्ययन कर पहले ही तय कर चुके थे कि मंगल का हल्का वायुमंडल मुख्यत: कार्बन डाई आक्साइड से बना है। उन्होंने कुछ अंश पानी भी पाया था और कल्पना की थी कि घ्रुवीय टोपियाँ ठोस रूप पानी (वर्फ) की बनी हो सकती है। किन्तु अंतरिक्ष यानों से जो प्रेक्षण प्राप्त हुए उनसे पता लगा कि ये टोपियाँ ठोस रूप कार्बन डाई आक्साइड की है, जिसे शुष्क वर्फ कहते हैं। इनमें कुछ ही प्रतिशत पानी है। इस प्रकार की शुष्क (जल-विहीन) ठंडी और आक्सीजन-रहित परिस्थितियों के बावजूद यह कल्पना बनी रही कि जीवन के प्रारंभिक स्वरूप-यथा लाइकेन-मंगल पर हो सकते हैं।

सन् 1971-72 के दौरान मैरिनर 9 ने मंगल के निकट से जो फोटोग्राफ लिए, उनसे चंद्रमा की भाँति केटरों की उपस्थिति ज्ञात होती है। किंतु इन केटरों की सीमाएं तीखी नहीं, चिकनी हैं। यह संभवतः मंगल के पृष्ठ पर बहने वाली पवन के अपरदनकारी प्रभाव से हुआ होगा, जो प्रायः अंधड़ का रूप ले लेती है और मंगल पर रेत के टीले पैदा करती है। यह भी पाया गया कि मंगल पर ज्वालामुखी का विस्फोट, कैनियनों का बनना और उठे हुए पठार जैसी भूवैज्ञानिक घटनाएँ भी होती है। फोटो से सूखी हुई नदी के पथ भी दिखाई दिए हैं, जिसका आशय यह हुआ कि भूतकाल में कभी मंगल अपेक्षाकृत गरम रहा होगा और उसके पृष्ठ पर पानी स्वतन्त्रता से बहता होगा। अभी तो मंगल ग्रह अपने शीतल हिमनदीय काल से गुजर रहा लगता है, जिसमें समस्त पानी उसकी पृष्ठीय चट्टानों के नीचे स्थाई त्षार के रूप में जम गया है। ज्वालामुखीय किया से यह पानी कुछ निम्नस्तरीय गर्म भागों में पृष्ठ के ऊपर आ सकता है, और वहाँ जीवन का निर्वाह हो सकता है। अमेरिका के वाइकिंग 1 और 2 अंतरिक्षयान यही ज्ञात करने के लिए भेजे गये थे कि मंगल पर किसी भी स्वरूप के जीव हैं या नहीं। पहला वाइकिंग 20 जुलाई 1976 को मंगल पर विना किसी झटके के उतरा, उसने वहाँ के अनेक श्रेष्ठ फोटो लिए और जीवन का पता लगाने के लिए तीन विशिष्ट प्रयोग वहाँ की मिट्टी के किए। दुर्भाग्य से परिणाम नकारात्मक रहे हैं। संभवतः सौर-

मंडल मे हमारी पृथ्वी ही जीवन को आश्रय देने का एक मात्र स्थल है। हाँ, अन्य दूरस्थ तारों के गिर्द घूमने वाले ग्रहों मे जीवन होने की संभावना अच्छी है।

(ङ) अन्य ग्रह (Other Planets): मंगल से आगे के सभी ग्रह इतने ठंडे हे कि वहां पर जीवों के निर्वाह की कोई संभावना नहीं है। साथ ही इनके वायुमंडलों में मीथेन और अमोनिया जैसी विषेली गैसें भी है। अमेरिका ने पायनियर और वायेजर नामक अंतरिक्षयानों को इन ग्रहों के निकट अध्ययन के लिए भेजा था, जिनका उद्देश्य यह भी था कि कम से कम सौरमंडल की उत्पत्ति ही हम समझ सकें।

(च) सौरमंडल के अन्य पिड (Other objectives in the Solar System): ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त सौर-मंडल में तीन अन्य प्रकार के पिड है, ऐस्टेराइड (ग्रहिकाएँ), उल्काएँ और धूमकेतू (पुच्छल तारे)। ऐस्टे-राइड 1600 से अधिक छोटे-छोटे पिडों का एक समूह है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इनके कक्ष मंगल और वृहस्पित के कक्षों के बीच हैं। इनमें से सबसे बड़ा सीरिस है जिसकी विज्या 350 किमी है, और संभवत: सबसे छोटा केवल 100 मी व्यास का है। कल्पना यह है कि ये किसी बड़े ग्रह के अंग है, जो बृहस्पित के गुरुखीय प्रभाव के कारण खण्ड-खण्ड हो गया होगा। ऐस्टोराइडों का धनत्व और रासायनिक संघटन बहुत कुछ चंद्रमा के तरसंगत गुणों के समान ही हैं।

धूमकेतु पानी, अमोनिया और मीथेन के सिम्मिलित वर्फ की ढीली गेंदें है जिनमें धात्वीय कण भी अंतःस्थापित होते हैं। ये बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में चलते हैं और अधिकांश समय सूर्य से बहुत दूर बिताते हैं। प्रत्येक धूमकेतु में लगभग 10 किमी व्यास का एक केन्द्रक होता है, जो अधिकांश समय तो दृश्य नहीं होता। किंतु जब धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो सौर विकिरण उसके पदार्थ को गर्म करता है, जिसकी वाष्प लगभग 10,000 किमी तक फैलाव ले लेती है। सूर्य के और निकट आने पर धूमकेतु में एक पूंछ पैदा हो जाती ै, जो सूर्य के प्रकाश के दाब के कारण होती है, और इसीलिए सदैव सूर्य से दूर


की ओर रहती है। इसी कारण धूमकेतु को पुच्छल-तारा भी कहते है, यद्यपि यह तारों की कोटि में नही है। यह देखा गया है कि अनेक धूमकेतु सूर्य के बहुत निकट आने पर छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते है। जब कभी पृथ्वी का कक्ष धूमकेतु के कक्ष को काटता है, तो ये टुकड़े पृथ्वी पर उत्कावृष्टि के रूप में गिरते है। अधिकाश उत्काए छोटी होती है और पृथ्वी के वायुमण्डलीय घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाती हैं। कितु कुछ बड़े टुकड़े बच जाते और पृथ्वी पर पत्थर या लोह-उत्कापिड के रूप में गिरते है। इनमें से भी जो बड़े होते है वे तो पृथ्वी के तल पर केटर (गड्ढा) बना देते है। चद्रमा, बुध और मंगल पर भी केटरों का कारण यहीं है।

1980 के दशक में अमेरिका द्वारा एस्टेराइडो और धूमकेतुओं को लक्ष करके अंतरिक्ष यान भेजने की योजना है।

### 15 5 सूर्य का अध्ययन (Study of the Sun)


हमारा सूर्य आकार, द्रव्यमान और द्युति के विचार से एक औसत तारा है। यह सब तारों से चमकीला और बड़ा इसलिए दीखता है कि यह पृथ्वी से केवल 8 प्रकाश-मिनट की दूरी पर है। इसी कारण से अन्य तारों की अपेक्षा इसका अध्ययन हम अधिक बारीकी से कर सकत है। अन्य तारे इतनी दूर है कि बड़ी से बड़ी दूरबीनों में भी वे प्रकाश के बिन्दुमय स्रोत से बड़े नहीं दीखते। हम परिच्छेद 15.3 में देख चुके है कि सूर्य की दूरी और द्रव्यमान कैसे जात किए जाते हैं। यहाँ हम बतायेंगे कि सूर्य की ज्योति दीप्तता, ताप और अन्य गुण कैसे प्राप्त किए जाते है।

(क) पृष्ठीय ताप (Surface Temperature): हम किसी वस्तु के काले पृष्ठ को धूप में रखकर उसकी तापवृद्धि ज्ञात करके सूर्य से प्राप्त विकिरण की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं (चिन्न 15.5)। प्रयोग बताते है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणों से लम्बवत् कोई पृष्ठ लें तो उसके प्रत्येक वर्ग सेमी क्षेत्रफल पर 2 कैलॉरी प्रति मिनट सौर विकिरण प्राप्त होता है। इसे सौर-स्थिराँक कहते हैं, और



चित्र 15.5 : सौर स्थिरांक का मापन, T-तापमापी

उपरोक्त कथन के अनुसार उसका मान  $1.388 \times 10^3$  वाट/मी² आता है। अब एक गोले की कल्पना करें जिसकी विज्या  $_{\rm f}$  एक खगोलीय मात्रक के बराबर हो (चित्र 15.6), अर्थात् सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बराबर। तो इस



चित्र 156; सौर द्युति और ताप का परिकलन

गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल  $4\pi r^2$  को पार करने वाला विकिरण  $3.9 \times 10^{26}$  बाट होगा; यही सूर्य की समस्त ज्योति दीप्ता है। अब सूर्य की त्रिज्या R ले और उपरोक्त  $4\pi r^2$  से भाग दें तो सूर्य के पृष्ठ से प्रकाण फलक्स F=6.41  $\times 10^{7}$  बाट/मी $^2$  प्राप्त होता है। अन्त में स्टीफान वोल्ट-जमान नियम  $F=\sigma T^4$  को,  $\sigma=5.66^{\circ} \times 10^{-8}$  बाट मी $^{-2}$  डिग्री $^{-4}$  लेकर, लागू करे तो सूर्य का पृष्ठीय ताप यह होगा

$$T = \sqrt[4]{\frac{41 \times 10^7}{5.66^{\circ} \times 10^{-8}}}$$
 5800 केल्विन ≈5500° में

स्पष्ट है कि यह पृष्ठीय ताप ही है। कोई भी जात पदार्थ इस ताप पर द्रव या ठोस अवस्था में नहीं रह सकता।

(ख) सूर्य की आंतरिक दशायें (Conditions at the Centre): सूर्य के पृष्ठ से ज्यों-ज्यों भीतर जाएंगे, ताप, दाव और घनत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाह्री परतो में उपस्थित पदार्थों के कारण संपीडन होगा। गणना से ज्ञात होता है कि सूर्य के केन्द्र पर ताप 1.4 करोड़ (14 × 10°) केल्विन होना चाहिए। स्पष्ट है कि सूर्य का पृष्ठ ही नहीं समस्त अंग गैसीय स्वरूप का ही होगा। यह गैस अधिकांशतः हाइड्रोजन है, जो द्रव्यमान में सूर्य का 70 प्रतिशत भाग है। शेष में लगभग 28 प्रतिशत हीलियम है, और 2 प्रतिशत में लीथियम से यूरेनियम तक के सभी तत्व आ जाते है। सूर्य का घनत्व पृष्ठ पर लगभग 10-4 किया/मी³ है, जो केन्द्र तक पहुंचने पर 105 किया/मी³ से अधिक हो जाता है। यदि पूरे सूर्य के द्रव्यमान और विज्या से गणना करें तो औसत घनत्व पानी के घनत्व से लगभग !.4 गुना आता है।

(ग) ऊर्जा का उत्पादन (Energy Production): यदि सूर्यं की ज्योति को हम उसके द्रव्यमान से भाग दें तो ज्ञात होता है कि सूर्यं के पदार्थं के प्रत्येक ग्राम से प्रति सेकंड लगभग  $2\times10^{-7}$  जूल ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। सूर्यं का पूरा जीवन  $4\frac{1}{3}$  अरब वर्ष है, यह देखते हुए प्रत्येक ग्राम पदार्थं  $3\times10^{10}$  जूल ऊर्जा उत्सर्जित कर चुका है। ऊर्जा का इतना अधिक उत्पादन तेल के दहन अथवा बारूद के विस्फोट जैसी रासायनिक प्रक्रियाओं से असंभव

है। सन् 1939 में बेथे ने बताया कि नियत्नित ताप-न्यूक्तीय प्रिक्तिया भौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। दो प्रकार की प्रक्रियाओं का सुझाव है, जिन्हें कार्बन-नाइट्रोजन चक्र और प्रोटान-प्रा श्रृंखलीय प्रक्रिया कहते हैं। बाद बाली प्रक्रिया वही है जो हाईड्रोजन बम में होती है। दोनों प्रक्रियाओं में हाइड्रोजन के 4 परमाणु संलयित होकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। अब 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का परमाणु भार 4.032 है और 1 हीलियम परमाणु का 4.03, इस प्रकार इस संलयन में लगभग () 7 प्रतिशत द्रव्यमान की क्षिति होती है। आइनस्टाइन के समीकरण  $E = mc^2$  के अनुसार 0 7 प्रतिशत द्रव्यमान का ऊर्जा में परिर्वतन  $5 \times 10^{11}$  जूल प्रति किलो ग्राम के तुल्य है। जो सूर्य को बहुत समय तक चमकता रखने के लिये पर्याप्त है।

(घ) सूर्य के घड़ अीर सौर क्षीभ (Sun Spots and Solar Activity): सूर्य के फोटोग्राफों मे अनेक काले घड़ विखाई देते हैं, जिन्हें सूर्य-कलंक या सूर्य के घड़ कहते हैं। वास्तव मे सूर्य के शेष पृष्ठ की तुलना में इनके काले दीखने का कारण यह है कि इन भागों का ताप अपेक्षाकृत कम—लगभग 4500 के स्विन होता है। कुछ सूर्य-घड़ इतने बड़े होते हैं कि पृथ्वी-तुल्य अनेक पिंड उसमें समा जाएँ। सूर्य घड़्यों का एक लक्षण यह है कि वहाँ 2 से 3 हजार गाउस तक तीव्रता के चुम्बकीय बलक्षेत्र होते हैं। सूर्य-घड़्यों की संख्या प्रतिवर्ष बदलती रहती है, इसमें 11.1 वर्ष का चक्र पाया जाता है, इसे सूर्य-कलंक चक्र कहते है। सूर्य पटल पर सूर्य-घड़्ये प्रतिदिन खिसकते भी रहते हैं, जिससे यह तारपर्य निकलता है कि सूर्य परिश्रमण करता है। यह परिश्रमण काल सूर्य की विषुचत रेखा पर 25 दिन के लगभग पाया गया है।

अनेक बार ऐसा भी होता है कि सूर्य के कुछ भागों से आने वाले प्रकाश में  $H_{\infty}$  प्रकाश की तीव्रता अचानक बढ़ जाती है। इस घटना को सौर क्षोभ कहते हैं। क्षोभ के दौरान सूर्य से प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और एल्फा-कणों की घाराएँ फूटती है, जो लगभग एक दिन वाद पृथ्वी तक पहुंचती हैं। परिणामतः संसार-भर में चुम्बकीय आंधियाँ और रेडियो विक्षोभ प्रकट होते हैं। यह सब सौर किया सूर्य-कलंक चक्र के आवर्तकाल से बदलती रहती हैं। यह पाया

गया है कि वृक्षों का विकास भी सौर-कलंक चक द्वारा प्रभावित होता है; इसका प्रमाण यह है कि पेड़ के तनों का अनुप्रस्थ काट में प्रतिवर्ष के सूचक बलय होते है उनकी मोटाई इसी आवर्तकाल से बदलती है।

#### 15.6 तारागण (The Stars)

(क) पहचान (Identification) आकाण में जो सबसे चमकीले तारे है उनको नाम दे दिए गए हैं -- यथा व्याध (सीरियस), अगस्ति (केनोपास), चित्रा (स्पाइसा), स्वाति (आर्कट्रस), घुव (पोलारिस) आदि। अनेक चमकी ने और मंद तारे मिलकर समूह बनाते है, जिनको तारामंडल कहते हैं। तारामंडलों के श्रेष्ठ उदाहरण वे है जो राशियों के प्रतीक हैं- यथा मेष (एयरीज), वृषभ (टारस), शादि। ये राशि-द्योतक तारामंडल आकाश मे सूर्य के पथ पर स्थित हैं। सप्तर्षि (ग्रेट बीयर) और विशंकु (सदर्न फास) वे तारामंडल है जो आकाश मे ऋमशः पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवो की ओर दिखाई देते हैं। भारत में हम वैदिक काल से ही नक्षत्रों का उपयोग करते रहे है। ये भी आकाश में सूर्य और चन्द्रमा के आभासी पथ के निकट स्थित हैं क्योंकि चन्द्रमा को एक चक्र पूरा करने में 27.32 दिन लगते हैं, तारों में 27 नक्षत्र माने गए है, अर्थात प्रत्येक दिन के लिये एक। प्रत्येक दिन उस नक्षत्र के नाम से जाना जाता है जिसमें सूर्योदय के समय चन्द्रमा स्थित हो। आधुनिक खगोलविदों ने समस्त आकाश को 88 तारामंडलों मे विभाजित किया है। यह विभाजन पृथ्वी के गोले पर देशों के विभाजन के समान है।

(ख) परिमाण (Magnitudes): 2000 से अधिक वर्ष पहले एक ग्रीक खगोलिवद् हिप्पारकस ने, जिसने पहला तारकीय मानिवत बनाया, नग्न-नेत्र तारों को उनकी द्युति के आधार पर छ: परिमाण वर्गों में बाँटा था। सबसे चमकीले तारे प्रथम परिमाण वर्ग में रखे गए। उनसे क्रमणः कम चमक के अनुसार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ परिमाण के वर्गों में तारों को रखा गया। इस प्रकार सबसे मंद प्रकाश वाले नग्न-नेत्र तारे पष्ठ वर्ग में रखे गए। उन्नीसवी सदी मे जब दूरबीनों के साथ फीटोमीटर

लगाकर चुतियों का यथातथ मापन किया गया तो क्रमिक दो परिमाण कोटियों के बीच द्युति का अनुपात 2.512 पाया गया, अर्थात प्रथम परिमाण का तारा षष्ठ परिमाण केतारे से (2.512)⁵ ≈ 100 गुना अधिक द्युति मान हुआ। इस प्रकार के मापन के बाद यह पाया गया कि प्रथम परिमाण कोटि में रखे गए कुछ तारों की चृति उस कोटि के औसत तारों से कहीं अधिक है। इसलिए बाद मे शुन्य परिमाण और ऋणात्मक परिमाण का भी समाबेश किया गया । दूसरी ओर दूरबीन सशक्त होते जाने के साथ मदतर तारे भी दीखने लगे। फलतः षष्ठ से आगे भी परिमाण पैमाने को बढाने की आवश्यकता हुई। द्युति 2.512 गुनी घटने के साथ परिमाण पैमाना एक-एक संख्या में बढ़ाया गया । 200 इंच के दूरतीन से 22वें और 23वें परिमाण कोटि के तारे भी देखे जा सकते है। आशा यह है कि 90 इंच का अंतरिक्षा दूरवीन जब 1980 के दशक मे पृथ्वी के गिर्द कक्ष मे रख दिया जायगा तो उससे 28वें परिमाण तक के तारे दिखाई देंगे, जो हमारे सूर्य से 1022 गुनी मंद श्रुति के होंगे।

(ग) तारों की दूरियाँ और निरपेक्ष सु ति (Distance and Absolute Brightness of Stars): अब तक हम तारों की उस द्युति का उल्लेख कर रहे थे जो हमें दिखाई देती हैं, अर्थात हम आभासी परिमाण की बात कर रहे थे। कितु तारे के द्युतिमान दिखाई देने के दो कारण हो सकते है: वह मूलतः द्युतिमान हो, या निकटतर होने के कारण अधिक द्युतिमान लगता हो। सूर्य समस्त तारों से द्युतिमान इसलिए लगता है कि वह हमसे निकटतम है। वास्तव में वह अनेक उन्तारों से काफी मंद द्युति का है जो दीर्ष दूरियों के कारण क्षीण दिखाई देते हैं—यथा बेटेलग्यूज। यदि सभी तारों को एक मानक दूरी 1र लाएं और फिर उनकी द्युतियों की तुलना करें तो इस प्रकार प्राप्त फल को हम प्रत्येक तारे की निरपेक्ष द्युति कहते हैं।

तारों की दूरियाँ विभुजन की उसी विधि से मापी जाती है जिसका अध्याय 1 के परिच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। कुछ आकाशीय पिंडों की दूरियाँ पृष्ठ 99 में दी सारणी में दी गई हैं।


वस्तु	दूरी
एल्फा सेंटारी	4 35 प्रकाश वर्ष
सीरियस '	8.48 प्रकाश वर्ष
प्लीएडीज (कृत्तिका)	410 "
ग्लोबूलर गुच्छ $\mathbf{M}^{13}$	27000 ,,
एण्ड्रोमेडा गैलेक्सी	20 लाख ,,

किसी पिंड की आभासी द्युति दूरी के व्युत्कम वग के अनुपात में बदलती है। इसलिए हम तारों की आभासी द्युति और दूरी के ज्ञान को मिला कर निरपेक्ष द्युति ज्ञात कर सकते है। इस आधार पर हम पाते है कि सीरियस और बेटेलग्यूज निरपेक्ष द्युति में हमारे मूर्य से कमशः 22 और 19000 गुने अधिक हैं। वे मंद इसलिए दीखते हैं कि बहुत अधिक दूरी पर हैं। तारों में निरपेक्ष द्युति की परास सूर्य की द्युति के 60000 गुनो से लेकर सूर्य की द्युति के 40000 वा अंग तक है।

# 15.7 तारों के भौतिक गुण (Physical Properties of Stars)

(क) तारकीय स्पेक्ट्म (Stellar Spectrum) : सूर्य के स्पेक्ट्रम की चर्चा अध्याय 7 के परिच्छेंद 9 में हो चुकी है। सूर्य की ही भाँति तारागण भी सतत स्पे स्ट्रम दिखाते है जिन पर काली अवशोषण रेखाएं अध्यारोपित होती हैं। मतत स्पेक्ट्रम तारे के पृष्ठीय तल द्वारा उत्पन्न होता है। इस तल को तारे का प्रकाश-मंडल कहते हैं। वह एक कुष्णियंड की भांति सब तरंगदैध्यों का सतत विकिरण उत्सर्जित करता है। जब यह प्रकाश तारे के बाहरी शीतलतर तह से गुजरता है तो उसके द्वारा अवशोषण के कारण काली अवशोषण रेखाएं उत्पन्न होती है। इस तह को उत्क्रमण-मंडल कहते है (चित्र 15.7)। काली अवशोषण रेखाओं के तरंगदैध्यं उत्क्रमण-मंडल के पदार्थ के संगठन पर निर्भर होते है। इस प्रकार हम तारों के स्पेक्ट्रम में उपस्थित अणुओं और परमाणुओं की पहचान कर पाते हैं। यह पाया गया है कि तारों में वे ही 92 प्राकृतिक और लगभग एक दर्जन कृतिम तत्व होते हैं जिन्हें हम पृथ्वी पर पाते हैं।

सब तारों के स्पेक्ट्रम समान नहीं होने । स्पेक्ट्रम का तारों के रंग से सीधा संबंध होता है । तारकीय स्पेक्ट्रमों को



चित्र 15.7: तारकीय स्पेक्ट्रम में सतत स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन और अवशोषण रेखाओं की उत्पत्ति

सात मुख्य कोटियों में बाँटा गया है, जिन्हे O,B,A,F,G,K और M मंकेत दिए गए हैं। इनके गुण सारणी 15.2 में दिए गए हैं। उनके गुण सारणी 15.2 में दिए गए हैं। O तथा B कोटि के तारे नीले होते है और उनके स्पेक्ट्रम में हीलियम की रेखाएं आती है। A कोटि के तारे खेत होते है और उनके स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन बहुत अमुख है। F और G कोटि के तारे हरे और पीले रंग के होते है और वे आयनित या उदाधीन धातु की रेखाएं दिखाते हैं। अंततः नारंगी रंग के K तारे और लाल रंग के M तारे अपने स्पेक्ट्रमों में टाइटेनियम-आक्साइड के आण-विक अवशोषण बैंड दिखाते है।

(ख) तारकीय स्पेक्ट्रमों की व्याख्या (Interpretation of Stellar Spectrum): किसी तारे का वर्ण वास्तव में उसके प्रकाशमंडल के ताप से मंबंधित है। इसे हम वीन के विस्थापन नियम से समझ सकते हैं जिसके अनुमार  $\lambda_m T =$  स्थिरांक है। ज्यों-ज्यों ताप T बढ़ता है, महत्तम तीव्रता का तरंगदेंध्यं  $\lambda_m$ घटता है, और तदनुसार वर्ण बदलता है। उदाहरणतः यदि हम लोहे की किसी गेंद को गरम करें तो शीतल अवस्था मे तो वह काली होती है, कमशः गरम होने पर पहले लाल होती है, फिर उसका रंग श्वेत और अंततः नीला हो जाता है। उसी प्रकार जो शीतलतम तारे हैं वे लाल या नारंगी वर्ण दिखाते है। उनसे गर्म तारे पीला या हरा,और तप्ततम तारे

श्वेत या नीला रंग दिखाते है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रमी कम O,B,A,F,G,K,M वास्तव में तारो को घटते हुए ताप के क्रम में व्यक्त करता है।

पहले यह धारणा थी कि तारों के स्पेक्ट्रमों के अंतर उनके रासायनिक संघटन में अन्तर के कारण होंगे। उदाहरणत O और B तारों को हीलियम तारे कहा जाता था, A तारे हाइड्रोजन से बने माने जाते थे, और F तथा G तारे धात् रचित । भारतीय वैज्ञानिक मेघनाद साहा ने 1922 में बताया कि सभी तारे एक ही रासाय निक संघटन के है और उनके स्पेक्ट्रमों के अंतर मूलतः उनके पृष्ठीय तापों में भिन्नता के कारण है। कुछ हजार डिग्री के ताप तक तो गैसें अणुओं के रूप मे रहती है, जैसा M कोटि के तारों मे है। ताप बढ़ने से पहले ती अणु उदासीन परमाणुओं के रूप मे विभक्त होते हैं, फिर और ताप बढ़ने से उनका आयनीकरण होता जाता है। धातुओं का आयनीकरण विभव अल्प होता है,इसलिए वे अपेक्षाकृत अल्प ताप पर ही आयनीकृत हो जाते है। M और K प्रकार के तारों से G और F प्रकार के तारों की ओर जाने में यही ऋम होता है। जब तक ताप 10000 केल्विन के लगभग पहुंचता है यथा A कोटि के तारों में सभी धातुएं अपने अनेक संयोजी इलेक्ट्रॉन खो बैठती है, और हाइड्रोजन भी उत्तेजित हो जाती है, जिससे बामर रेखाए' प्रवलता से स्पेक्ट्म में आती है। इसके बाद 20000 केल्विन तक ताप बढ़ने पर हाइड्रोजन भी पूर्णतः आयनित हो जाती है और हीलियम जिसका उत्तेजन विभव अधिक है, उत्तेजित हो जाती है। इस प्रकार B तारों के स्पेवट्म में उदासीन हीलियम की रेखाएँ प्रमुख होती हैं। अंतत: सबसे तख्त तारों में ताप 35000 केल्विन तक पहुच जाता है; O तारे इस कोटि के हैं, और उनमें हीलियम भी आयनित हो जाती है। इस प्रकार साहा के तापीय आयनीकरण के सिद्धांत से हम स्पेक्ट्रम का उप-योग करके तारों के पृष्ठीय ताप ज्ञात कर सकते हैं। सारणी 15.2 के कालम 5 में कुछ तारों के ये ताप दिए गए हैं।

ताप जानने के बाद किसी भी तारे के वायुमंडल का वास्तविक रासायनिक संघटन ज्ञात करना सरल है। इस कार्य में रसेल अग्रणी रहा है; उसने तथा बाद के वैज्ञा-निकों ने पाया है कि सभी तारों का संघटन मूलत: वही है

जो हमारे सूर्य का है। न केवल तारे, बिल्क अंतरातारकीय आकाश में जो गैस और धूल है वह सब भी इसी संघटन के पदार्थ से बनी है। इस विश्वीय (कास्मिक) मिश्रण में हाइड्रोजन जो सबसे हल्का तत्व है, सर्वीधिक बहुल घटक है। विश्व के समस्त परमाणुओं में 88 प्रतिशत हाइड्रोजन परमाणु हैं, 11 8 प्रतिशत ही लियम परमाणु और शेष 0.2 प्रतिशत आवादी में बाकी सब भारी परमाणु है।

(ग) तारों की त्रिज्याए (Radii of Stars) : सबसे बड़े दुरबीन से भी तारे केवल बिंदुमय स्रोत जैसे ही लगते है। इसलिए तारों के कोणीय व्यास का माप उस प्रकार से नहीं हो सकता जिसका हमने इस अध्याय के परिच्छेद 3 में उल्लेख किया है। हमें कोई परोक्ष विधि काम में लेनी होती है। यदि हम मान लें कि तारे कृष्ण-पिंड की भाँति प्रकाश उत्सर्जित करते है, तो उनके पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से σT<sup>4</sup>=F फ्लक्स उत्सर्जित तारे होगा, जहाँ T पृष्ठीय ताप है। यदि तारे की जिज्या R माने तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 स्रि? होगा, और तारे की कूल ज्योति दीप्तता  $L=4\pi R^2 imes \sigma T^4$  होगी । यदि हम तारे के निरपेक्ष परिमाण से ज्योति दीप्तता ज्ञात करें और स्पेक्ट्रम से T, तो स्पष्ट है कि तारे की क्रिज्या R ज्ञात हो जाएगी। सारणी 15.2 के कालम 8 में अनेक स्पेक्टमी कोटियों के तारों की जिज्याभी दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि अधिकांण तारों की विज्याएँ सौर विज्या से 20 गुनी से लेकर 1/10 अंश की परास मे है । कुछ अपवाद हैं : उदाहरणतया कैंपेला और बेटेलव्यूज की विज्याएँ क्रमशः 50 और 220 सौर विज्याओं के बराबर है; इस प्रकार के तारों को साइज के कारण दैत्य और महादैत्य कहा जाता है। विपर्यास में सूर्य जैसे सामान्य तारे बौन कह-लाते है। बहुत छोटे तारे भी हैं, यथा सीरियस, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल दो गुना है। इन बहुत छोटे तारों को श्वेत बौन कहते हैं।

(घ)तारों के द्रव्यमान (Masies of Stars): आकाश-गंगा के लगभग आधे तारे युग्मतारे हैं। युग्मतारे में दो तारे होते है जो अपने द्रव्यमान केन्द्र के चहुं ओर परिक्रमण करते है। सेंटाँरी, सीरियस, स्पाइका सभी युग्मतारे हैं व तारों के द्रव्यमान के अध्ययन में युग्मतारों का और केपलर के तृतीय नियम (समीकरण 15.2) का उपयोग होता है। सुविधा के लिए सूर्य के द्रव्यमान को हम द्रव्यमान का मात्रक मान लेते हैं, दूरी का मात्रक खगोलीय मात्रक को और समय का मात्रक एक वर्ष को। इत मात्रकों में G का मान 4 कि और समीकरण (15.2) का सरल रूप यह हो जाता है

$$M_1 + M_2 = \frac{a^3}{T^2}$$
 ...(15.4)

युग्म तारे के प्रतिनिधि स्वरूप सीरियम का उदाहरण लें। इसके दो सदस्य हैं सीरियस A और सीरियस B, जिनकी मध्यमान कोणीय दूरी  $\theta=7.6''=3.7\times10^{-5}$  रेडियन हैं। क्योंकि इस युग्मतारे की दूरी D=8.5 प्रकाश वर्ष  $=5.4\times10^5$  A.U. है, इसलिये समीकरण (15.1) के उपयोग से

 $a = 3.7 \times 10^{-5} \times 5.4 \times 10^{5} = 20.3 \text{ A.U.}$ 

प्रेक्षण बताते है कि सदस्य A और B अपने उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के चहुं ओर 499 वर्ष में परिक्रमा करते है। अतः समीकरण (15.4) से

$$M_1 + M_2 = \frac{(20.3)^3}{(49.9)^2} = 3.35 \text{ M (47)}$$

यह भी पाया गया है कि द्रव्यमान केन्द्र से दो सदस्यों की दूरियों का अनुपात  $\frac{a_3}{a_1} = 2.35$  है। अतः

$$M_1 \! = \! 2.35 \; M \; (सूर्य)$$
 ,  $M_2 \! = \! 1.00 \; M (सूर्य)$ 

लगभग 100 तारों के द्रव्यमान उपरोक्त विधि से ज्ञात किए गए है। सारणी 15.2 के कालम 7 में कुछ तारों का द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी कोटि से साथ बताया गया है। तारों के द्रव्यमान की दृष्टि से तप्ततम O तारे सूर्य से लगभग 1/10 अंश की परास में आते हैं।

श्वेत बौनों के अतिरिक्त लगभग सभी तारों के लिए यह पाया गया है कि उनकी ज्योति द्रव्यमान की  $3\frac{1}{2}$  घात के अनुपात में होती है। उदाहरणतः सीरियस A सूर्य से

2.35 गुना द्रव्यमान में है और उसकी ज्योति 25 गुनी है, जो (2.35) 3'5 के निकट है। सौर द्रव्यमान से 40 गुने विशालतम तारे सूर्य से लगभग 10 लाख गुनी ज्योति रखते है, जबिक सबसे हलके तारे, जो द्रव्यमान में सूर्य के वश्यमांश हैं, ज्योति में सूर्य से लगभग 10 हजार गुने मंद है। सारणी 15.2 के कालम 9 और 10 में ये बाते व्यक्त है।

(ङ) तारों के ग्रंतरंग (Interiors of Stars): किसी तारे के द्रव्यमान को आयतन से भाग दें तो उसका औसत घनत्व प्राप्त होता है। बौने तारों का मध्यमान घनत्व 10 किग्रा/मी³ से लेकर 50000 किग्रा/मी³ की परास में आता है, न्यूनतम मान तप्ततम O तारों के लिए और महत्तम मान णीतलतम M तारों के लिए होता है। सबसे कम घनत्व महादेश्य तारों में होता है; उदाहरणतया एंटोरस (०-स्कोपिआइ) का घनत्व वायु के घनत्व का लगभग 3000वाँ अंग ही है। सर्वाधिक घनत्व के तारे प्रवेत बीने है; उदाहरणतया सीरियस का साथी सर्वाधिक घने तत्व प्लेटिनम के घनत्व से भी 5000 गुने घनत्व का है। प्रायः यह कहा जाता है कि ऐसे तारे से यिव माचिस की डिविया मे भरकर द्रव्य लाएँ तो पृथ्वी पर उसका भार एक टन होगा।

सूर्य की भाँति ही प्रत्येक तारे में भी पृष्ठ में केन्द्र की ओर जाने पर तापमान और घनत्व बढ़ते जाते है। एवेत तारों के केन्द्र पर घनत्व कुछ हजार किग्रा/मी से लेकर  $10^5$  किग्रा/मी तक होता है; न्यूनतम मान O तारों का, और क्रमण. बढ़ते हुए मान F,G,K और M तारों के हैं। केन्द्रीय ताप प्रारंभिक O और B तारों में महत्तम (लगभग 3 करोड़ डिग्री) से लेकर M कोटि के तारों में न्यूनतम (लगभग 1 करोड़ डिग्री) होता है।

### 15.8 तारों का विकास (Stellar Evolution)

हर चीज की तरह तारा भी जन्म लेता है, कुछ समय तक जीवित रहता है और फिर मर जाता है। किसी तारे की जीवनगाथा तब से प्रारंभ होती है जब अंतरातारकीय धूल का कोई बड़ा बादल स्वयं अपने ही गुरूत्वीय बल के कारण सिकुडना प्रारंभ करता है। गणना से पता लगता है कि ऐसी घटना के लिए बादल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम से कम 1000 गुना होना चाहिए। ज्यों-ज्यों बादल सिकुड़ता है, गुरुरवीय स्थितिज ऊर्जा की मुक्ति और संपीडन के कारण वह गर्म होता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग विकिरित हो जाता है, जिसमे बादल और सिकुड़ता है। किसी स्तर पर यह बादल अनेक खण्डो में टूट जाता है, जो साइज में तारकीय परिमाण में होते है। और प्रत्येक खण्ड सिकुड़ने की किया जारी रखता है। जब ये टुकड़े पर्याप्तत तप्त हो जाते हैं तो अपने पृष्ठ से प्रकाश का विकिरण करते है। इस प्रकार प्रत्येक खण्ड स्व-दीप्त बन जाता है और तारों का एक गुच्छ जन्म लेता है।

गुच्छ का प्रत्येक तारा अपना सिकुड़ना जारी रखता है, जब तक कि केन्द्रीय ताप । करोड डिग्री या अधिक न हो जाए। इन तापों पर ताप न्यूक्लीय क्रियाएँ प्रारम्भ हो जाती हैं, जिनका उल्लेख इस अध्याय के परिच्छेद 5 में किया गया है। कार्बन-नाइट्रोजन चक्र ग्रीर प्रोटान-प्रोटान श्रंखलीय प्रिक्या से हाइड्रोजन हीलियम मे बदलती है और इन कियाओं से मुक्त ऊर्जातारे को करोड़ों वर्षी तक दीष्तिमान रखती है। बौने तारे, जो समस्त तारकीय जनसंख्या के लगभग 90% है, अभी विकास की इस अवस्था में है। यह अवस्था तब तक रहती है जब तक तारे की 10% केन्द्रीय कोड मे हाइड्रोजन समाप्त नहीं हो जाती। O तथा B कोटि के अधिक द्रव्यमान वाले तारे ई धन खर्च करने की इस किया में अधिक खर्चीले है, और 1 से 10 करोड़ वर्षों में पूँजी समाप्त कर देते है। सबसे कम द्रव्यमान वाले M कोटि के तारे जरा कंजूस है, वे 1000 अरब पूर्व से भी अधिक समय तक चमकीले बने रह सकते हैं। सूर्य का कुल जीवनकाल 10 अरब वर्ष आंका गया है, जिसमें से आज तक लगभग आधा समाप्त हो चुका है।

जब कोड से हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो कोड सिकुड़ना आरंभ कर देती है और बाहरी खोल फैलने लगती है। इस प्रकार तारे की त्रिज्या बढ़ती है, किंतु पृष्ठीय ताप गिरता जाता है। अंततः तारा दैत्य या महा- दैत्य बन जाता है। सूर्य के लिए यह अवस्था आज से लगभग 5 अरब वर्ष बाद आएगी।


बौने की दशा मे तारा जितना जीता है उसकी तुलना मे दैत्य या महादैत्य अवस्था मे उसका जीवनकाल काफी कम होता है। यही कारण है कि आज हमें अधिकांश तारे वौनी अवस्था में दिखाई देते है, और दैत्य तथा महादैत्य अवस्था तक विकसित तारे बहुत कम है। महा-दत्य दशा के अंतिम भाग में तारे में ऊर्जा का उत्पादन (कोड सिकुड़ने के फलस्वरूप) इतना अधिक और द्रत होता है कि तारा विस्फोटित हो जाता है। इस विस्फोट से नोवा या अतिनोवा उत्पन्न होते हैं, जो अंतरातारकीय अंतरिक्ष मे उस तारे की ऊपरी खोल से फेकी गई धुल है। कोड, जो पीछे बच जाती है, तारे का शव या अवशेष है, जो तीन स्वरूप ले सकती है: (i) यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान 2 सौर द्रव्यमान या उससे कम हो तो हमे एक घना व्वेत बौना प्राप्त होता है जो 1.2 सौर द्रव्यमान से कम का होता है। न्यूक्लीय ईंधन तो इसमें बचा नहीं है, इसलिए यह कमशः ठडा होता जाता है, और इसका रंग क्वेत से पीला, फिर लाल हो जाता है, और अंतत. वह एक अद्स्य पिंड वन जाता है। (ii) यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान 2 से 5 सौर द्रव्यमान के बीच होता है तो अतिनोवा विस्फोट की प्रतिकिया से कोड का संपीडन इतना हो जाता है कि घनत्व न्यूक्लीय घनत्व के बराबर हो जाता है, और तारा एक न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान 2 सीर द्रव्यमान से कम होता है और उसकी त्रिज्या लगभग 10 किमी मात्र होती है। न्यूट्रॉन तारों पर अत्यन्त प्रबल चुम्बकीय बल-क्षेत्र ( $\backsim 10^{12}$  गाउस) होते है। यदि तारे का चुम्बकीय अक्ष उसके परिभ्रमण अक्ष से कोण बनाता हो तो तारा नियत समय अंतराल से स्पंद देता है। ये स्पंद 30 मिली-सेकंड से 3 सेकंड तक के आवर्तकाल से पाए गए है। इन्हे पल्सार (स्पंद-स्रोत) कहते हैं, और पहले पल्सार की खोज रेडियोखगोलिकों ने 1967 में की थी। (iii) यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान 5 से अधिक सौर द्रव्यमान के बराबर हो तो अतिनोवा विस्फोट इतना भीषण होता है कि कोड अनंत सीमा तक सिकुड़ती ही जाती है, त्रिज्या निरंतर घटती है और  $_{\Omega}$  निरंतर बढता है, अंततः  $_{f g}$  इतना अधिक


हो जाता है कि पृष्ठ से उत्पन्न फोटॉन पलायन नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर कहीं और से कण या फोटॉन आ रहे हों तो उनको भी यह निगल जाता है। इसीलिए ऐसे पिंड को कृष्णछिद्र (ब्लेक होल) नाम दिया गया है। हाल ही मे साइरनस XI नामक जिस X— किरण स्रोत की खोज हुई है उसका युग्म होना सिद्ध हो चुका है, जिसका एक अंग संभवत. कृष्णछिद्र है।

### 15.9 आकार्यमा (The Milky Way)

(क) साइज और अ(कार (Size & shape): हम पहले कह चुके हैं कि हमारा सौर मंडल और अधिकाँश नग्न-नेत्र तारे उस बहुत विशाल निकाय के सदस्य है जो हमें आकाशगंगा के रूप में दिखाई देता है। यह एक सपाट लैस जैसे आकार का डिस्क है जो मध्य मे अपेक्षाकृत मोटी है और किनारों पर पतली होती जाती है। हम आकाशगंगा के मध्य तल के बहुत निकट स्थित हैं। इसीलिए यह आकाश में हमें एक वृहद वृत्त के रूप में दिखाई देती है। किन्तु आकाशगंगा सर्वत्र बराबर ज्योतिमान नहीं है। एक गोलाई में यह अधिक चौड़ी और ज्योतिमान है और दूसरे में कम। इसका कारण यह है कि सूर्य इस आकाशगंगा के केन्द्र पर नहीं है। केन्द्र सेगी-टेरियस (धनुर-राशि) तारामंडल की दिशा में है। इस गैलेक्सी (आकाशगंगा)का व्यास 10000 प्रकाश वर्ष और किनारों की ओर और भी कम (चित्र 15.8) है।

(ख) फ्रंतरातारकीय पदार्थ (Interstellar Matter) : स्वच्छ रावि में हम आकाशगंगा की पट्टी में अनेक काले क्षेत्र देखते है। ये काले इसलिए नहीं दीखते कि यहाँ और दिशाओं की तुलना में कम तारे हैं, बिल्क इसलिए कि बीच में धूल के बहुत घने बादल है जो दूरस्थ तारों को हमारी दृष्टि से छिपा लेते हैं। धूल और गैस तारों के बीच के स्थानो में होते ही हैं, कभी-कभी ये घने बादल बना लेते हैं, जिनमें 108 से 109 परमाण्/मी होते हैं। ये घनत्व हमारी पृथ्वी के वायुमण्डल की तुलना में तो नगण्य है, किंतु गहराई के कारण अतरातारकीय आकाश की यह गैस अरने पीछे के तारों के प्रकाश को वैसे ही मंद कर देती है जैसे पृथ्वीतल पर कोहरा। सूर्य उगते





चित्र 15.8 (a) : आकाश गंगा का व्यवस्थात्मक चित्रण : कोड को देखते हुए ।

C— गैलेक्सीय केन्द्र S—सूर्य की स्थिति
(b) आकाश गंगा का व्यवस्थात्मक वित्रण :

न्नोड को देखते हुए। C- गैलेक्सीय केन्द्र S-सूर्य की स्थिति

और डूबते समय लाल दिखाई देता है, क्योंकि उसके प्रकाश को इन समयों में वायुमण्डल में अधिक दूरी पार करनी होती है। ठीक इसी प्रकार वे तारे लालिमायुक्त हो

जाते है जिनके प्रकाश को घूल के बादलों से गुजरना होता है। कभी-कभी कोई घूल का वादल किसी गर्म तारे से इतना प्रकाशित होता है कि वह परावर्तित प्रकाश के कारण हमें दिखाई देता है; इसे दीप्त नीहारिका कहते है, यथा ओरिओन नीहारिका। अतरातार श्रीय पदार्थ का 90 प्रतिशत गैस है, और इसे लाक्षणिक स्पेक्ट्रम की सहा-यता से पहचाना जाता है, जो उत्सर्जन और अवशोषण दोनों ही स्वरूप का हो सकता है। सर्वाधिक बहुलता का तत्व हाइड्रोजन है, जिससे एक उत्सर्जन रेखा स्पेक्ट्रम के रेडियो क्षेत्र मे पैदा होती है; इसे 21 सेमी रेखा कहते है और आकाशगंगा मे हाइड्रोजन बादलों का पता लगाने में यह बहुत उपयोगी है।

(ग) तारा गुच्छ (Star Clusters): आकाशगंगा मे तारों के अपेक्षाकृत छोटे समूह भी होते हैं; जिन्हें तारागुच्छ कहते हैं। दो प्रकार के तारागुच्छ जात किए गए हैं। खुले गुच्छ, जिनके श्रेष्ठ उदाहरण हैं कृत्तिका, रोहिणशक्ट और पुष्य; इनमें 100 से 1000 तक तारे होते हैं जो फोटो पर अलग-अलग प्रकट होते हैं। गोलाकार गुच्छ, जिनका नाम उनकी गोलाकार शक्त के कारण पड़ा है, इनसे बहुत भिन्न होते हैं। इसमें लगभग 100,000 तारे होते हैं, जो काफी निकटता से संकुलित (पैक) होते हैं। लगभग 100 गोलाकार गुच्छ हमें ज्ञात है, और ये सब सुर्य से 20000 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर हैं।

(घ) रचना (Structure): हमारी आकाशगंगा की हिस्क सिंपल रचना की है, जिसका एक उदाहरण एण्ड्रोमिडा गैलेक्सी है (चिन्न 11)। सामान्य दृश्य दूर- बीन उसकी विस्तृत रचना के अध्ययन के लिए अपर्याप्त है। अंतरातारकीय धूल के कारण हम सूर्य के पड़ोस वाले कुछ भाग को ही देख पाते है। कितु रेडियो तरगें इन धूल के बादलों को पार कर सकती हैं; इसलिए आकाशगंगा की रचना का विस्तृत अध्ययन हाल के वर्षों में रेडियो दूरवीन द्वारा हाइड्रोजन की 21 सेमी तरंगदैध्यं की रेखा के प्रक्षण से किया गया है।

हमारी गैलेक्सी (आकाशगंगा) का मध्य भाग एक अविरल गोलाभ जैसा दीखता है और अनेक प्रकार से

 $x = e^{\lambda_k}$ 

एक विशाल गोलाकार गुच्छ से मिलता-जुलता है। इस केन्द्रीय अग के बाहर सिपल भुजाएँ स्थित है, जो लगभग 1200 प्रकाश वर्ष चौड़ी है और जिनके बीच लगभग 500 प्रकाश वर्ष की दूरियाँ हैं। ऐसी ही एक सिपल भुजा ओरिओन नीहारिका से गुजरती है उस भुजा की भीतरी कोने के निकट हिपारा सूर्य स्थित है। आकाशगगा के सबसे कम आयु के पिड सिपल भुजाओं मे होते हैं। इसमें गैम और धूल, खुले गुच्छ और तप्त नीले तारे शामिल है। भुजाओं के बीच के क्षेत्रों में कुछ पुराने तारे होते है। किंतु सबसे पुराने तारे गैलेक्सी के प्रभामडल में और गोलाकार गुच्छों में होते है। चित्र 15.8 में हमारी गेलेक्सी (आकाशगंगा) के दो दृश्य दिखाए गए है, एक किनारे की दृष्ट से, दृसरा सामने की दृष्ट से।

(ङ) परिभ्रमण और द्रव्यमान (Rotation and Mass): आकाशगंगा स्थिर नहीं है, वह अपने केन्द्र से गुजरते एक अक्षापर घूम रही है। वास्तव में उसका आकार चपटी डिस्कनुमा होने का मूल कारण यह परि-भ्रमण है। गोलाकार गुच्छ परिभ्रमण मे पूरा भाग नहीं लेते, इसलिए वे गैलेक्सी के चारों ओर एक गोलीय प्रभा-मंडल बनाते हैं। गैलेक्सी किसी ठोस पहिए की भाँति नही घुमती, प्रत्येक तारा केन्द्र के चहुं और एक दीर्घ वत्त या वृत्तीय कक्ष मे वैसे ही घूमता है जैसे सूर्य के चहुंओर ग्रह। केन्द्र से निकटस्थ तारे दूरस्थ तारों की अपेक्षा तीव्रतर गति करते है। हमारा सूर्य गैलेक्सी के केन्द्र के चारों ओर 250 किमी/से चाल से चलता है। इस प्रकार गैलेक्सी के केन्द्रक की एक परिक्रमा पूरी करने मे उसे 24 करोड़ वर्ष लग जाते है, जिसे हम गैलेक्सीय वर्ष कह सकते है। यहाँ भी सूर्य की वृत्तीय गति से उत्पन्न अप-केन्द्री बल को केन्द्रक द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय बल के बराबर रखने से हम पाते है कि

$$M ($$
गैलेक्सी $) = a \frac{V^2}{\hat{G}}$ 

a = 30,000 प्रकाश वर्ष  $= 3 \times 10^{20}$  मी,

 $v = 2.5 \times 10^3 \text{ fl/H}$ ,

और  $G=6.67\times 10^{-11}$  मी० कि० से० मान्नक मे। अतः गैंलेक्सी (आकाशगंगा) का द्रव्यमान =  $3\times 10^{41}$  किग्रा =  $150\times 10^{9}$  सौर द्रव्यमान।


अब यदि हम कल्पना करें कि आकाशगगा गूर्य जैसे औसत तारों से बनी है, तो उसमे 150 अरब तारे होने चाहिए ।

# 15.10 गैलेक्सियां और विश्व (Galaxies and the Universe)

(क) सामान्य गैलेक्सियाँ (Normal Galaxies) : विश्व रचना की बड़ी घटक गैलेक्सियाँ है, जिनमें हमारी आकाशगंगा एक है। प्रत्येक गैलेक्सी तारों का एक विशाल समुदाय है। आध्निक शिक्तशाली दूरवीनों से लाखों गैलेक्सियों के फोटो लिए जा चुके हे उनमे से दूरतम हमसे लगभग एक अरब प्रकाश वर्ष दूर है।

सब गैलेक्सियाँ एक समान नहीं दीखती; और इस आधार पर उन्हें तीन श्रेणियों में बाँटा गया है। लगभग 3 प्रतिशत गैलेक्सियाँ आकार में अनियमित होती है, इन्हें अनियमित गैलेक्सियाँ कहते हैं। कुछ अधिक गैलेक्सियों में सर्पिल भुजाएँ दृष्टिगोचर होती है और इन्हें सर्पिल गैलेक्सी कहते है। हमारी आकाशगंगा और एण्ड्रोमिडा गैलेक्सी इस श्रेणी के श्रेष्ट उदाहरण है। सबसे अधिक सख्या में दीघंबृत्तीय गैलेक्सियाँ होती है, जो फोटो में दीघंबृत्तीय डिस्क जैसी दीखती है।

(ख) रेडियो गैलेक्सियाँ और क्वासार वर्ग (Radio galaxies and Quasars): सामान्य गैलेक्सियाँ प्रकाशीय उत्सर्जन के अतिरिक्त कुछ रेडियो विकिरण भी देती है। किन्तु कुछ रेडियो स्रोत ऐसे है जो सामान्य गैलेक्सियों से लाखों गुना अधिक विकिरण रेडियो क्षेत में देती है। इन्हे दो कोटियों में बाँटा जा सकता है: रेडियो गैलेक्सियाँ और क्वासार वर्ग। रेडियो गैलेक्सियाँ वे विचित्न प्रकाशीय गैलेक्सियाँ हैं जिनमें विस्फोट के प्रमाण होते हैं। इनका रेडियो विकिरण स्वयं गैलेक्सी से नहीं जाता। सदैव ही यह पाया जाता है कि इस विचित्न गैलेक्सी के दोनों ओर सममिति से दो रेडियो स्नोत होते है, वैमे ही जैसे मनुष्य के चेहरे के दोनों ओर कान (चित्न 15.9)। विश्वास यह है कि इस केन्द्रीय गैलेक्सी मे एक विशाल विस्फोट हुआ होगा जिससे आवेशित कणों के दो वादल व्यास के दो ओर फिके होंगे।



चित्र 15.9 : एक रेडियो गैलेक्सी G—केन्द्रीय दृश्य गैलेक्सी  $S_{1'}$   $S_2$ —रेडियो स्त्रोत के दो भाग

दूसरी कोटि के प्रवल रेडियो स्रोत तारेनुमा पिंड के तुल्य माने जाते है, इन्हें अर्धतारकीय रेडियो स्रोत (क्वासी-स्टेल र रेडियो सोर्म) अथवा क्वासार कहते है। क्वासारों में प्रकाश के वेग के 90 प्रतिशत के बरावर प्रतिसारी त्रिज्यीय वेग पाए जाते है। फलतः उनकी स्थिति सबसे दूर जो गैलेक्मियाँ है उनसे भी बहुत परे है। ये इतनी अधिक कर्जा कैसे निर्गत करते है यह अभी भी रहस्य ही है। फिर भी इनकी अत्यधिक दूरियों के कारण इनका विशेष महत्व ब्रह्माण्ड के रहस्यों का पता लगाने में हैं, जैसा हम अगले चरण में देखेंगे।

(ग) फैलता हुआ विश्व (The Expanding Universe) . गैलेक्सियों का एक विशिष्ट तथ्य यह है कि वे सब हमसे दूर जाती हुई प्रकट होती है। दूर गमन की चाल v गैलेक्सी की दूरी r के अनुपात में बढ़ती जाती है, और हम v=Hr मूल लिख सकते हैं, जिसे हबल का नियम कहते हैं। हबल का स्थिरांक H का मान प्रति दस लाख प्रकाश वर्ष के लिए 16000 मी/से हैं। हबल के नियम से ही हम रेडियो गैलेक्सी और क्वासार जैसे दूरस्थ पिंडों की दूरी ज्ञात करते हैं। हबल के नियम का आशय यह हुआ कि विश्व प्रसारित हो रहा है। इस प्रेक्षित तथ्य के आधार पर विश्व की उत्पत्ति और विकास के बारे में अनेक ब्रह्माण्डीय सिद्धांत प्रस्तुत किए गए है।

विशाल धमाका (विग वेंग) सिद्धांत के अनुसार विश्व का समस्त द्रव्य — प्रारम्भ में एक अत्यन्त घने और तप्त गोले कें रूप में था। लगभग 2 खरव वर्ष पहले एक बहुत विशाल विस्फोट हुआ और तभी से विश्व का सारा पदार्थ निरंतर गैलेक्सियों के रूप में बाहर की ओर चलता

जा रहा है। हवल के स्थिराक का उपयोग करने से पता लगता है कि 2 खरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर प्रसार की गित प्रकाश के वेग के बराबर हो जाती है। इस दूरी पर स्थित गैलेक्सियों का प्रकाश हमारे पास कभी नहीं पहुंच सकता है। इसलिए इस दूरी को प्रेक्षणीय विश्व का सीमान्त मानते हैं। निरतर प्रसार से और गैलेक्सियों इस सीमान्त के पार होती जाएंगी और फलतः हमारे प्रेक्षण के लिए खो जाएगी, साथ ही विश्व के प्रति एकांक आयतन में गैलेक्सियों की संख्या घटती जाएंगी और अंत में एक रिक्त विश्व बचा रहेगा।

यदि विशव का कुल द्रव्यमान एक सीमा से ऊपर हो तो यह संभव है कि गुरुत्वीय आकर्षण के कारण यह प्रसार-किया रक जाए और फिर संपीडन प्रारभ हो जाए। इस प्रकार विशव एकांतर से प्रसार और संपीडन वाला स्पंद-कारी विशव हो सकता है। इंग्लैंड के गोल्ड और हाँइल ने एक तीसरी संभावना प्रस्तृत की है। उनका अभिग्रहण यह है कि रिक्त आकाश से नई-नई गैलेक्सियाँ निरंतर उत्पन्न हो रही हैं जो विशव के प्रेक्षणीय भाग से दूर जाने वाली गैलेक्सियों की जगह भरती जा रही है। इस प्रकार विभव एक अपरिवर्ती रचना में बना रहता है। इसे अपरि-वर्ती अवस्था सिद्धात कहते है।

गैलेक्सियों और क्वासार-वर्ग के विषय में उपलब्ध प्रेक्षण के आधार पर हम अभी यह तय करने में असमर्थ हैं कि तीनो में से कौन-सा सिद्धौत सही है। किन्तू एक स्वतंत्र सूचना ऐसी है जो अपरिवर्ती अवस्था-सिद्धांत के विरुद्ध है। यह पाया गया है कि कुछ मिलीमीटर तरंग-दैर्ध्य का रेडियो विकिरण आकाश के सभी भागों से आ रहा है। यह विकिरण 3 केल्विन ताप से संगत है और विश्वास यह किया जाता है कि यह उस प्रारंभिक 1010 केल्विन ताप के विकिरण का अवशेष है जो विकाल धमाके (बिग बैंग) के समय उपस्थित था। किंतू इस प्रश्न का कोई उत्तर अभी नहीं है कि विश्व निरंतर फैलता ही जाएगा या स्पद करता रहेगा। विश्व के औसत वनत्व का ज्ञान पर्याप्त यथार्थता से होने पर शायद कुछ उत्तर मिल सके।

सारणी 15.1 सौर मंडल के विभिन्न पिडों के भौतिक गुण

		4		सीर	महल भ	विभिन्न 14९	सोर महल क विभिन्न पिडा के सारिक थुप	<u>.</u>			
					4	7	8	10	11	12	13
_	2	03	4	0		2	, , ,	作作	क्रस्त्रीय दाव	वायमंडल	उपग्रहों
र्पिड व	ारिकमा	द्री	त्रिज्या	परिभ्रमण	द्रव्यमान	माध्य, घनत्व	ह ताप (स)		पृष्टाय दाय (बायमंडलों में)	की रासाय-	활
<del>1</del>	नाल वर्ष	A.U.R	(पृथ्वी)		M (पृथ्वी)	क्या/मा॰ ध्र पृथ्व।)	१ (पृथ्व। )				संख्या
<u>.</u>	में (सूर्य के	<b>7</b> #	के मात्रक	æ	के मात्रक में	×10-3					1
যা	ार्ग और	_					-	-		निवति -	
चंद्रमा	1	1	0.27	27.32 दिन	0.0123	3.34	0.170 110 tea,	হিন, 0.07 	>		
		1		1	7200	<b>V</b>	—	राान्न दिन, 0.06	0	निवति	0
त्व श्र	0.241	0.387	0.38	58.6 194	0.030		- 1	रावि			ć
গুৰ ক	0.615	0.723	96.0	243 दिन	0.815	5.1	0 986 - 480 ਧੂਓਨ, 40 ਕਾਵਿਲ	फ्ट, 0-85 दल	001	CO <sub>2</sub> (95%)	<b>)</b>
पृष्टनी	1.000	0 1.000	1.00	23 ਥਂ 56 ਸਿ 1.0000	1.0000	5.52	7.000 45 विष्वत रेखा — 50 घ व	षुवत 0.45 0 घव		$N_2$ (80%) $O_2$ (20%)	<b></b>
मंगल	1.881	1.524	0.53	24 मं 37.4 मि 0.107	मि 0.107	3.97	्या, 0.383 30 विष्वत रेखा.—130 घ.व	ਯੂਵਰ 0.15 ) ਸ਼ਾਵ	9000	$CO_2(97\%)$ $N_2(3\%)$	
सीरिम	4.603	2.67	2.67 0.055	9 षं 5 मि 0.0001	0.0001	3.34	0 18	0 0 0	0	नुझे	*
(महत्त बृहस्परि शनि	म एस्टेराः ते 11 86 29.4	पड) .4 5.203 16 9.540	3 11.23 0 9.41	9 घं 50 मि 10 घं 14 मि	. 317.9 н 95.2	1.33	2.522—140 (बादन) 045 1074—175 (ਬਾਵਜ) 0.61	बादल)0 45 बादल)0.61	— H <sub>2</sub> ,I	H <sub>2</sub> ,He,CH <sub>4</sub> ,NH <sub>3</sub> H <sub>2</sub> ,He,CH <sub>4</sub> ,NH <sub>3</sub>	H <sub>3</sub> 14 H <sub>3</sub> 10 तथा वलय
यूरेनस नेपटयून प्लूटो हेली ब	84.0 164. 247	यूरेनस 84.01 19.18 नेपटयून 164.1 30.07 प्लूटो 247 39.44 हेन्सी का 76.2 17.8	3 3.98 7 3.88 . 0.5	10 घं 49 मि 15 घं 6.39 दिन		14 6 1.33 17.2 1.66 0.11 4.9 10 <sup>18</sup> शाम 10 <sup>13</sup>	0 922—220 (वादल)0.35 1.435—230 (वादल)0.35 4.44—240 0.14	बादल)0.35 बादल)0.35 0.14	H <sub>2,1</sub> H — H <sub>2,1</sub>	H <sub>2</sub> ,He,CH <sub>1</sub> 5 तथा H <sub>2</sub> ,He,CH <sub>4</sub> ?	1 बन्य 2 नहीं
ह्म मनेत	h=0		}		4	A ( A 1)	6278 किमो M (पथ्यो) = 5,977 × 1024 किशा व (पृथ्यो) = 98.2 मी/से	ख्वी)=5.977	×10 <sup>24</sup> fsqr g	(पृथ्वी)=98.2	मि/से

टिप्पणी : 1 वर्ष = 365.257 दिन,  $A.U_{\bullet}$ =  $1.496 \times 10^{8}$  किमी, R (पृथ्वी) = 6378 किमी, M (पृथ्वी) =  $5.977 \times 10^{28}$  \* धूमकेंदु का यूक्तीय अधैव्यास 10 मी, पू च 10000 किमी \*\* कुल एस्टेराइड > 1600

सारणी 152 मिन्न-मिन्न कोटियों के तारों के गुण

			in mind the land of the land	9	İ			
	,	2	4	5	9	7	∞	6
-   5	1		मेक्सम का समित	भाव	M	<b>~</b>	विश्वद	J
स्पेक्ट्रमी काटि	व	उदाहरू	ייייי אין אין אין אין אין אין אין אין אי	:	M (सूर्य)	R(सूर्य)	परिमाण <sup>L</sup> ( (द्यूति) Mv	п L(gra) ) Му
0	बहुत नीला	भोरियोमिस	आयनित हीलियम की रेखाएँ	35000	40	20	0.9—	105
. да	नीला	स्पाइस (चित्रा	स्पाइस(चिता) उदासीन हीलियम की नेमान	20000	. 15	7	-3.1	104
Ą	कृतेत	सीरियस (व्याः	्षार् सीरियस(व्याघ) हाइड्रोजन की बामर रेखाएँ	9500	2.3	1.8	1.4	25
ĹΤ	हरा	प्रोसीएन	्राः हाइड्रोजन तथा अप्पटिन धानओं की गेखाएँ	7000	14	1,2	2.7	'n
Ŋ	पीत	सूर्य	अधिति और उदासीत सम्मन्धे के स्वास	2800	1.0	1.0	4.8	П
¥	नारंगी	ट ऐरीडानी	धातुशा का रखार् ८ ऐरीडानी उदासीन घातुओं की रेखाएँ 4500 अग्णनिक डैक्ट	एँ 4500	7.0	8.0	6.1	0.4
M	लाल	कूगर 60	जाशास्त्र वर्ड TiO के सांख्यक वैण्ड	3500	0.3	0.4	11.8	1/40
M	लाल भ्वेत	बीटेलम्यूज ( सीरियस	बीटेलय्ज (आर्दा) TiO बैण्ड सीरियस हाइडोजन की चौडी लाइनें	3000	20	220 1/50	_6 11.5	$5 \times 10^4$ $1/200$
47		ı						

#### प्रदन-अभ्यास

- 15.1 (क) विश्व के विभिन्न अगों की सूची बनाइए।
  - (ख) खगोल विज्ञान और भौतिकी जैसे अन्य विज्ञानों मे क्या भिन्तता है ?
- 15.2 (क) खगोलीय प्रेक्षणों में काम आने वाली विभिन्न दूरबीनों का वर्णन कीजिए और उनकी परस्पर तुलना कीजिए।
  - (ख) हमारे नेत्र के लैंस का व्यास 8 मिमी है। सबसे क्षीण नग्न-नेत्र तारे की तुलना मे 120 सेमी द्वारक के दूरबीन से हम कितना क्षीणतर तारा देख सकते है ?
- 15.3 (क) मध्यमान वियुति पर मंगल के उपग्रहों के फोबोस की दूरी 25" और डीमोस की 62" है, जबिक मंगल की पृथ्वी से दूरी 0.524 A.U. है। इन दो उपग्रहों की मंगल से दूरी A.U. में तथा मीटर में परिकलित कीजिए।
  - (ख) यदि फोबोस का परिक्रमण-काल 0.319 दिन और डीमोस का 0.262 ित है, तो समीकरण (15.3) के उपयोग से मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के माल्लक मे ज्ञात कीजिए, जो  $5.977 \times 10^{24}$  किया है।
- 15.4 (क) समझाइए कि सौरमंडल के कुछ ग्रहों पर वायुमंडल क्यों नही है, जबकि औरो पर है।
  - (ख) सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।
- 15.5 चंद्रमा का परिक्रमा-काल 27.32 दिन है और पृथ्वी से उसकी मध्यमान दूरी 384400 किमी है। समीकरण 15.2 के उपयोग से पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमानों का योग ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि पृथ्वी-चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान-केन्द्र पृथ्वी के केन्द्र से 475×10° मी दूर है, तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के अलग-अलग द्रव्यमान निकालिए।
- 15.6 (क) बृहस्पति सूर्य से 5.2 A.U. दूर है। इसं दूरी पर सौर स्थिरांक का परिकलन कीजिए। स्टीफान नियम का उपयोग करके बृहस्पति पर स्थित कृष्णपिड का ताप ज्ञात कीजिए।
  - (ख) सूर्य ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है, समझाइए।
- 15.7 (क) सारणी 1 के कालम 4 और 6 में दिए गए न्यासों से कालम 7 और 8 में दिए गए माध्य घनत्व और गुफ्त्वीय त्वरण के मानों की पृष्टि की जिए।
  - (ख) एक आदमी का वजन पृथ्वी पर 70 किग्रा है। सौर मंडल के विभिन्न पिडों पर उसका वजन परिकलित कीजिए।
- 158 सारणी 2 के न्यासों से विभिन्न प्रकार के तारों के माध्य घनत्व और उनके पृष्ठों पर g के मान ज्ञात की जिए। प्रश्न 7 (ख) के आदमी का सूर्य के पृष्ठ पर भार क्या होगा ?
- 15.9 (क) प्रोसिओन के दो अगों की दूरी 4.5" है और आवर्तकाल 40.6 वर्ष है। यदि यह युग्मतारा 11.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर है, तो इस युग्म का कुल द्रव्यमान सौर मात्रक में ज्ञात की जिए। यदि दो अंगों के द्रव्यमान 3: 1 अनुपात में हो, तो प्रत्येक का द्रव्यमान निकालिए।

भौतिक विज्ञान

(ख) यदि प्रोसिओन के दोनों अगों के स्पेक्ट्रम समान हो, कितु एक की द्युति दूसरे से 15000 गुनी हो, तो उनकी विज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- 15.10 एक तारे की सम्पूर्ण जीवनगाथा बतलाइए।
- 15.11 आकाशगंगा के स्वरूप तथा रचना का वर्णन की जिए।
- 15.12 (क) सामान्य गैलेक्सी का वर्णन कीजिए और समझाइए कि रेडियो गैलेक्सी और क्वासर इससे किन अर्थों में भिन्न हैं ?
  - (ख) विश्व की उत्पत्ति और विकास के बारे में जो तीन मुख्य ब्रह्माण्डीय सिद्धात है उनका संक्षिप्त विवेचन कीजिए।